
## Канален слой (DLL)

Комуникация без грешки по канала (между два <u>съседни</u> възела)






## **Канален слой: Услуги** (предоставяни на мрежовия слой)


- Услуга без потвърждение и без изграждане на съединение (unacknowledged connectionless service)
- Услуга с потвърждение, но без изграждане на съединение (acknowledged connectionless service)
- Услуга с потвърждение и с изграждане на съединение
  (acknowledged connection-oriented service)

## Канален слой: Функции (1)


- Формиране на кадри
  - Потокът от битове на физическия слой се групира в отделни кадри
- Синхронизация на кадри
  - Началото и края на всеки кадър трябва да се разпознава
- Прозрачност за данните
  - Битовете в полето Информация/Данни на кадъра трябва да преминат през канала като през прозрачна "тръба за данни"
- Контрол на потока
  - Подателят да НЕ изпраща по-голям брой кадри от този, който получателят може да обработи.
- Контрол на грешките
  - Всяка грешка, предизвикана от преносната система, трябва да бъдат констатирана и остранена по някакъв начин.


# Канален слой: Функции (2) • Адресация — В канал с множествен достъп (например WLAN), трябва да е ясно кой с кого комуникира. — В канал с множествен достъп (например WLAN), трябва да е ясно кой с кого комуникира. — В канал с множествен достъп (например WLAN), трябва да е ясно кой с кого комуникира. — Контрол и данни по един и същ канал — Получателят трябва да може да различава контролните кадри от кадрите, пренасящи данни. — Управление на канала — Процедури за управление на стабилен обмен на данни — Чрез използване на управляващи кадри

















## Канален слой: Контрол на потока

- Процедури, използвани за ограничаване на количеството данни, които подателят може да изпрати на получателя без да чака потвърждение.
  - Гарантиране, че подателят няма да претовари получателя.
  - Предотвратяване препълването на буфера на получателя
- Влия се от:
  - Времето за предаване
    - Времето, необходимо за `инжектиране` на битове в канала.
  - Времето за разпространение
    - Времето, необходимо на 1 бит, за да премине през канала.
- Допуска се, че всички кадри са успешно получени, т.е. няма изгубени кадри или кадри пристигащи с грешки.







## Контрол на потока: Метод на плъзгащия се прозорец Позволява наличието на множество номерирани кадри в канала — Получателят има буфер с големина W — W е размера на прозореца — Подателят може да изпрати W кадъра без потвърждение (ACK) — При изпращане кадрите се номерират циклично — Поредният номер е ограничен от размера (m) на съответното поле • Кадрите са номерирани по модул 2<sup>m</sup>, т.е. от 0 до 2<sup>m</sup>-1 • Максималният размер на прозореца е W=2<sup>m</sup> − 1 — Получателят може да потвърждава кадри без да позволява по-нататъшно предаване (Receive Not Ready)! • Трябва да изпрати нормално потвърждение, за да възобнови предаването. прозорец

## Метод на плъзгащия се прозорец: Подобрения (използвани в по-горните слоеве, напр. в транспортния слой)

- Променлив размер прозореца
  - Каналният слой обикновено използва фиксиран размер на прозореца
- Байтово-ориентиран
  - В каналния слой методът е кадрово-ориентиран
- Действителният размер на прозореца не е задължително да бъде максималният възможен
  - Например, при използване на 3-битова номерация, подателят и получателят могат да се договорят да използват прозорец с размер 4 (вместо 7).
  - Новият размер на прозореца се задава и анонсира от получателя!
  - Използва се за целите на контрола на потока

## Метод на плъзгащия се

- Получател прозорец: Подобрения (прод.) Може да потвърждава PDU без да позволява по-нататъшно предаване
  - Например, чрез анонсиране на нулев размер на прозореца.
     Подателят изпраща периодично специални пробни съобщения
    - на получателя за да го предупреди/подсети, че все още чака за анонсирането на ненулев размер на прозореца.
    - Използва се в <u>траспортния слой</u>
  - Например, чрез изпращане на Receive Not Ready (RNR) сигнал, който потвърждава получаването на стари кадри, но забранява предаването на бъдещите кадри.
    - Трябва да се изпрати нормално потвърждение за възобновяване на предаването
    - Използва се в каналния слой

### Подател

- Може да открие (да се досети за наличието на) задръствания в мрежата, защото неговите PDU не се потвърждават навреме.
- Намалява размера на прозореца, за да намали натоварването на мрежата.
- Използва се в транспортния слой