Методи на адресация в микропроцесорната фамилия x86 Основни аспекти с примери

Кирил Иванов

Март 2018 година

В асемблерния език почти всички аритметични изрази се изчисляват от транслатора (и трябва да са константни), освен две изключения: мащабирането на индексен регистър и сумирането на базов или индексен регистър се извършват по време на изпълнение на съответната команда. Причината е, че в тези два случая в изчислението участвува стойността на регистър, която ще бъде известна само в момента на изпълнение на командата и може да бъде различна при различните изпълнения на командата.

1. Неявна (или по подразбиране) адресация

Адресът на операнда се подразбира от самата команда.

Примери за неявна адресация:

```
stc // записва 1 във флага CF;
// неявно е зададен операнд CF
clc // записва 0 във флага CF;
// неявно е зададен операнд CF
```

Една особеност на терминологията:

Понякога като самостоятелен вид адресация се разглежда подразбиращата се адресация при команди, подобни на movsb.

(movsb премества един байт от адрес [esi] на адрес [edi] и после прибавя или изважда, според флага DF, единица към всеки от двата регистъра esi и edi.)

В такива команди реално отсъствува адрес (в самата команда), което ги причислява към неявната адресация. Спецификата на такива команди е в това, че адресът на операнда или операндите може да бъде различен при различни изпълнения на командата, защото се взема от подразбиращи се регистри, а те могат да си променят стойностите между поредните изпълнения на командата.

Неявната адресация е удобна за команди, чиято специфика налага използването на точно фиксирани местоположения (на самите операнди или на техните адреси). Обикновено тези местоположения са регистри или техни части с уникално предназначение.

2. Непосредствена адресация

Операндът е част от командата.

Схема на непосредствена адресация




```
Примери за непосредствена адресация:
```

3. Регистрова адресация

Операнд е съдържанието на регистър.

Схема на регистрова адресация



Примери за регистрова адресация:


```
sub eax, esi // записва в регистъра eax разликата eax-esi; // и двата операнда са регистрово адресирани inc ecx // увеличава с 1 (съдържанието на) регистъра ecx; // операнд регистър е ecx
```

Регистровата адресация е удобна за междинни стойности и за често използвани данни (регистровата памет е пределно бърза, по-бърза може да бъде само регистрова памет в още по-бърз процесор).

4. Пряка адресация

Адресът на операнда е пряко назован в командата и е част (поле) от командата.

Схема на пряка адресация




Примери за пряка адресация:

Пряката адресация е удобна за достъп до именувани стойности или системни константи (например [4]), разполагани винаги на едни и същи адреси. Но командата винаги работи с една и съща данна.

5. Базова с изместване адресация

Адресът на операнда е сума от съдържанието на базов регистър и изместване. В командата се съдържат номерът на регистъра и изместването. Сумирането на базовия регистър и изместването става по време на изпълнението на командата.





Примери за базова с изместване адресация:

Базовата с изместване адресация е удобна за достъп до полетата на структури.

6. Индексна с мащабиране и изместване адресация

На ниво асемблерен език адресът на операнда е сума от базов адрес, изместване и произведението на индексен регистър с мащаб.

На физическо ниво адресът е сума от произведението на индексен регистър с мащаб и изместване.

В машинната команда се съдържат (като самостоятелни полета) номерът на индексния регистър, мащабът и изместването.

Изчисляването на адреса на операнда става при изпълнение на командата. Обаче, когато в асемблерната команда има базов адрес и изместване, още по време на транслация се сумират базовият адрес и изместването и резултатът се записва в машинната команда като изместване.

Мащабирането, т. е. умножаването по мащаб, задължително става по време на изпълнение на съответната команда. Възможните мащаби са 1, 2, 4 и 8. При мащаб 1 тази адресация физически е идентична с базовата с изместване.




Схема на индексна с мащабиране и изместване адресация

Примери за индексна с мащабиране и изместване адресация:

```
mov [ar+esi], -30 // еквивалентно на горното
mov esi, 3 // записва 3 в регистъра esi;

// 1-и операнд – регистрова адресация;

// 2-и операнд – непосредствена адресация
mov ar[esi*4], -50 // записва -50 в ar[3];

// 1-и операнд – индексна адресация без изместване;

// 2-и операнд – непосредствена адресация
mov ar[esi*4+ -2-2], -40 // записва -40 в ar[2];

// 2-и операнд – непосредствена адресация;

// 1-и операнд – индексна адресация с изместване

// (ar – база; esi – индексен регистър; 4 – мащаб; -2-2 – изместване);

// в съответната на тази машинна команда ще има изместване ar-4
mov ar[esi*4-4], -40 // има същия смисъл, като горната команда
}
```


Индексната с мащабиране и изместване адресация е удобна за достъп до масиви, включително и от структури, но е най-подходяща, когато елементите на масива заемат по 1, 2, 4 или 8 байта, а такива са най-често използваните масиви – от знакове, числа и адреси (указатели или референции).

7. Базово-индексна с мащабиране и изместване адресация

Адресът на операнда е сума от базов регистър, изместване и произведението на индексен регистър с мащаб.

Изчисляването на адреса на операнда става при изпълнение на командата.

В командата се съдържат (като самостоятелни полета) номерът на базовия регистър, изместването, номерът на индексния регистър и мащабът. Възможните мащаби са 1, 2, 4 и 8.



Примери за базово-индексна с мащабиране и изместване адресация:

Базово-индексната с мащабиране и изместване адресация е удобна за достъп до двумерни масиви, включително и от структури, но пак като предишната е най-подходяща за масиви, чиито елементи заемат по 1, 2, 4 или 8 байта (каквито са адресите, знаковете и почти всички числа).