Канален слой: Контрол на грешките

Канален слой:

Контрол на грешките

- Справяне с:

 Изгубени кадри

 Кадри недостигнали до получателя

 Установени с помощта на поредни номера

 Възстановени чрез повторно предаване (за трафик чувствителен към загуби) или интерполация/екстраполация (за трафик чувствителен към закъснения)
- Повредени кадри
- Разпознаваем кадър пристига, но някои битове (в неизвестни позиции) са сгрешени
- 2 подхода:
- Бракуване на кадъра, т.е. данните, пренасяни от кадъра, не се изпращат към горния слой (за трафик чувствителен към загуби)
- Признаване на кадъра, като се разчита на горните слоеве да се справят с грешките

 - Укриване/маскиране на грешки (error concealment)
 Заглавната част на кадъра трябва да е без грешки
 Грешките в данните се коригират в по-горните слоеве с помощта
 на използване на излишъка в тях (redundancy) или с помощта на интерполация/екстраполация на другите им стойности За трафик чувствителен към загуби (глас, видео, мултимедия) Намалява изискванията към надеждността и потреблението на

 - енергия, но с цената на по-големи изчислителни усилия

Контрол на грешките: Видове

- Закъсняващ контрол, използващ обратна връзка (Backward Error Control, BEC)

 Всеки кадър съдържа само достатъчно излишна информация, позволяваща на получателя да открие дали има грешки,
 - но не и тяхното местоположение. Използва се *повторно предаване* на сгрешения кадър За двупосочни канали

 - Използва се в каналния, мрежовия и транспорния слой По-малко излишък / по-евтин метод
- Изпреварващ контрол, без обратна връзка (Forward Error Control, FEC)
 - Всеки кадър съдържа повече излишна информация така че получателят може да открие кои точно от получените битовете са сгрешени.

 - Корекция на грешките се извъшва чрез инвертиране на битовете, за които е установено, че са сгрешени. За еднопосочни канали (напр. носители на информация като CD, DVD) или канали с голямо време за разпространение на сигнала (сателитни, космически)
 - Използва се във физическия слой при предаване по зашумени (напр. безжични) канали или в по-горните слоеве за мултимедиен трафик, предаван в реално време.
 - Повече излишък / по-скъп метод

Закъсняващ контрол, използващ обратна връзка (ВЕС)

- Базиран на алгоритми за контрол на грешките и схеми за контрол на повторното предаване
 - Известни с общото наименование `автоматична заявка за повторно предаване` (Automatic Repeat reQuest, ARQ)
 - Целта на ARQ е да превърне ненадеждния канал в надежден
- Използва кодиране в канала (channel coding), за постигане на надеждно откриване на грешки.
 - Примерни кодове: проверка по четност (parity check), цикличен код (CRC), контролна сума (checksum).



ARQ: PAR

- Получателят връща положителна квитанция/потвърждение (АСК) за успешно получените (без грешки) кадри
- Подателят предава повторно кадрите, които не са били потвърдени в рамките на определен период от време (timeout)
- Квитанцията има същия номер като:
 - Следващия кадър, очакван от получателя
 - По-често използван метод
 - или <u>последния</u> успешно получен <u>кадър</u>

ARQ: NAK


- Получателят връща отрицателна квитанция (NAK) за кадър, в който е била открита грешка.
- Подателят предава повторно кадъра

• Видове реализации

- Подателят предава повторно всички кадри, започвайки от този, за който е била получена отрицателна квитанция.
 - Връщане N позиции назад (Go-Back-N)
- Подателят предава повторно <u>само калъра</u>, за който е била получена отрицателна квитанция.
 - Избирателно отхвърляне (Selective-Reject)

• Различни подходи

- Selective-Reject игнорира кадрите получени не поред и изпраща NAK само за повредените кадъра
- Go-Back-N изпраща NAK и за кадрите получени не поред




ARQ: Stop-and-Wait


• Подател


- Предава един кадър и стартира таймер
- Спира и изчаква потвърждение преди изпращането на следващия кадър
- Ако получи NAK преди изтичане на времето (или не получи ACK или NAK до изтичане на времето), предава повторно кадъра.
 - Повторно предаваните копия имат същия номер като оригиналния кадър, което позволява на получателя да открива дубликатите (т.е. копията на един и същ кадър).
- Ако получи АСК преди изтичане на времето, предава следващия кадър, номериран по mod 2 (т.е. употребяват се редуващи номера: 0, 1, 0, 1, ...)


• Получател

- Получава кадър и го проверява за грешки
- Ако няма грешки, отговоря с АСК.
- Ако има грешки, отговоря с NAK (или мълчание).












































Go-Back-N ARQ: Предимства и недостатъци


- Предимства
 - Малък буфер за получателя
 - Проста логика за подателя
- Недостатъци
 - Увеличен брой повторни предавания
 - Вероятно повторно предаване на кадри, получени вече веднъж правилно (но не поред)
 - Излишен разход на енергия
 - Сериозен проблем за мобилни устройства, захранвани с батерии.























Хибридни ARQ (Hybrid ARQ, **H-ARQ**)


- Съчетават изпреварващ контрол (FEC) с ARQ за постигане на по-ефективно използване на канала и по-висока производителност
- Ако е необходимо повторно предаване, получателят запазва кадъра и по-късно го комбинира с неговите повторно предадени копия за възстановяването му без грешки.
 - Дори ако повторно предадените копия са повредени, тяхната комбинация може да доведе до безгрешен вариант.
- Работи по-добре от оригиналния ARQ в условия, предразполагащи към <u>лошо качество на сигнала</u>, но за сметка на значително <u>по-ниска производителност</u> в условия, позволяващи добро качество на сигнала.
- Използва в стандартите HSDPA и HSUPA, като осигурява високоскоростно предаване на данни в UMTS клетъчни мрежи, както и в стандарта IEEE 802.16-2005 за мобилен широколентов безжичен достъп (WiMAX).

H-ARQ: Схеми за реализация

- Комбинирано преследване (chase combining, CC)
 - Подателят предава повторно всеки път едно и също копие на кадъра (кодирано със слаб/олекотен FEC)
 - <u>Вариация:</u> FEC се прилага само за повторно предаваните копия; оригиналният кадър се предава без FEC.
 - Получателят (декодерът) съчетава различните копия на кадъра, претеглени според техния SNR
 - Например, с помощта на мажоритарен вот (бит по бит).
- Нарастващ излишък (incremental redundancy, IR)
 - Подателят изпраща копия на кадъра с различен излишък, в съответствие с показателя за качество на канала (feedback channel quality indicator, COI).
 - Представя се по-добре от СС, но с цената на повишена сложност.
 - По-голям буфер в приемника
 - По-сложна схема

Кодиране в канала (шумоустойчиво кодиране)

- Видове грешки и кодове
- Принципи за откриване и коригиране на грешки
- Примерни кодове
 - За откриване на грешки
 - За коригиране на грешки





Видове кодове


- За изолирани грешки
 - Кодове за откриване на грешки (проверка по четност, ...)
 - <u>Кодове за коригиране на грешки</u>
 - (кодове на Хеминг, конволюционни кодове, ...)
- За пакетни грешки
 - Кодове за откриване на грешки (циклични кодове, ...)
 - Кодове за коригиране на грешки (код на Рийд-Соломон, ...)
- Техника за декорелиране на пакетни грешки (interleaving)
 - Позволява използването на код за изолирани грешки за борба с пакетни грешки


Кодове, използвани по-нататък в лекцията

- Блокови кодове
 - Информационната поредица е разделена на блокове
 - Контролни битове се добавят към всеки блок
- Системни колове
 - Информационните битове се предават директно, без промяна.
- Линейни кодове
 - Контролните битове са <u>линейна функция</u> на информационните битове, например XOR.










































Контролна сума в ТСР/ІР протоколен стек • 16-битови секции, сумирани по тод 2¹⁶ — Прост код — Слаба защита от грешки — <u>Полобрение</u>: Включване на позиционни компоненти, добавящи произведението на данните и тяхната позиция към сумата. • Контролна сума на Флетчър (Fletcher). • Контролна сума на Адлер (Adler) – по-добър код! • IPv4 — Само заглавната част на пакета е защитена • TCP, UDP, ICMP, ... — Защитени са заглавната част + полето за данни • IPv6 — Няма контрол на грешките!


Циклични кодове


(Cyclic Redundancy Check, CRC)


- Много добре дефинирана структура
- Прости за реализация
- Всяко *циклично преместване* на битове в кодова дума води до друга кодова дума на същия код
- Генерират се от *генераторен полином (generator)*
 - Всички валидни кодови думи на даден код се делят без остатък на генераторния полином
- Лесно е да се провери дали дадена кодова дума е получена с грешки
 - Ако остатъкът от това деление е различен от 0
- Кодовите думи се представят също като полиноми











CRC-r код: Откриваща способност


Може да открие:


- Всички еднократни грешки
 - Ако генераторният полином има повече от един член и коефициентът пред свободния му член (x^0) е 1
- Всички двукратни грешки
 - Ако генераторният полином не дели $(x^t + 1)$; 0 < t < n-1
- Всички грешки с нечетна кратност
 - Ако генераторният полином се дели на (x+1)
- Всички пакетни грешки с дължина $\leq r$
- Повечето пакетни грешки с дължина > r
 - Вероятността за неоткрита грешка е 2-г

Циклични кодове: Примери от практиката		
Name	Polynomial	Application
CRC-8	$x^8 + x^2 + x + 1$	ATM header WiMax header
CRC-10	$x^{10} + x^9 + x^5 + x^4 + x^2 + 1$	ATM AAL
CRC-16	$x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$	HDLC
$ CRC-32 $ $ (d_{min} = 4) $	$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + 1$	LANS PPP ATM AAL5
Table 10.7 Forouzan, B.A., Data Communications and Networking, 4th ed., McGraw-Hill, 2007		


С кодово разстояние 3


- - Коригират еднократни грешки (напр. в данни, запазени в памет)
- Откриват двукратни грешки
- Битовете в кодовата дума са номерирани отляво надясно, започвайки
 - Контролните битове са с номера, представляващи степен на 2 (т.е. 1, 2, 4, ...)
 - Информационните битове използват останалите номера
- Стойността на контролен бит r_i се определя чрез събиране по mod2(ХОЯ) на съответните информационни битове, чийто номер (в бинарно представяне) съдържа 1 в позиция i.
- При декодирането всеки контролен бит се използва за проверка (по четност) на съответните (формирали го) информационни битове и на самия него.
- Резултатът от всяка такава проверка формира един (съответен) бит на синдрома S.
- Ако S = 0, приетата кодова дума се счита за валидна.
- Ако $S \neq 0$, то кодовата дума е невалидна и <u>със сигурност</u> съдържа грешка/и.
- В случай на еднократна грешка (т.е. сгрешен един бит) синдромът S(превърнат в десетичен вид) показва точно номера на сгрешения бит (и декодерът трябва само да го инвертира, за да коригира грешката).
















```
Код на Хеминг (15, 11):

Позиции и номера на контролните битове

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

r_1 r_2 r_3 r_4 r_5 r_4 r_5 r_5 r_6 r_7 r_8 r_8
```