




IPv4 адресация <u>с</u> класове (classful addressing): <u>Подмрежи и супермрежи</u>

















# IPv4: Използване на подмрежи

- Позволява разделяне на IPv4 мрежа на няколко части за вътрешна употреба
  - Делението не се вижда извън мрежата
  - Мрежата съществува като едно единно цяло за външния свят (Интернет)
- Локален проблем
  - Формирането на нова подмрежа не изисква разрешение от ICANN
     Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
  - Не изисква промяната на външни бази данни
  - Само локалните маршрутизатори (на организацията) трябва да бъдат правилно конфигурирани
  - Позволява произволна комплексност на взаимносвързани локални мрежи в рамките на организацията
  - Скрива за останалия Интернет нарастването на броя на IP мрежите в него и съпътстващите усложнения по маршрутизацията.
- Намаляване размера на маршрутизиращите таблици на локалните маршрутизатори
- Улеснява мрежовото администриране
- Например, добавяне, разместване, премахване на хостове и др.
- Позволява лесно филтриране на ІР пакети

## IPv4 подмрежи: Пример

Мрежа, използваща IPv4 адресен блок от клас C, трябва да се раздели на 6 подмрежи с еднакъв размер.

Да се намери *подмрежовата маска* и *адресният диапазон* на всяка подмрежа.

Решение:  $2^2 < 6 < 2^3$ 


=> Необходими са **3** бита за адресиране на подмрежите.







Using all-zeros subnet (subnet 0) and all-ones subnet (subnet 7):

RFC1878 states: "The practice of excluding all-zeros and all-ones subnets is obsolete. Modern software will be able to utilize all definable networks." Today, the use of subnet zero and the all-ones subnet is generally accepted and most vendors support their use. However, on certain networks, particularly the ones using legacy software, the use of subnet zero and the all-ones subnet can lead to problems.









IPv4 супермрежа: Пример Супермрежа има начален адрес Х.Ү.32.0 и супермрежова маска Сунсумружа има начасни дрес на 1322 и 1342 году. 255. 255. 252. О. Маршрутизатор получава 2 пакета с адрес на получателя X.Y.33.4 и X.Y.39.12 съответно. Кой пакет е предназначен за супермрежата? Решение: За всеки от адресите се прилага логическо И (AND) със супермрежовата маска за да се определи началният адрес: X.Y.33.4 <u>AND</u> 255.255.252.0 → X.Y.32.0 (начален адрес на супермрежата) X.Y.39.12 AND 255.255.252.0 → X.Y.36.0 => Само 1. пакет е предназначен за супермрежата. xxxxxxxx yyyyyyyy 00100001 00000100 xxxxxxxx yyyyyyyy 00100111 00001100 11111111 11111111 11111100 00000000 11111111 11111111 111111100 00000000 xxxxxxxx yyyyyyyy 00100000 00000000 xxxxxxxx yyyyyyyy 00100100 предназначен за супермрежата непредназначен за супермрежат

IPv4 адресация <u>без</u> класове (classless addressing): <u>Подмрежи и супермрежи</u>

### IPv4 адресация без класове

- Разделяне на IPv4 адресното пространство на класове е негъвкаво решение
  - За повечето корпоративни мрежи: блок от клас А е твърде голям, а блок от клас С е твърде малък.
    - Проблем известен като "Златокоска и трите мечета"
  - Някои мрежи от клас В имат значително по-малко на брой хостове, отколкото максималния размер на блока!
  - Милиони адреси се прахосват по цял свят!
- - Използване на *адресиране без класове*
  - Т.е. блокове с променлива дължина, непринадлежащи към никакъв клас.

# IPv4 адресация без класове (прод.)

- На всяка корпорация/организация се предоставя блок, съответстващ на размера на мрежата ѝ.
- <u>Броят на адресите в блока (N)</u> трябва да бъде <u>степен</u> <u>на 2</u>, т.е.  $N=2^x$
- Началният адрес (НА) трябва да се дели на N без остатък
  - Ако N < 256 адреса, 4. байт на HA трябва да се дели 6ез остатък на N, защото  $N = 2^x < 2^8 = 256 \Rightarrow x < 8$ .
    - Например, 205.16.37.32 може да бъде начален адрес на блок, състоящ се от 2, 4, 8, 16 или 32 адреса.
  - Ако  $2^{16} > N(=2^x) > 2^8$  адреса, 3. байт на НА трябва да се дели без остатък на  $2^{x\cdot 8}$
  - Ако  $2^{24} > N(=2^x) > 2^{16}$  адреса, 2. байт на НА трябва да се дели без остатък на  $2^{x-16}$
  - Ако  $2^{32} > (N=2^x) > 2^{24}$  адреса, 1. байт на НА трябва да се дели без остатък на 2х
- На всяка организация се дава начален адрес и префикс

#### Нотация с наклонена черта (slash notation) Network A.B.C.D/n n bits (32-n) bits /n Броят на битовете, които са едни и същи във всеки адрес на даден блок. Префикс, което показва дължината (в битове) на NetID Диапазон: от 1 до 32 Използва се в CIDR Classless Inter-Domain Routing Маршругизиращите таблици се претърсват до намирането на най-дълъг съвпадащ префикс Необходимост от бързи алгоритми за претърсване! Възможни начини за миграция към адресиране без класове за организация, която вече е получила блок от клас A, B, C: Ако иска да си задържи блока, организацията може да използва нотация с наклонена черта (/ 8, /16, /24). Ако не иска повече този блок, организацията може да поиска рециклирането му и получаването на нов блок с подходящ размер.

# IPv4 адресация без класове: Пример

- На дадена организация ѝ е нужен блок, състоящ се от 1000 адреса.
- Тъй като 1000 не е степен на 2, ще ѝ се предостави блок с размер 1024  $(2^{10})$ , представляващ най-близката степен на 2, която е по-голяма от 1000.
- => префикс n = 32 10 = 22
- Например, на организацията може да бъде предоставен блок c 18.14.12.0/22
  - ✓ 3. байт се дели без остатък на 2<sup>10-8</sup> = 4
- Последният адрес в блока е 18.14.15.255/22

# Формиране на подмрежи при IPv4 адресация без класове

- Когато на дадена организация е предоставен блок от IP адреси, тя може да си създаде подмрежи за удовлетворяване на собствените нужди.
- Префиксът (n) се увеличава съответно
- Пример:
  - -n=26 и организацията се нуждае от 4 подмрежи
  - $-4 \le 2^2 = >$  префиксът за подмрежите е 26+2=28

## Подмрежи при IPv4 адресация без класове: Пример

Дадена организация разполага с блок адреси 130.34.12.64/26. Организацията се нуждае от 4 подмрежи с <u>еднакъв размер</u>.


Да се определи префиксът на подмрежите и диапазонът на адресите им.

на аоресите пол.
Решение:
Тъй като организацията се нуждае от 4≤2² subnets, префиксът на подмрежите е 28=2+26. Суфиксът на подмрежите е 4=32-28. Следователно всяка подмрежа има 16=2⁴ адреса:

Поммежа 0: от 130.34.12.64/28

- Подмрежа 0: от 130.34.12.64/28 до 130.34.12.79/28
- $\frac{\Pi$ одмрежа 1: от 130.34.12.80/28 до 130.34.12.95/28
- Подмрежа 2: от 130.34.12.96/28 до 130.34.12.111/28
- Подмрежа 3: от 130.34.12.112/28 до 130.34.12.127/28

130.34.12.96/28 130.34.12.80/28 130,34,12,64/28 Site: 130.34.12.64/26 To and from the rest of the Internet



### Разпределяне на IP адреси

#### ICANN

- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
- Носи отговорност за разпределяне на адресите
- Обикновено не разпределя адреси директно към отделните организации
- Раздава големи блокове от адреси на Интернет доставчиците (ISP)
- Т.е. използва принципа на обединение на адреси (address aggregation)

#### • Интернет доставчици

- Разделят по подходящ начин предоставените им блокове на по-малки блокове
- Раздават малките блокове на своите клиенти / организации

## Разпределяне на IP адреси: Пример

- На ISP е предоставен блок, започващ с 190.100.0.0/16, който трябва да се раздели за използване между 3 групи клиенти:
  - 1. група: 64 клиента, всеки имащ нужда от <u>256=28</u> адреса
  - <u>2. група</u>: 128 клиента, всеки имащ нужда от <u>128=2</u><sup>7</sup> адреса
  - <u>3. група</u>: 128 клиента, всеки имащ нужда от <u>64=2</u><sup>6</sup> адреса
- Да се определи диапазона на блоковете и да се определи дали ще останат свободни адреси за бъдещо използване (и колко точно)!

### Решение: Група 1

- Всеки от 64-те клиента в тази група се нуждае от 256 адреса
- Това означава, че log<sub>2</sub>256=8 бита са необходими за адресиране на хостовете
- => Префикс n = 32-8 = 24
- Адресите се разпределят по следния начин:

1st Customer: 190.100.0.0/24 190.100.0.255/24 2nd Customer: 190.100.1.0/24 190.100.1.255/24 ...

64th Customer: 190.100.63.0/24 190.100.63.255/24 Total = 64 × 256 = 16,384

### Решение: Група 2

- Всеки от 128-те клиента в тази група се нуждае от 128 адреса
- Това означава, че log<sub>2</sub>128=7 бита са необходими за адресиране на хостовете
- => Префикс n = 32-7 = 25
- Адресите се разпределят по следния начин:

 1st Customer:
 190.100.64.0/25
 190.100.64.127/25

 2nd Customer:
 190.100.64.128/25
 190.100.64.255/25

 ...
 128th Customer:
 190.100.127.128/25
 190.100.127.255/25

 Total = 128 × 128 = 16,384

#### Решение: Група 3

- Всеки от 128-те клиента в тази група се нуждае от 64 адреса
- Това означава, че log<sub>2</sub>64=6 бита са необходими за адресиране на хостовете
- => Префикс n = 32-6 = 26

 $Total = 128 \times 64 = 8192$ 

• Адресите се разпределят по следния начин:

 1st Customer:
 190.100.128.0/26
 190.100.128.63/26

 2nd Customer:
 190.100.128.64/26
 190.100.128.127/26

 . . .
 128th Customer:
 190.100.159.192/26
 190.100.159.255/26

