30. Alcune definizioni (avanzate)

Corso di Informatica

Outline

- La parola riservata this
- Overloading degli operatori
- Allocazione dinamica delle risorse

Esercizio - Parte 1

Creiamo una classe Vettore contenuta all'interno del namespace Geometria.
La classe è caratterizzata da due attributi, ovvero modulo ed angolo
(quest'ultimo relativo all'asse delle ascisse). Definiamo inoltre i metodi getter
e setter per ciascuno di questi attributi, oltre al costruttore di default ed ad un
costruttore parametrizzato che accetta modulo ed angolo. Consideriamo
argomenti di tipo double.



La parola riservata this

- Definisce uno speciale puntatore che punta ad una specifica istanza della classe
- L'inizializzazione è automatica, e viene passato in maniera implicita ad ogni funzione membro
- Un uso tipico è nei metodi setter, ma è anche importante nella copia di oggetti
 - Usando this ci si assicura di riferirsi all'attributo nome di quella specifica istanza di PersonaBase!
 - La notazione da usare è quella dei puntatori

```
// persona.cpp
void setNome(string nome) {
    this->nome = nome;
}
```

Esercizio – Parte 2

• Modifichiamo la classe **Vettore** in modo che i getter ed i setter utilizzino la parola chiave **this**, e testiamone il funzionamento nel **main**.



Overloading degli operatori (1)

- Il C++ considera gli operatori applicati ai tipi non primitivi come delle funzioni
 - Ad esempio, come fare a sommare il modulo di due vettori?
 - Possibile risposta: usando la regola del parallelogramma...
 - ...mediante l'overloading dell'operatore +!
- Scendiamo nei dettagli. Il compilatore C++ tratta gli operatori sui tipi primitivi come segue:

```
a X_bin b;
a.operatorX_bin(b);

X_un a;
a.operatorX_un();
```

Overloading degli operatori (2)

- Tornando all'esempio dei due vettori, possiamo usare la regola del parallelogramma.
- Definiamo quindi un apposito overload per l'operatore +, usando la seguente sintassi.

```
// main.cpp
Vettore v1(10.0, 60.0);
Vettore v2(5.0, 30.0);
Vettore v3 = v1 + v2;
```

Overloading degli operatori (3)

- Nel caso visto in precedenza, l'operatore + viene messo in overload mediante una funzione membro
- Immaginiamo di voler sommare un valore al modulo del vettore, e di non voler usare, per qualche ragione, il metodo setModulo()
- Possiamo definire un altro overload dell'operatore +?

```
// geometria.h
Vettore operator+(double modulo);
// geometria.cpp
Vettore operator+(double modulo) {
    return Vettore(this->modulo + modulo, this->angolo);
```

Overloading degli operatori (4)

- Dobbiamo verificare la proprietà di commutatività della somma
- Ciò significa che entrambe le seguenti devono essere valide:

```
Vettore v1(10.0, 60.0);
Vettore v2 = v1 + 5;
Vettore v3 = 5 + v1;
```

- Se proviamo ad eseguire la seconda istruzione, avremo un errore.
- Per capire il perché, dobbiamo ricordare come vengono interpretati gli operatori quando li definiamo in overload come funzioni membro.

Overloading degli operatori (5)

```
a X_bin b;

x_un a;

a.operatorX_bin(b);

a.operatorX_un();

Vettore v1(10.0, 60.0);

Vettore v2 = v1 + 5;  // Ok, v1.operator+(5) è definito

Vettore v3 = 5 + v1;  // Errore, 5.operator+(v1) non è definito!
```

 Per questo motivo, abbiamo la possibilità di definire degli operatori in overload esternamente alla classe

Overloading degli operatori (6)

 Definendo un overload di un operatore esternamente alla classe, il compilatore interpreta la funzione come segue

- Per gli operatori unari, basta definire una funzione con argomento un riferimento ad un'istanza della classe considerata
- Per gli operatori binari, sono possibili due approcci

Overloading degli operatori (7)

 Il primo, e più semplice, è quello di usare due overload, uno per ogni possibile commutazione

```
// geometria.h
Vettore operator+(Vettore& right, double left);
Vettore operator+(double right, Vettore& left);

// geometria.cpp
Vettore Geometria::operator+(Vettore& right, double left)
{
    return Vettore(right.getModulo() + left, right.getAngolo());
}
Vettore Geometria::operator+(double right, Vettore& left)
{
    return Vettore(left.getModulo() + right, left.getAngolo());
}
```

Overloading degli operatori (8)

 Il primo, più raffinato, consiste nel creare un ulteriore costruttore, che accetti soltanto il modulo, ed usarlo nell'operatore in overload

```
// geometria.h
Vettore::Vettore(double modulo);
Vettore operator+(Vettore& right, Vettore& left);
// geometria.cpp
Vettore::Vettore(double modulo) {
    setModulo(modulo);
    setAngolo(0);
}
Vettore operator+(Vettore& right, Vettore& left) {
    return Vettore(right.getModulo() + left.getModulo());
}
```

Overloading degli operatori (9)

- Possiamo anche effettuare l'overloading degli operatori di inserimento ed estrazione dallo stream (ovvero gli operatori << e >>)
- In questo caso, ricordiamo che bisogna restituire un riferimento allo stream (ovvero, un valore di tipo ostream& per lo stream di output, od istream& per lo stream di input)

```
// geometria.h
ostream& operator<<(ostream& output, Vettore& v);
istream& operator>>(istream& input, Vettore& v);
```

Overloading degli operatori (9)

• L'idea è quella di definire dei metodi che possano semplificare l'acquisizione e la visualizzazione dei parametri necessaria definire un **Vettore**

```
// geometria.cpp
ostream& Geometria::operator<<(ostream& output, Vettore& vettore)</pre>
    cout << "Modulo: " << vettore.getModulo() << " Angolo: " << vettore.getAngolo();</pre>
    return output;
istream& Geometria::operator>>(istream& input, Vettore& vettore)
    double modulo;
    double angolo;
    input >> modulo >> angolo;
    vettore.setModulo(modulo);
    vettore.setAngolo(angolo);
    return input;
```

Esercizio – Parte 3


- Modifichiamo la classe Vettore in modo da inserire i seguenti overload su operatori:
 - Overload su operatore di inserimento da stream
 - Overload su operatore di estrazione da stream
 - Overload dell'operatore + per la somma di due vettori
- Verifichiamone il funzionamento nel main



Allocazione dinamica delle risorse (1)

- Abbiamo visto che esistono diverse zone di memoria.
- Quelle che dobbiamo necessariamente considerare sono lo stack e l'heap
- Lo stack usa una strategia LIFO, ed è estremamente veloce, ma di dimensioni limitate;
 l'heap invece ha dimensioni maggiori, ma non forza alcun 'pattern' di accesso ai dati,
 per cui è più complesso (e lento!)
- Lo stack viene usato per l'allocazione **statica** delle variabili (quella che abbiamo usato finora), mentre l'heap per l'allocazione **dinamica**
- L'allocazione dinamica della memoria richiede strategie ben definite, sia nel C (funzioni malloc, calloc e free) sia nel C++ (operatori new e delete)

Allocazione dinamica delle risorse (2)



Allocazione dinamica delle risorse (3)

- Ad esempio, nel seguente codice allochiamo le variabili in maniera statica, agendo sullo stack
- Notiamo che allocazione e deallocazione della memoria sono gestite in maniera automatica

Allocazione dinamica delle risorse (4)

- Nel seguente codice si usa l'allocazione dinamica mediante gli operatori new e delete
- Si agisce su puntatori

Allocazione dinamica delle risorse (5)

- L'uso dei puntatori nell'allocazione dinamica delle risorse è necessario per mantenere il riferimento all'oggetto; senza, non sapremmo come accedervi!
- Ci si potrebbe chiedere **perché** si usa la separazione della memoria in stack ed heap.
 La risposta è semplice: lo stack è utile, soprattutto nelle funzioni ricorsive, ma pone serie limitazioni all'accesso ai dati, in quanto li vincola ad una strategia LIFO
- Lo heap permette di svincolarsi da questa limitazione
- È quindi possibile fare a meno dello stack? Sì, ma le performance ne risentirebbero
- È quindi possibile fare a meno dell'heap? No

Domande?

42