



Nguyễn Công Phương

Lý thuyết trường điện từ

Dòng điện & vật dẫn





Nội dung

- I. Giới thiệu
- II. Giải tích véctơ
- III. Luật Coulomb & cường độ điện trường
- IV. Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive
- V. Năng lượng & điện thế

VI. Dòng điện & vật dẫn

- VII. Điện môi & điện dung
- VIII. Các phương trình Poisson & Laplace
- IX. Từ trường dùng
- X. Lực từ & điện cảm
- XI. Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell
- XII. Sóng phẳng
- XIII. Phản xạ & tán xạ sóng phẳng
- XIV. Dẫn sóng & bức xạ





Dòng điện & vật dẫn

- 1. Dòng điện & mật độ dòng điện
- 2. Vật dẫn kim loại
- 3. Tính chất vật dẫn & điều kiện bờ
- 4. Phương pháp soi gương
- 5. Bán dẫn





Dòng điện & mật độ dòng điện (1)

• Các hạt điện tích chuyển động tạo thành dòng điện

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

- Đơn vị A (ampère)
- Dòng điện là dòng chuyển động của các hạt mang điện tích dương





Dòng điện & mật độ dòng điện (2)

- Dòng điện: biến thiên điện tích (theo thời gian) qua một mặt, đơn vị A
- Mật độ dòng điện: J (A/m²)
- Gia số của dòng điện qua một vi phân mặt vuông góc với mật độ dòng điện:

$$\Delta I = J_N \Delta S$$

• Nếu mật độ dòng điện không vuông góc với mặt:

$$\Delta I = \mathbf{J} \cdot \Delta \mathbf{S}$$

• Dòng tống:

$$I = \int_{S} \mathbf{J} . d\mathbf{S}$$






Dòng điện & mật độ dòng điện (3)

$$\Delta Q = \rho_{v} \Delta v = \rho_{v} \Delta S \Delta L$$

$$\Delta Q = \rho_{v} \Delta S \Delta x$$

$$\Delta I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow \Delta I = \rho_{v} \Delta S \frac{\Delta x}{\Delta t}$$



$$= \rho_{v} \Delta S v_{x}$$

$$\Delta I = J_{x} \Delta S$$

$$\rightarrow J_{x} = \rho_{v} v_{x}$$

$$\rightarrow \boxed{\mathbf{J} = \rho_{v} \mathbf{v}}$$






Ví dụ 1

Dòng điện & mật độ dòng điện (4)

Cho $\mathbf{J} = 10\rho^2 z \mathbf{a}_{\rho} - 4\rho \cos^2 \varphi \mathbf{a}_{\varphi} \text{ mA/m}^2$. Tính dòng điện tổng chảy ra khỏi mặt đứng của hình trụ.

$$I = \int_{S} \mathbf{J} . d\mathbf{S} = \int_{S} \mathbf{J} \big|_{\rho=3} . d\mathbf{S}$$

$$\mathbf{J}\big|_{\rho=3} = 10.3^2 z \mathbf{a}_{\rho} - 4.3 \cos^2 \varphi \mathbf{a}_{\varphi}$$
$$= 90z \mathbf{a}_{\rho} - 12 \cos^2 \varphi \mathbf{a}_{\varphi}\big]$$
$$d\mathbf{S} = \rho d\varphi dz \mathbf{a}_{\rho} = 3d\varphi dz \mathbf{a}_{\rho}\big]$$







Ví dụ 1


Dòng điện & mật độ dòng điện (4)

Cho $\mathbf{J} = 10\rho^2 z \mathbf{a}_{\rho} - 4\rho \cos^2 \varphi \mathbf{a}_{\varphi} \text{ mA/m}^2$. Tính dòng điện tổng chảy ra khỏi mặt đứng của hình trụ.

$$I = \int_{S} \mathbf{J} . d\mathbf{S} = \int_{S} \mathbf{J} \Big|_{\rho=3} . d\mathbf{S}$$

$$\mathbf{J}\big|_{\rho=3} = 10.3^2 z \mathbf{a}_{\rho} - 4.3 \cos^2 \varphi \mathbf{a}_{\varphi}$$

$$\frac{90z\mathbf{a}_{\rho} - 12\cos^{2}\varphi\mathbf{a}_{\varphi}}{d\mathbf{S} = \rho d\varphi dz\mathbf{a}_{\rho} = 3d\varphi dz\mathbf{a}_{\rho}} \rightarrow \mathbf{J}\big|_{\rho=3} \cdot d\mathbf{S} = 270zd\varphi dz$$







Dòng điện & mật độ dòng điện (5)

Dòng điện chảy ra khỏi một mặt kín: $I = \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$

Điện tích dương trong mặt kín: Q_i

Định luật bảo toàn điện tích

$$\to I = \oint_{S} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{dQ_{i}}{dt}$$

- Trong lý thuyết mạch, I = dQ/dt vì đó là dòng chảy vào
- Trong lý thuyết trường, I = -dQ/dt vì đó là dòng chảy ra





Dòng điện & mật độ dòng điện (6)

$$I = \oint_{S} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{dQ_{i}}{dt}$$

$$\oint_{S} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \int_{V} (\nabla \cdot \mathbf{J}) dv \quad (\text{dinh lý dive})$$

$$Q_{i} = \int_{V} \rho_{v} dv$$

$$\rightarrow (\nabla . \mathbf{J}) \Delta v = -\frac{\partial \rho_{v}}{\partial t} \Delta v \rightarrow \nabla . \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho_{v}}{\partial t}$$





Ví dụ 2 Dòng điện & mật độ dòng điện (7)

Khảo sát mật độ dòng điện
$$\mathbf{J} = \frac{e^{-t}}{r} \mathbf{a}_r$$
 A/m².

$$I = J_r S = \frac{e^{-t}}{r} (4\pi r^2) = 4\pi r e^{-t}$$

$$I|_{t=1 \text{ s, } r=5 \text{ m}} = 4\pi 5e^{-1} = 23,1 \text{ A}$$

$$I|_{t=1 \text{ s. } r=6 \text{ m}} = 4\pi 6e^{-1} = 27,7 \text{ A}$$





Ví dụ 2 Dòng điện & mật độ dòng điện (8)

Khảo sát mật độ dòng điện
$$\mathbf{J} = \frac{e^{-t}}{r} \mathbf{a}_r$$
 A/m².

$$-\frac{\partial \rho_{v}}{\partial t} = \nabla \cdot \mathbf{J} = \nabla \cdot \left(\frac{e^{-t}}{r} \mathbf{a}_{r}\right)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{r^{2}} \frac{\partial}{\partial r} (r^{2} D_{r}) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta D_{\theta}) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial D_{\varphi}}{\partial \varphi}$$

$$\rightarrow -\frac{\partial \rho_{v}}{\partial t} = \frac{1}{r^{2}} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^{2} \frac{e^{-t}}{r}\right) = \frac{e^{-t}}{r^{2}} \rightarrow \rho_{v} = -\int \frac{e^{-t}}{r^{2}} dt + K(r) = \frac{e^{-t}}{r^{2}} + K(r)$$

Giả sử $\rho_v \to 0$ khi $t \to \infty$, khi đó K(r) = 0

$$\rightarrow \rho_{v} = \frac{e^{-t}}{r^{2}} \text{ C/m}^{3} \rightarrow v_{r} = \frac{J_{r}}{\rho_{v}} = \left(\frac{e^{-t}}{r}\right) / \left(\frac{e^{-t}}{r^{2}}\right) = r \text{ m/s}$$

Dòng điện & vật dẫn - sites.google.com/site/ncpdhbkhn





Dòng điện & vật dẫn

- 1. Dòng điện & mật độ dòng điện
- 2. Vật dẫn kim loại
- 3. Tính chất vật dẫn & điều kiện bờ
- 4. Phương pháp soi gương
- 5. Bán dẫn









http://samuelsolema.blogsp

Vật dẫn kim loại (1)

- Thuyết lượng tử
- Dåi hoá trị, dải dẫn, khe năng lượng
- Vật dẫn kim loại: dải hoá trị tiếp xúc với dải dẫn, trường bên ngoài có thể tạo thành một dòng điện tử
- Trong vật dẫn kim loại:

$$\mathbf{F} = -e\mathbf{E}$$









Vật dẫn kim loại (2)

$$\mathbf{F} = -e\mathbf{E}$$

- Trong chân không, vận tốc của điện tử sẽ tăng liên tục
- Trong vật dẫn, vận tốc này sẽ tiến đến một giá trị trung bình hằng số:

$$\mathbf{v}_d = -\mu_e \mathbf{E}$$

- μ_e : độ cơ động của điện tử, đơn vị m²/Vs, luôn dương
- VD: Al: 0,0012; Cu: 0,0032; Ag: 0,0056
- $\mathbf{J} = \rho_{v} \mathbf{v}$
- $\rightarrow \mathbf{J} = -\rho_e \mu_e \mathbf{E}$





Vật dẫn kim loại (3)

$$\mathbf{J} = -\rho_e \mu_e \mathbf{E}$$

- ρ_e : mật độ điện tử tự do, có giá trị âm
- J luôn cùng hướng với E

$$J = \sigma E$$

- σ : độ dẫn điện/điện dẫn suất, (γ) , đơn vị S/m
- VD: Al: 3,82.10⁷; Cu: 5,80.10⁷; Ag: 6,17.10⁷

$$\sigma = -\rho_e \mu_e$$







Vật dẫn kim loại (4)

$$I = \int_{S} \mathbf{J}.d\mathbf{S} = JS \rightarrow J = \frac{I}{S}$$

$$V_{ab} = -\int_{b}^{a} \mathbf{E}.d\mathbf{L}$$


$$= -\mathbf{E}.\int_{b}^{a} d\mathbf{L}$$

$$= -\mathbf{E}.\mathbf{L}_{ba} = \mathbf{E}.\mathbf{L}_{ab}$$

$$\rightarrow V = EL$$

$$J = \sigma E$$

$$\rightarrow J = \sigma \frac{V}{L}$$



$$R = \frac{V_{ab}}{I} = \frac{-\int_{b}^{a} \mathbf{E}.d\mathbf{L}}{\int_{S} \sigma \mathbf{E}.d\mathbf{S}}$$






VD1

Vật dẫn kim loại (5)

$$dR = \frac{dy}{\sigma S(y)}$$

$$S(y) = b[a - 2e(y)]$$

$$\frac{e(y)}{y} = \frac{\frac{a-d}{2}}{c} \rightarrow e(y) = \frac{a-d}{2c} y$$



$$\rightarrow dR = \frac{dy}{\sigma b \left[a - 2\frac{a - d}{2c} y \right]} = \frac{c}{\sigma b \left[ac - (a - d) y \right]} dy$$

$$\to R = \int_{y=0}^{c} \frac{c}{\sigma b[ac - (a-d)y]} dy$$







VD2


Vật dẫn kim loại (6)


$$R = \frac{V}{I} = \frac{-\int_{b}^{a} \mathbf{E} . d\mathbf{L}}{\int_{S} \sigma \mathbf{E} . d\mathbf{S}}$$

$$\mathbf{E} = E(\boldsymbol{\rho})\mathbf{a}_{\boldsymbol{\varphi}}$$

$$\begin{split} V &= \int_{\varphi=0}^{\pi} \left[E(\rho) \mathbf{a}_{\varphi} \right] \cdot \left(\rho d\phi \mathbf{a}_{\varphi} \right) \\ &= \int_{\varphi=0}^{\pi} E(\rho) \rho d\phi = E(\rho) \rho \int_{0}^{\pi} d\phi = E(\rho) \rho \pi \ \rightarrow E(\rho) = \frac{V}{\pi \rho} \end{split}$$

$$I = \int_{S} \sigma \mathbf{E} . d\mathbf{S} = \int_{\rho = r_{1}}^{r_{2}} \left[\sigma E(\rho) \mathbf{a}_{\varphi} \right] . \left(ad \, \rho \mathbf{a}_{\varphi} \right) = \int_{\rho = r_{1}}^{r_{2}} \sigma E(\rho) ad \, \rho$$
$$= \int_{\rho = r_{1}}^{r_{2}} \sigma \frac{V}{\pi \rho} \, ad \, \rho = \frac{\sigma Va}{\pi} \ln \frac{r_{2}}{r_{1}}$$









Vật dẫn kim loại (7)



VD3

$$R = \frac{V}{I} = \frac{-\int_{b}^{a} \mathbf{E} . d\mathbf{L}}{\int_{S} \sigma \mathbf{E} . d\mathbf{S}}$$

(Cách 1)

$$\nabla .\mathbf{D} = \rho_{v} = 0 \to \nabla .\varepsilon \mathbf{E} = 0$$

$$\nabla .\mathbf{D} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho D_{\rho}) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial D_{\varphi}}{\partial \varphi} + \frac{\partial D_{z}}{\partial z}$$

$$\to \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho \varepsilon E_{\rho}) = 0$$

$$\to E_{\rho} = \frac{C}{\rho} \to \mathbf{E} = \frac{C}{\rho} \mathbf{a}_{\rho}$$

$$V = \int_{a}^{b} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = \int_{a}^{b} \frac{C}{\rho} \mathbf{a}_{\rho} \cdot d\rho \mathbf{a}_{\rho} = C \ln \frac{b}{a} \rightarrow C = \frac{V}{\ln(b/a)} \rightarrow \mathbf{E} = \frac{V}{\rho \ln(b/a)} \mathbf{a}_{\rho}$$

$$I = \int_{S} \sigma \mathbf{E} . d\mathbf{S} = \int_{z=0}^{L} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \sigma \frac{V}{\rho \ln(b/a)} \mathbf{a}_{\rho} . \rho d\varphi dz \mathbf{a}_{\rho} = \frac{\sigma V 2\pi L}{\ln(b/a)}$$

$$\rightarrow R = \frac{V}{I} = \frac{V}{\sigma V \, 2\pi L} = \frac{\ln(b/a)}{2\pi\sigma L}$$

$$\ln(b/a)$$
Doing did

Dòng điện & vật dẫn - sites.google.com/site/ncpdhbkhn








BÁCH KHOA HÀ NỘI



$$R = \frac{V}{I} = \frac{-\int_{b}^{a} \mathbf{E} . d\mathbf{L}}{\int_{S} \sigma \mathbf{E} . d\mathbf{S}}$$
 (Cách 2)

Vật dẫn kim loại (8)

$$\left. \begin{array}{l} Q = \oint_{S} \mathbf{D} . d\mathbf{S} \\ \mathbf{E} = E_{\rho} \mathbf{a}_{\rho} \end{array} \right\} \rightarrow Q = \oint_{S} \varepsilon E_{\rho} \mathbf{a}_{\rho} . d\mathbf{S} \\ = \varepsilon E_{\rho} (2\pi \rho L) \\ \rightarrow \mathbf{E} = \frac{Q}{2\pi \varepsilon \rho L} \mathbf{a}_{\rho} \end{array}$$



$$V = \int_{a}^{b} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = \int_{a}^{b} \frac{Q}{2\pi\varepsilon\rho L} \mathbf{a}_{\rho} \cdot d\rho \mathbf{a}_{\rho} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon L} \ln \frac{b}{a}$$

$$I = \int_{S} \sigma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_{z=0}^{L} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \sigma \frac{Q}{2\pi\varepsilon\rho L} \mathbf{a}_{\rho} \cdot \rho d\varphi dz \mathbf{a}_{\rho} = \frac{\sigma Q}{\varepsilon}$$

$$\Rightarrow R = \frac{V}{I} = \frac{\frac{Q}{2\pi\varepsilon L} \ln \frac{b}{a}}{\frac{\sigma Q}{\varepsilon}} = \frac{\ln(b/a)}{2\pi\sigma L}$$





Dòng điện & vật dẫn

- 1. Dòng điện & mật độ dòng điện
- 2. Vật dẫn kim loại
- 3. Tính chất vật dẫn & điều kiện bờ
- 4. Phương pháp soi gương
- 5. Bán dẫn





Tính chất vật dẫn & điều kiện bờ (1)


- Giả sử có một số điện tử xuất hiện bên trong vật dẫn
- Các điện tử sẽ tách xa ra khỏi nhau, cho đến khi chúng tới bề mặt của vật dẫn
- <u>Tính chất 1</u>: mật độ điện tích bên trong vật dẫn bằng zero, bề mặt vật dẫn có một điện tích mặt
- Bên trong vật dẫn không có điện tích → không có dòng điện → cường độ điện trường bằng zero (theo định luật Ohm)
- <u>Tính chất 2</u>: cường độ điện trường bên trong vật dẫn bằng zero





Tính chất vật dẫn & điều kiện bờ (2) A





$$\begin{bmatrix} \int_{c}^{d} \mathbf{E}_{cd} \cdot d\mathbf{L}_{cd} \\ \mathbf{E}_{\text{bên trong vật dẫn}} = 0 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{E}_{cd} = 0 \rightarrow \int_{c}^{d} \mathbf{E}_{cd} \cdot d\mathbf{L}_{cd} = 0$$


Dòng điện & vật dẫn - sites.google.com/site/ncpdhbkhn






 \mathbf{E}

Tính chất vật dẫn & điều kiện bờ (3)





$$\rightarrow \int_{a}^{b} + \int_{b}^{c} + \int_{c}^{d} + \int_{d}^{a} = 0$$

$$\int_{b}^{c} \mathbf{E}_{bc} \cdot d\mathbf{L}_{bc} = \int_{b}^{n} \mathbf{E}_{bn} \cdot d\mathbf{L}_{bn} + \int_{n}^{c} \mathbf{E}_{nc} \cdot d\mathbf{L}_{nc}$$

$$\mathbf{E}_{b\hat{\mathbf{e}}n \text{ trong } v\hat{\mathbf{q}}\hat{\mathbf{t}} \text{ d}\hat{\mathbf{a}}\hat{\mathbf{n}}} = 0 \rightarrow \mathbf{E}_{nc} = 0$$

$$\mathbf{E}_{bn} = \mathbf{E}_{N,b} + \mathbf{E}_{tt}$$

$$\rightarrow \int_{b}^{c} \mathbf{E}_{bc} \cdot d\mathbf{L}_{bc} = -\int_{b}^{n} E_{N,b} dL_{bn}$$

$$E_{N,b} \approx \text{const}$$








 \mathbf{E}

Tính chất vật dẫn & điều kiện bờ (4)



$$\Rightarrow E_{tt} \Delta w - \frac{E_{N,b} \Delta h}{2} + 0 + \frac{E_{N,a} \Delta h}{2} = 0$$

$$\Delta h \to 0$$

$$\Rightarrow E_{tt} \Delta w = 0 \Rightarrow E_{tt} = 0$$

$$\Rightarrow D_{tt} = \varepsilon_0 E_{tt} = 0 \Rightarrow D_{tt} = E_{tt} = 0$$






 \mathbf{E}

Tính chất vật dẫn & điều kiện bờ (5) E_N

$$E_{tt} = 0$$

$$\oint_{S} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q$$



$$\rightarrow \int_{\text{trên}} + \int_{\text{du\'oi}} + \int_{\text{xung quanh}} = \rho_S \Delta S$$

$$\int_{\text{trên}} = \int_{\text{trên}} \mathbf{D}_N . d\mathbf{S}_{\text{trên}} = \int_{\text{trên}} D_N dS_{\text{trên}} = D_N \Delta S$$

$$\int_{\text{du\acute{o}i}} = \int_{\text{du\acute{o}i}} 0 \cdot d\mathbf{S}_{\text{du\acute{o}i}} = 0$$

$$\int_{\text{xung quanh}} = \int_{\text{xq, trên}} \mathbf{D}_{N} . d\mathbf{S}_{\text{xq, trên}} + \int_{\text{xq, du\'oi}} 0 . d\mathbf{S}_{\text{xq, du\'oi}} = 0$$

$$\rightarrow D_N \Delta S = \rho_S \Delta S \rightarrow D_N = \rho_S = \varepsilon_0 E_N$$






Tính chất vật dẫn & điều kiện bờ (6) E_N

$$D_{tt} = E_{tt} = 0$$

$$D_N = \varepsilon_0 E_N = \rho_S$$

$$V_{xy} = -\int_{y}^{x} \mathbf{E} . d\mathbf{L} = 0$$



Tính chất của vật dẫn trong điện trường tĩnh:

- 1. Cường độ điện trường tĩnh trong vật dẫn bằng zero
- 2. Cường độ điện trường tĩnh tại bề mặt của vật dẫn vuông góc với bề mặt đó tại mọi điểm
- 3. Bề mặt của vật dẫn có tính đẳng thế





Ví dụ

Tính chất vật dẫn & điều kiện bờ (7)

Cho $V = 100(x^2 - y^2)$ V & P(2, -1, 3) nằm trên biên giới vật dẫn – không khí. Tính V, \mathbf{E} , \mathbf{D} , ρ_S tại P; lập phương trình của mặt dẫn.

$$V_P = 100[2^2 - (-1)^2] = 300 \text{ V} \rightarrow 300 = 100(x^2 - y^2) \rightarrow \boxed{3 = x^2 - y^2}$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -100\nabla(x^2 - y^2) = -200x\mathbf{a}_x + 200y\mathbf{a}_y$$

$$\rightarrow \mathbf{E}_P = (-200x\mathbf{a}_x + 200y\mathbf{a}_y)\Big|_{x=2, y=-1, z=3} = -400\mathbf{a}_x - 200\mathbf{a}_y$$
 V/m

$$\mathbf{D}_P = \varepsilon_0 \mathbf{E}_P = 8,854.10^{-12} (-400\mathbf{a}_x - 200\mathbf{a}_y) = -3,54\mathbf{a}_x - 1,77\mathbf{a}_y \text{ nC/m}^2$$

$$\rho_{S,P} = D_N$$

$$D_{N,P} = |\mathbf{D}_P| = \sqrt{3,54^2 + 1,77^2} = 3,96 \text{ nC/m}^2$$
 $\rightarrow \rho_{S,P} = 3,96 \text{ nC/m}^2$





Dòng điện & vật dẫn

- 1. Dòng điện & mật độ dòng điện
- 2. Vật dẫn kim loại
- 3. Tính chất vật dẫn & điều kiện bờ
- 4. Phương pháp soi gương
- 5. Bán dẫn





Phương pháp soi gương (1)

$$+Q \bullet \\ -Q \bullet \\ -Q \bullet$$

$$+Q \bullet$$

$$-Q \bullet$$

$$+Q \bullet$$

$$-Q \bullet$$

$$+Q \bullet$$

$$-Q \bullet$$

$$+Q \bullet$$

$$-Q \bullet$$

- Lưỡng cực: mặt phẳng ở giữa hai cực là mặt có điện thế bằng zero
- Mặt phẳng đó có thể biểu diễn bằng một mặt dẫn rất mỏng, rộng vô hạn
- → có thể thay lưỡng cực bằng một điện tích & một mặt phẳng dẫn điện mà không làm thay đổi các trường phía trên mặt dẫn








Phương pháp soi gương (2)

+ Q •

Mặt đẳng thế, V = 0




Mặt phẳng dẫn, V = 0

 $-Q \bullet$

$$+Q$$
 •

+Q

Mặt đẳng thế, V = 0



Mặt phẳng dẫn, V = 0


 $-Q \bullet$






Ví dụ 1

Phương pháp soi gương (3)



- 1. Luật Coulomb
- 2. Luật Gauss
- 3. Phương trình Laplace

&
$$\mathbf{E} = -\nabla V$$



Việc tìm trường thế trong hệ bên phải có thể dễ hơn so với hệ bên trái





Ví dụ 2

Phương pháp soi gương (4)

P(x, y, z)

Xét Q at (0, 0, d). Tính điện thế & điện trường ở P?

$$V_{+Q} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + y^2 + (z - d)^2}}$$

Mặt dẫn,
$$V = 0$$

$$V_{-Q} = \frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2} = \frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{x^2 + y^2 + (z+d)^2}}$$

$$\begin{array}{c|c}
P(x, y, z) \\
\hline
Q & d \\
\hline
-Q & -Q
\end{array}$$

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - d)^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + d)^2}} \right]$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left[\left(\frac{x}{R_2^3} - \frac{x}{R_1^3} \right) \mathbf{a}_x + \left(\frac{y}{R_2^3} - \frac{y}{R_1^3} \right) \mathbf{a}_y + \left(\frac{z+d}{R_2^3} - \frac{z-d}{R_1^3} \right) \mathbf{a}_z \right]$$







Ví dụ 3

Phương pháp soi gương (5)

Tìm điện thế ở P?


$$R_1 = \sqrt{1^2 + 1^2} = 1,41$$


$$R_2 = \sqrt{3^2 + 1^2} = 3,16$$

$$R_3 = \sqrt{3^2 + 3^2} = 4,24$$

$$R_4 = \sqrt{1^2 + 3^2} = 3,16$$

$$V_P = \frac{5.10^{-9}}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4} \right) = 14,03 \text{ V}$$









Ví dụ 4

Phương pháp soi gương (6) †

Tìm mật độ điện tích mặt tại P?


$$\mathbf{R}_{+} = 2\mathbf{a}_{x} - 3\mathbf{a}_{z} \qquad \mathbf{R}_{-} = 2\mathbf{a}_{x} + 3\mathbf{a}_{z}$$


$$\mathbf{E}_{+} = \frac{\rho_{L}}{2\pi\varepsilon_{0}R_{+}}\mathbf{a}_{R+} = \frac{40.10^{-9}}{2\pi\varepsilon_{0}\sqrt{2^{2} + 3^{2}}} \frac{2\mathbf{a}_{x} - 3\mathbf{a}_{z}}{\sqrt{2^{2} + 3^{2}}}$$

$$\mathbf{E}_{-} = \frac{-\rho_{L}}{2\pi\varepsilon_{0}R_{-}} \mathbf{a}_{R-} = \frac{-40.10^{-9}}{2\pi\varepsilon_{0}\sqrt{2^{2} + 3^{2}}} \frac{2\mathbf{a}_{x} + 3\mathbf{a}_{z}}{\sqrt{2^{2} + 3^{2}}}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{+} + \mathbf{E}_{-} = \frac{40.10^{-9}}{2\pi\varepsilon_{0}\sqrt{13}} \frac{2\mathbf{a}_{x} - 3\mathbf{a}_{z}}{\sqrt{13}} + \frac{-40.10^{-9}}{2\pi\varepsilon_{0}\sqrt{13}} \frac{2\mathbf{a}_{x} + 3\mathbf{a}_{z}}{\sqrt{13}}$$
$$= \frac{-240.10^{-9}}{2\pi\varepsilon_{0}.13} \mathbf{a}_{z} = -332\mathbf{a}_{z} \text{ V/m}$$

$$\rho_S = \varepsilon_0 E_N = 8,854.10^{-12}.332 = 2,938 \text{ nC/m}^2$$











Ví dụ 5

Phương pháp soi gương (7)

Điện tích điểm Q cách tâm một mặt dẫn hình cầu bán kính a một khoảng là d. Soi gương Q qua mặt cầu?


Bài toán: tìm q & b


$$R_1 = \sqrt{(d - R\cos\theta)^2 + (R\sin\theta)^2} = \sqrt{R^2 + d^2 - 2Rd\cos\theta}$$

$$R_2 = \sqrt{(R\cos\theta - b)^2 + (R\sin\theta)^2} = \sqrt{R^2 + b^2 - 2Rb\cos\theta}$$

$$V_P = \frac{Q}{4\pi\varepsilon R_1} - \frac{q}{4\pi\varepsilon R_2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon R_1} - \frac{mQ}{4\pi\varepsilon R_2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{m}{R_2}\right)$$

$$R = a \to V_P = 0 \qquad \to \frac{1}{R_1} - \frac{m}{R_2} = 0 \qquad \to \begin{cases} m = \frac{a}{d} \to q = -\frac{a}{d}Q \\ b = \frac{a^2}{d} \end{cases}$$









Dòng điện & vật dẫn

- 1. Dòng điện & mật độ dòng điện
- 2. Vật dẫn kim loại
- 3. Tính chất vật dẫn & điều kiện bờ
- 4. Phương pháp soi gương
- 5. Bán dẫn






Bán dẫn

- Germani, silicon
- Điện dẫn suất của kim loại:


$$\sigma = -\rho_e \mu_e$$




• Điện dẫn suất của bán dẫn:

$$\sigma = -\rho_e \mu_e + \rho_h \mu_h$$

- h: lỗ trống
- **Ö** 300K:



 $-\mu_{e, \text{ Silicon}}$: 0,12 m²/Vs; $\mu_{h, \text{ Silicon}}$: 0,025 m²/Vs









$$Q \longrightarrow \mathbf{F} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi \varepsilon R^2} \mathbf{a}_R \longrightarrow \mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon R^2} \mathbf{a}_R \longrightarrow \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$$

$$W = -Q \int \mathbf{E} . d\mathbf{L} \longrightarrow V = -\int \mathbf{E} . d\mathbf{L} \longrightarrow C = \frac{Q}{V}$$

$$I = \frac{dQ}{dt} \longrightarrow R = \frac{V}{I}$$