La Classe Object en Python et ses Méthodes Spéciales

Anis SAIED

November 17, 2023

La Classe Object en Python

La classe object est

- La classe de base de toutes les classes en Python.
- Implicitement héritée par toutes les classes définies.
- Au sommet de la hiérarchie de l'héritage des classes.
- Définit des méthodes spéciales et attributs prédéfinis.

Méthodes et attributs prédéfinis de la classe object

Pour connaître les méthodes et attributs prédéfinis de la classe object: dir(object).

```
>>> print(dir(object))
[..., '__class__', '__delattr__', '__dir__',
'__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__',
'__getattribute__', '__gt__', '__hash__',
'__init__', '__init_subclass__', '__le__',
'__lt__', '__ne__', '__new__', '__reduce__',
'__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__',
'__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', ...]
```

Utilisez ces méthodes dans vos classes dérivées pour personnaliser le comportement de vos objets.

Appel des Méthodes Spéciales

Les méthodes spéciales de la classe object peuvent être appelées de manière spécifique pour personnaliser le comportement des objets. Voici quelques exemples d'appels :

```
__init__(self) : Appelé lors de la création d'une instance de la
classe pour effectuer l'initialisation. Vous pouvez l'appeler en créant
une instance de la classe : obj = MaClasse().
```

```
__str__(self) : Appelé lors de la conversion en chaîne de caractères (par exemple, avec str() ou print()). Vous pouvez l'appeler en utilisant str(obj) ou print(obj).
```

__repr__(self) : Appelé par la fonction repr() pour obtenir une représentation "formelle" de l'objet. Vous pouvez l'appeler en utilisant repr(obj).

Rôle et appel des méthodes spéciales

```
__class__ : Retourne la classe de l'objet. Vous pouvez l'appeler en
utilisant type(obj).
```

__dir__ : Retourne la liste des attributs valides de l'objet. Vous pouvez l'appeler en utilisant dir(obj).

__doc__ : Retourne la documentation de l'objet. Vous pouvez y accéder avec obj.__doc__.

__eq__(self, other): Appelé lors de la comparaison d'égalité entre deux objets avec l'opérateur ==. Vous pouvez l'appeler en utilisant obj1 == obj2.

__ge__(self, other) : Appelé lors de la comparaison "supérieur ou égal" (>=). Vous pouvez l'appeler en utilisant obj1 >= obj2.

Méthodes Spéciales pour les Opérations Mathématiques

Voici quelques-unes des méthodes spéciales liées à des opérations mathématiques :

- __add__(self, other) : Définie pour l'opérateur d'addition (+).
- __sub__(self, other) : Définie pour l'opérateur de soustraction (-).
- __mul__(self, other) : Définie pour l'opérateur de multiplication (*).
- __truediv__(self, other) : Définie pour l'opérateur de division (/).
- __floordiv__(self, other) : Définie pour l'opérateur de division entière (//).
- __mod__(self, other) : Définie pour l'opérateur de modulo (%).
- __pow__(self, other[, modulo]): Définie pour l'opérateur de puissance (**).

Exemple avec la méthode __add__

```
class Nombre:
    def __init__(self, valeur):
        self.valeur = valeur
    def __add__(self, other):
        if isinstance(other, Nombre):
            return Nombre(self.valeur + other.valeur)
        else:
            raise ValueError("Impossible d'ajouter un objet"
                              "de type différent")
# Utilisation
nombre1 = Nombre(5)
nombre2 = Nombre(10)
\# x + y \text{ fait appel à type}(x).\_add\_(x, y)
resultat = nombre1 + nombre2
print(resultat.valeur) # Affiche 15
```

Implication de __str__ dans print

Lorsque vous utilisez print(x) et que la classe de l'objet x n'implémente pas la méthode spéciale $__str__$, voici ce qui se passe :

```
class Exemple:
    pass

objet = Exemple()
print(objet)
```

Dans cet exemple, la classe Exemple n'implémente pas $_str_$, et le message retourné par défaut est de la forme :

```
<__main__.Exemple object at 0x...>
```



Explication

Lorsque vous faites print(objet) et que la classe de l'objet ne définit pas __str__, Python utilise __repr__ s'il est défini. Sinon, il utilise une représentation par défaut basée sur l'emplacement mémoire de l'objet.

<__main__.Exemple object at 0x...>: Cela indique que l'objet est de la classe Exemple définie dans le module principal (__main__). La partie at 0x... indique l'emplacement mémoire de l'objet.

Le message par défaut, tel que <main.Exemple object at 0x...>, est généré par la méthode spéciale __repr__ de la classe parente (object) lorsque la classe de l'objet ne définit ni la méthode spéciale __str__ ni __repr__.

Exercice : Implémentation de __str__ et __repr__

Exercice : Implémentez les méthodes spéciales __str__ et __repr__ dans la classe Personne.

```
class Personne:
    def __init__(self, nom, age):
        self.nom = nom
        self.age = age
    def __str__(self):
        pass
    def __repr__(self):
        pass
# Création d'une instance de la classe Personne
personne = Personne("Ali", 30)
print(personne)
p_representation = repr(personne)
print("Représentation formelle :", p_representation)
```

```
Correction : __str__ et __repr__
```

```
class Personne:
    def __init__(self, nom, age):
        self.nom = nom
        self.age = age
    def __str__(self):
        return "{}, {} ans".format(self.nom, self.age)
    def __repr__(self):
        return "Personne('{}', {})".format(self.nom, self.age)
# Création d'une instance de la classe Personne
personne = Personne("Ali", 30)
print(personne)# Affichage avec print()
p_representation = repr(personne) #représentation formelle
```