### 本周小结 (第三周)

恭喜完成《软件测试与质量》课程第三周的学习。

本周我们讨论了课程的第二部分 技术篇,并主要围绕第3章 白盒测试技术展开讨论。 本周,我们主要回答了如下的问题。

# 1 什么是白盒测试?

白盒测试就是基于程序的源代码,已知产品的内部工作过程,主要对程序内部结构展开测试,关注程序实现细节的测试方法。

白盒测试的基本原理如图 1.1 所示:




图 1.1 白盒测试的基本原理

## 2 什么是控制流分析技术?

导致程序结构变得复杂的主要因素,以及控制程序执行流程发生变化的主要因素是判定节点。控制流分析方法的核心就是围绕判定节点来设计测试用例,展开测试。

控制流分析可从三个方面展开:

- 关注判定表达式。利用不同的覆盖指标,对判定表达式中所包含的数据变量、子表达式等进行检查,分析可能的程序分支,即对判定的测试。
- 关注路径。判定节点的引入对程序的执行路径带来不同程度的影响,需要分析路径 风险,优选路径进行测试,保证测试效率,即独立路径测试。
- 关注循环体。即针对循环的测试。

# 3 如何对判定节点展开测试用例设计?

不同的覆盖指标之间的比较如表 3.1 所示。

表 3.1 不同覆盖指标的比较

名称	含义	特点及不足
语句覆盖	设计测试用例时,需要保证程序中每	控制流图中的点覆盖。
	一条可执行语句至少应执行一次。	是最弱的覆盖指标。
		仅关注可执行语句,而非判定节点;
		对隐式分支无效。
判定覆盖	设计测试用例时,应保证程序中每个	控制流图中的边覆盖。
	判定节点取得每种可能的结果至少	满足语句覆盖。
	一次。	仅关心表达式的整体取值,不能覆盖
		到每个子条件的所有取值情况。
条件覆盖	设计测试用例时,应保证程序中每个	不一定满足判定覆盖。即局部全覆盖
	复合判定表达式中,每个简单判定条	不等于整体全覆盖。
	件的取真和取假情况至少执行一次。	
判定/条件	测试用例设计应满足判定节点的取	判定覆盖+条件覆盖。
覆盖	真、取假分支至少执行一次, 且每个	
	简单判定条件的取真和取假情况也	
	至少执行一次。	
条件组合	测试用例的设计应满足每个判定节	方法简单,但测试用例太多,冗余严
覆盖	点中, 所有简单判定条件的所有可能	重。
	的取值组合情况应至少执行一次。	
修正的判定	在满足判定/条件覆盖的基础上,每个	判定覆盖+条件覆盖+独立影响性。
/条件覆盖	简单判定条件都应独立地影响到整	步骤如下:
	个判定表达式的取值。	(1) 列出所有的简单判定条件;
		(2) 构建真值表;
		(3) 对每个简单判定条件,找到独立
		影响对;
		(4) 抽取最少独立影响对。

请注意:上述指标在实际使用中并不需要全部采用,通常使用较多的是判定覆盖指标。 另外,白盒测试用例的设计并不等同于调试程序的过程中,通过简单输入一些预先设想 的数据,看看程序能够返回正确结果。从代码的层面来说,测试用例设计的更多目的是为了 支持自动化单元测试。以及我们通常所谈的白盒测试方法也同样适用于在功能测试中使用, 关于这一点,我们在第4周的路径测试中会进一步体会到。

## 4 如何执行同行评审?

静态白盒测试不需要实际运行被测软件,而是直接对软件形式和结构进行分析。静态白 盒测试主要包括代码检查、静态结构分析、代码质量度量等。

代码检查主要是通过同行评审来发现缺陷,主要以评审会议为形式,通过多人对软件交付物进行检查,从而发现缺陷或获得改进优化的机会。同行评审方法遵循的评审流程大同小异,但随着这些方法的正式程度不同,适用的对象、评审形式等方面也存在一定的差异(表格略)。

同行评审的一般流程如图 4.1 所示。详细的流程说明见课程视频。




图 4.1 同行评审的一般流程

同行评审通常有三类评审结果。

- (1)正常:评审专家做好了评审准备,评审会议顺利进行,达到了预期目的,达成明确的评审结论,不需要再次评审。
- (2)延期: 30%以上的评审专家并未做好评审准备,会议无法正常进行,需要重新安排评审日程。
- (3) 取消:初审阶段就发现工作产品中存在太多问题,需要作者进行修复,然后再进行第二次同行评审。

注意:同行评审的有效性取决于评审流程的规范性、评审专家对工作产品和评审流程的 熟悉程度,以及所有参与人员的态度等多方面因素。在缺乏规范、缺乏有效组织、缺乏责任 心和检查工具的情况下,同行评审只是在浪费时间。所以,不妨从结对编程开始,从遵循行 业已有的规范开始,尝试有监督的开发。

## 5 如何展开初步的程序结构分析?

静态结构分析就是通过分析程序相关的图表,从而快速了解程序设计和结构,更好地理解源代码,找到程序设计的缺陷和代码优化的方向。

#### 5.1 看函数调用图

从函数调用图看程序结构包括如下方面。

- (1)看函数调用层次。层次太深,将增大集成测试的负担,造成风险。对栈造成压力,容易导致溢出。要在函数调用层次与单个函数复杂度之间达到平衡。
- (2)看函数调用关系,标识高风险节点。调用层次深的节点,根节点,出度大的节点, 入度大的节点,都是高风险节点。
  - (3) 看递归调用。如果存在递归调用,尽量改为循环。
  - (4) 看孤立节点。尽量避免孤立节点。

### 5.2 看控制流图

从控制流图看程序结构包括如下方面:

- (1) 看孤立节点。从控制流图看是否存在孤立节点。
- (2) 看出口节点。多出口带来高复杂度,应尽量避免多出口。
- (3) 看环复杂度。环复杂度应控制在10以内。
- (4) 非结构化设计。应尽量避免非结构化设计。

如何改进结构设计不合理的函数?

(1) 避免孤立节点;

- (2) 尽量避免多次使用 return 语句,尽量将有效性校验前置;
- (3) 应将完成单一功能的语句块改为函数调用的方式,降低单个函数复杂度;
- (4) 尽量不使用强制跳转或强制结束语句,避免非结构化设计。

# 6 下周预告

下周,我们将继续讨论第三章 白盒测试技术,看看如何对路径设计测试用例,并来解决第二章 黑盒测试技术中场景爆炸的问题。