

07 · WALLETS Y CUENTAS

Conecta TrueKeate a tu billetera (red RPC)

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico "Conexión de la wallet a la red del proyecto (RPC)". TrueKeate vive en una [red de prueba](#) llamada anvil. Para ver tus saldos y firmar, tu billetera debe saber cómo llegar a esa red. Aquí te damos los datos y los pasos.

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [07-Wallets-y-Cuentas/02-conexion-red-rpc.md](#) Edición: 9 de septiembre de 2026

Índice de este manual

Wallets y Cuentas · Wallets Y Cuentas — Conecta TrueKeate a tu billetera (red RPC)

1 Empezar en 5 minutos

2 Los datos de la red, explicados

- 2.1 ¿Qué es una RPC?
- 2.2 Los parámetros auditados (2026-09-04)
- 2.3 De dónde salen estos datos

3 Añadir la red en MetaMask (ordenador)

- 3.1 Aviso importante
- 3.2 Pasos
- 3.3 Seleccionar la red al usar la plataforma

4 Añadir la red en MetaMask (móvil)

5 Comprobar que la conexión funciona

- 5.1 Desde MetaMask
- 5.2 Desde la consola (para personas técnicas)

6 Avisos importantes de la red de pruebas

7 Ficha didáctica

8 Lo que falta por confirmar (resumen)

9 Glosario de este manual

1. Empezar en 5 minutos

Estos son los pasos rápidos (los detalles están más abajo):

1. Abre MetaMask y pulsa el **selector de red** (arriba).
2. Pulsa **"Añadir red"** → **"Añadir una red manualmente"**.
3. Copia estos datos:

Campo	Valor
Nombre de red	TrueKeate Anvil (pruebas)
Nueva URL de RPC	https://mcc-foundry-anvil-szlptbcla-ew.a.run.app
ID de cadena (Chain ID)	31337
Símbolo de moneda	ETH
Explorador de bloques	(dejar vacío)

1. Pulsa **Guardar**. MetaMask comprobará que la red responde.
2. Asegúrate de que la red queda **seleccionada** antes de operar en la web.

NOTA

Esto se hace **una sola vez**. La plataforma no añade la red por ti: no tiene código para cambiar la red de tu billetera automáticamente.

2. Los datos de la red, explicados

2.1 ¿Qué es una RPC?

- RPC es la "puerta" por la que tu billetera habla con la blockchain.
- La URL de RPC de TrueKeate apunta a un **anvil remoto** (una blockchain de pruebas alojada en la nube de Google).

2.2 Los parámetros auditados (2026-09-04)

Parámetro	Valor	Notas
Nombre de red (sugerido)	TrueKeate Anvil (pruebas)	es libre, solo para que la reconozcas
Nueva URL de RPC	https://mcc-foundry-anvil-szlptbcla-ew.a.run.app	anvil/Foundry remoto (Google Cloud Run)
ID de cadena	31337	en hexadecimal es 0x7a69
Símbolo de moneda	ETH	moneda nativa de pruebas
Decimales	18	el estándar de ETH
Explorador de bloques	(dejar vacío)	no hay explorador configurado → pendiente de confirmar

2.3 De dónde salen estos datos

- El número de red 31337 es el entorno de pruebas del proyecto, verificado en los archivos de configuración y en los tests.
- Las direcciones de los contratos de esa red están fijadas en el código de la web y del backend.

NOTA

Nota de trazabilidad: en documentación antigua del despliegue aparece otra URL de anvil. La URL de este manual es la **verificada el 2026-09-04** como la RPC actual del proyecto.

Conecta tu billetera a la red RPC de TrueKeate




FIGURA · RED RPC

3. Añadir la red en MetaMask (ordenador)

3.1 Aviso importante

- La plataforma **no añade ni cambia la red por ti**: no existe código que lo haga. La red se añade **una vez, a mano**, en MetaMask.
- Estos pasos son para la extensión de MetaMask en el PC.

3.2 Pasos

- Abre MetaMask y pulsa el **selector de red** en la parte superior (suele mostrar "Ethereum Mainnet").
- Pulsa **"Añadir red"** → **"Añadir una red manualmente"**.
- Rellena el formulario con los datos del apartado 2.2:
 - Nombre de red: `TrueKeate Anvil (pruebas)`
 - Nueva URL de RPC: `https://mcc-foundry-anvil-szlptbcla-ew.a.run.app`
 - ID de cadena: `31337`
 - Símbolo de moneda: `ETH`
 - Explorador de bloques (opcional): **dejar vacío**.
- Pulsa **Guardar**. MetaMask validará la RPC (debe responder) y dejará seleccionada la red nueva.

3.3 Seleccionar la red al usar la plataforma

- Antes de operar conviene tener la red `TrueKeate Anvil (pruebas)` **seleccionada** en el selector.
- La lectura de saldos puede funcionar desde otra red, pero la **firma** va contra la red seleccionada en MetaMask: si el número de red no coincide, el servidor rechaza la firma (los trueques se firman con intents y el relayer

comprueba que el `chainId` sea el esperado).

4. Añadir la red en MetaMask (móvil)

1. Abre MetaMask en el móvil.
2. Pulsa el icono de **red** (parte superior).
3. **Añadir red** → pestaña **Personalizada** (custom).
4. Introduce los mismos datos del apartado 2.2 y pulsa **Guardar**.
5. Si usas el navegador interno de MetaMask para la web, la red seleccionada en la app es la que se usa al firmar.

5. Comprobar que la conexión funciona

5.1 Desde MetaMask

- El selector debe mostrar el nombre de red que elegiste.
- Debe verse el saldo en **ETH** de la cuenta activa. Las cuentas 0 a 9 del anvil tienen fondos de prueba; la cuenta 10 (Irene) no — ver el manual `03-cuentas-anvil.md`.

5.2 Desde la consola (para personas técnicas)

Puedes verificar la red y un saldo con herramientas de línea de comandos:

BASH

```
# ¿Qué número de red responde el RPC? Debe decir 31337
cast chain-id --rpc-url https://mcc-foundry-anvil-szlptbcla-ew.a.run.app
```

```
# Saldo de la cuenta 0 (el Owner) en esa red
cast balance 0xf39Fd6e51aad88F6F4ce6aB8827279cFfFb92266 \
--rpc-url https://mcc-foundry-anvil-szlptbcla-ew.a.run.app
```

Los contratos del proyecto se consultan igual por esa RPC (por ejemplo, el saldo del token BRLT o el dueño de un NFT).

6. Avisos importantes de la red de pruebas

- ⚠ Es una red de **PRUEBAS**: el ETH es **simbólico** y las claves privadas de las cuentas de prueba son **públicas** (ver `03-cuentas-anvil.md`). **No uses fondos reales ni cuentas de producción.**
- ⚠ El anvil remoto puede **reiniciarse** (es una operación de entorno). El estado podría reiniciarse o cambiar: si una cuenta pierde el saldo o un contrato no responde, comprueba que la red sigue viva (apartado 5.2).
- El **relayer** (la cuenta 1, de la plataforma) paga el gas de los trueques de los usuarios particulares: normalmente **tú no necesitas tener ETH**. En un plan de contingencia podría cambiar → **pendiente de confirmar**.

7. Ficha didáctica

Campo	Contenido
¿Qué es?	Una red RPC es la "puerta" por la que tu billetera habla con la blockchain de pruebas de TrueKeate (anvil remoto, red 31337).
¿Para qué sirve?	Para que MetaMask sepa dónde están tus saldos de prueba (ETH, BRLT, NFTs) y para firmar la sesión y los trueques en la red correcta.
Pasos clave	1) En MetaMask: selector de red → Añadir red → Añadir manualmente. 2) Copiar: nombre, URL de RPC, Chain ID <code>31337</code> , símbolo <code>ETH</code> . 3) Guardar y seleccionar la red. 4) Comprobar que se ve el saldo en ETH.

Campo	Contenido
Errores comunes	Dejar seleccionada "Ethereum Mainnet" y no ver los saldos de prueba · Escribir mal la URL de RPC o el Chain ID · Dejar la red sin seleccionar y que el servidor rechace la firma · Esperar que la web añada la red por ti (no lo hace).
Consejo de seguridad	Es una red de pruebas con claves públicas: nunca la uses con cuentas que tengan valor real. Guarda esta red solo para probar TrueKeate.

8. Lo que falta por confirmar (resumen)

1. Explorador de bloques para esta red → **pendiente de confirmar** (dejar el campo vacío).
2. El plan de contingencia en el que el usuario pagaría el gas (hoy lo paga el relayer) → **pendiente de confirmar**.
3. La URL de anvil documentada en manuales antiguos de despliegue frente a la auditada el 2026-09-04: la de este manual es la **actual**.

9. Glosario de este manual

Palabra	Significado
RPC	La puerta por la que se habla con la blockchain
Chain ID	El número de identificación de la red (aquí <code>31337</code>)
Red de pruebas	Red donde el dinero es simbólico y no vale nada real
Anvil	Simulador de blockchain que usa el proyecto para probar
Relayer	La cuenta de la plataforma que paga el gas de los trueques
Saldo	Cuánto dinero tiene una cuenta
Firmar	Demostrar con tu clave que un mensaje es tuyo