

07 · WALLETS Y CUENTAS

Las cuentas de prueba (importar en tu billetera)

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico "Cuentas del anvil (desarrollo/pruebas)". TrueKeate usa [cuentas de prueba](#) ya creadas para que puedas probar con usuarios de ejemplo (Ana, Bruno, Carla...). Aquí te contamos cuáles son y cómo importarlas en MetaMask.

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [07-Wallets-y-Cuentas/03-cuentas-anvil.md](#) Edición: 4 de septiembre de 2026

Índice de este manual

Wallets y Cuentas · Wallets Y Cuentas — Las cuentas de prueba (importar en tu billetera)

1 Empezar en 5 minutos

2 ¿Qué son las cuentas de prueba (anvil)?

- 2.1 De dónde salen
- 2.2 El mnemónico estándar (público)
- 2.3 El camino de derivación (solo para curiosos)
- 2.4 Los dos roles operativos

3 La tabla de cuentas de prueba (0 a 12)

4 Importar una cuenta en MetaMask (ordenador)

- 4.1 Por qué importarlas
- 4.2 Pasos

5 Importar una cuenta en MetaMask (móvil)

6 Cambiar de cuenta y desconectar en la plataforma

- 6.1 Cambiar de cuenta
- 6.2 Qué pasa al cambiar de cuenta
- 6.3 Desconectar

7 Advertencias obligatorias

8 Ficha didáctica

9 Lo que falta por confirmar (resumen)

10 Glosario de este manual

IMPORTANTE

⚠ **Aviso muy importante:** estas claves son **públicas** (aparecen en la documentación del framework) y **solo sirven para pruebas**. Nunca las uses con dinero real ni en producción.

1. Empezar en 5 minutos

Ejemplo: quieres entrar en la web como **Ana** (cuenta 2).

1. Copia la **clave privada** de Ana: `0x5de4111afa1a4b94908f83103eb1f1706367c2e68ca870fc3fb9a804cdab365a`
2. Abre MetaMask → icono de perfil (arriba a la derecha) → "+ **Añadir cuenta o cuenta de hardware**" → "**Importar cuenta**".
3. Deja el *Tipo* en **Clave privada**, pega la clave y pulsa **Importar**.
4. Comprueba que la dirección nueva coincide con la de Ana: `0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC`
5. Abre la web de TrueKeate y pulsa "🔌 **Conectar MetaMask e iniciar sesión**": ahora la plataforma te reconoce como Ana.

NOTA

Si prefieres importar todas las cuentas de golpe, puedes importar en MetaMask la **frase semilla completa** del anvil (apartado 2.2): como el camino de derivación es el mismo que usa MetaMask, obtendrás las mismas direcciones.

2. ¿Qué son las cuentas de prueba (anvil)?

2.1 De dónde salen

- El anvil (la blockchain de pruebas) genera por defecto **20 cuentas** a partir de un **mnemónico estándar conocido** y financia con ETH de prueba las **primeras 10** (índices 0 a 9).
- Son las cuentas con las que se despliegan los contratos, opera el relayer y se prueban los flujos.

2.2 El mnemónico estándar (público)

test test test test test test test test test test test junk

- Es el mnemónico por defecto del framework y **aparece en su documentación pública**: cualquiera puede derivar estas claves.
- Por eso **jamás** deben usarse fuera de pruebas.

2.3 El camino de derivación (solo para curiosos)

m/44'/60'/0'/0'/N (N = número de la cuenta: 0, 1, 2, ...)

- Es el mismo camino que usa MetaMask para sus cuentas: por eso, si importas la frase semilla del anvil en MetaMask, obtienes las mismas direcciones.

2.4 Los dos roles operativos

Cuenta	Quién es	Para qué sirve
0	Owner / Admin	Desplegó los contratos y es la autoridad del panel de administración.
1	Relayer / plataforma	Paga el gas de los trueques de los usuarios (meta-transacciones). Es la billetera del servidor.

3. La tabla de cuentas de prueba (0 a 12)

N.º	Usuario de ejemplo	Dirección (0x...)	Clave privada (0x...)
0	Owner / Admin	0xf39Fd6e51aad88F6F4ce6aB8827279cFfFb92266	0xac0974bec39a17e36ba4a6b4d238ff944bacb478cbed5
1	Relayer / plataforma	0x70997970C51812dc3A010C7d01b50e0d17dc79C8	0x59c6995e998f97a5a0044966f0945389dc9e86dae88c7
2	Ana	0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC	0x5de4111afa1a4b94908f83103eb1f1706367c2e68ca87
3	Bruno	0x90F79bf6EB2c4f870365E785982E1f101E93b906	0x7c852118294e51e653712a81e05800f419141751be58
4	Carla	0x15d34AAf54267DB7D7c367839AAf71A00a2C6A65	0x47e179ec197488593b187f80a00eb0da91f1b9d0b13f8
5	Diego	0x9965507D1a55bcC2695C58ba16FB37d819B0A4dc	0x8b3a350cf5c34c9194ca85829a2df0ec3153be0318b5e
6	Elena	0x976EA74026E726554dB657fA54763abd0C3a0aa9	0x92db14e403b83dfe3df233f83dfa3a0d7096f21ca9b0d6
7	Fabián	0x14dC79964da2C08b23698B3D3cc7Ca32193d9955	0x4bbbf85ce3377467afe5d46f804f221813b2bb87f24d81

N.º	Usuario de ejemplo	Dirección (0x...)	Clave privada (0x...)
8	Gisela	0x23618e81E3f5cdF7f54C3d65f7FBc0aBf5B21E8f	0xdbda1821b80551c9d65939329250298aa3472ba22fee
9	Héctor	0xa0Ee7A142d267C1f36714E4a8F75612F20a79720	0x2a871d0798f97d79848a013d4936a73bf4cc922c825d3
10	Irene	0xBcd4042DE499D14e55001CcbB24a551F3b954096	0xf214f2b2cd398c806f84e317254e0f0b801d064330323
11	Javier	0x71bE63f3384f5fb98995898A86B02Fb2426c5788	0x701b615bbdfb9de65240bc28bd21bbc0d996645a3dd5
12	Karen	0xFABB0ac9d68B0B445fB7357272Ff202C5651694a	0xa267530f49f8280200edf313ee7af6b827f2a8bce28977

Notas de la tabla:

- "Tiene fondos" = el anvil financia por defecto los índices 0 a 9 con ETH de prueba.
- Los nombres (Ana, Bruno...) son **usuarios de ejemplo** para pruebas y manuales. Su rol concreto (particular, empresa, socio) y su estado en la base de datos dependen de la inscripción hecha en cada entorno → **pendiente de confirmar** por entorno.

4. Importar una cuenta en MetaMask (ordenador)

4.1 Por qué importarlas

- La web de TrueKeate solo muestra y firma con las cuentas que MetaMask tiene cargadas. Para que la plataforma "vea" a Ana (o a cualquier cuenta), hay que **importar su clave privada** en MetaMask.

4.2 Pasos

1. Abre MetaMask → icono de perfil (arriba a la derecha) → **"Cambiar cuenta"** (o *"Cuentas"*).
2. Pulsa **" + Añadir cuenta o cuenta de hardware "** → **"Importar cuenta"**.
3. En *Tipo*, deja **Clave privada** y pega la clave de la tabla (por ejemplo, la de Ana, índice 2).

4. Pulsa **Importar**.

5. La cuenta aparece en el selector con su dirección. Comprueba que coincide con la de la tabla (¡así detectas erratas al copiar!).

Ejemplo de comprobación para personas técnicas (con la herramienta `cast`):

BASH

```
# La clave de Ana debe derivar en su dirección
cast wallet address --private-key \
  0x5de4111afa1a4b94908f83103eb1f1706367c2e68ca870fc3fb9a804cdab365a
# → 0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC
```

5. Importar una cuenta en MetaMask (móvil)

1. Abre MetaMask en el móvil → icono de perfil/cuentas.
2. **"Añadir cuenta"** → **"Importar cuenta"**.
3. Pega la clave privada → **Importar**.

6. Cambiar de cuenta y desconectar en la plataforma

6.1 Cambiar de cuenta

- Cambia la cuenta activa en MetaMask (selector de cuentas). La web se entera al momento y actualiza la cuenta mostrada.

6.2 Qué pasa al cambiar de cuenta

- La plataforma vuelve a comprobar el estado de inscripción de la **nueva** cuenta y **descarta la sesión de la cuenta anterior**: el permiso de sesión está asociado a la billetera que lo firmó.
- Con la cuenta nueva tendrás que **volver a firmar la sesión** (te lo pedirá la web).
- Si la lista de cuentas queda vacía (MetaMask bloqueada o cuenta eliminada), la web se desconecta y limpia lo guardado.

6.3 Desconectar

- En la barra superior de la plataforma hay un botón "🔌 **Desconectar billetera**". Al pulsarlo se limpia la cuenta y la sesión.

7. Advertencias obligatorias

- ⚠️ **Irene (cuenta 10) no tiene fondos**: si un flujo necesita que Irene pague gas o reciba ETH, primero hay que financiarla. No hay un grifo (faucet) automático verificado en este entorno → **pendiente de confirmar** el mecanismo de financiación.
- ⚠️ Las cuentas 11 (Javier) y 12 (Karen) tampoco tienen fondos por defecto.
- ⚠️ **Solo pruebas**: el mnemónico es público y todas las claves derivadas son conocidas. **Nunca** uses estas cuentas (ni fondos reales) en producción.
- ⚠️ En producción, las claves del Owner y del relayer viven en el cajón de secretos de Google (Secret Manager); las claves de este manual solo sirven para el anvil de pruebas.
- ⚠️ Cualquiera que conozca la clave privada puede firmar por esa cuenta: **no compartas** las claves de la tabla fuera del equipo de pruebas.

Importar una cuenta de prueba en tu billetera




FIGURA · IMPORTAR CUENTA

8. Ficha didáctica

Campo	Contenido
¿Qué es?	Son las cuentas de prueba que crea el anvil (la blockchain de pruebas) a partir de un mnemónico estándar público. Cada una tiene dirección y clave privada conocidas.
¿Para qué sirve?	Para probar TrueKeate con usuarios de ejemplo (Ana, Bruno, Carla...): importas una cuenta en MetaMask y la web te reconoce. La cuenta 0 es el Owner y la 1 es el relayer (paga el gas).
Pasos clave	1) Copiar la clave privada de la cuenta elegida. 2) MetaMask → Añadir cuenta → Importar cuenta. 3) Pegar la clave (tipo "Clave privada") e importar. 4) Verificar que la dirección coincide con la tabla. 5) Conectar en la web e iniciar sesión.
Errores comunes	Pegar la clave con espacios o incompleta (la dirección no coincide) · Usar estas cuentas con dinero real · Esperar que Irene (cuenta 10), Javier (11) o Karen (12) tengan fondos: no los tienen por defecto · Importar la cuenta pero dejar otra seleccionada en MetaMask.
Consejo de seguridad	El mnemónico y todas las claves son públicos : solo úsalos en la red de pruebas y nunca con fondos reales. En producción las claves del Owner y del relayer viven en el Secret Manager, no en manuales.

9. Lo que falta por confirmar (resumen)

- El rol concreto y el estado de cada usuario de ejemplo (Ana...Karen) en la base de datos depende del entorno → **pendiente de confirmar** por entorno.
- El mecanismo para financiar a Irene (cuenta 10, sin fondos) → **pendiente de confirmar** (no hay faucet verificado).

10. Glosario de este manual

Palabra	Significado
Anvil	Simulador de blockchain que usa el proyecto para probar
Mnemónico	La frase de 12/24 palabras que genera las cuentas
Clave privada	La llave secreta de una cuenta: quien la tiene, firma por ella
Dirección	La "matrícula" pública de una cuenta (empieza por 0x)
Importar cuenta	Cargar una clave privada en MetaMask para poder usarla
Owner	Cuenta 0: la autoridad que despliega y administra
Relayer	Cuenta 1: la plataforma, paga el gas de los trueques
Faucet / grifo	Mecanismo que regala monedas de prueba