

## 07 · WALLETS Y CUENTAS

# Añade el token BRLT a tu billetera

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico "Agregar el token BRLT (BorloTokens) a la wallet". El **BRLT** es el "euro de pruebas" de TrueKeate: un token interno que la plataforma usa como valor de compensación. Para verlo en MetaMask hay que **añadirlo una vez a mano**.

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [07-Wallets-y-Cuentas/04-token-brlt.md](#) Edición: 4 de septiembre de 2026



# Índice de este manual

Wallets y Cuentas · Wallets Y Cuentas — Añade el token BRLT a tu billetera

## 1 Empezar en 5 minutos

## 2 ¿Qué es BRLT?

- 2.1 Un token de contrato (ERC-20), no la moneda de la red
- 2.2 ¿Quién crea BRLT?
- 2.3 ¿Quién puede ver su saldo BRLT?

## 3 Añadir BRLT en MetaMask (ordenador)

## 4 Añadir BRLT en MetaMask (móvil)

## 5 Comprobar el saldo BRLT

- 5.1 Desde MetaMask
- 5.2 Por la blockchain (verificación fiable)
- 5.3 ¿Por qué mi saldo es 0?

## 6 Avisos importantes

## 7 Ficha didáctica

## 8 Lo que falta por confirmar (resumen)

## 9 Glosario de este manual

#### NOTA

□ Datos auditados el 2026-09-04 en la red de pruebas (anvil, cadena 31337).

## 1. Empezar en 5 minutos

Ejemplo: quieres ver el saldo BRLT de **Ana** en tu billetera.

1. Abre MetaMask y comprueba que tienes **seleccionada la red de TrueKeate** (cadena 31337). Si no la tienes, sigue el manual [02 · Conecta TrueKeate a tu billetera](02-conexion-red-rpc.md).
2. Pestaña "**Activos**" → botón "**Importar tokens**".
3. Elige la pestaña "**Token personalizado**" y pega esta dirección:

```
0x6f6f570f45833e249e27022648a26f4076f48f78
```

1. Al pegar la dirección, MetaMask **rellena solo** el símbolo ( **BRLT** ) y los decimales ( **18** ) leyendo el contrato. Si no lo hace, escríbelos a mano.
2. Pulsa "**Añadir token personalizado**" → "**Importar tokens**".
3. BRLT aparece en tu lista de *Activos*. Si esa cuenta tiene saldo, lo verás ahí mismo.

#### NOTA

¿No ves saldo? Puede que sea normal: BRLT solo existe si los Socios de la plataforma lo emitieron (ver apartado 2.3). Comprueba también que la cuenta activa es la correcta y que la red es la 31337.

## 2. ¿Qué es BRLT?

### 2.1 Un token de contrato (ERC-20), no la moneda de la red

- BRLT es un **token estándar ERC-20**: como una ficha que se puede dividir en 18 decimales. En la cadena vive en el contrato **BorloTokens**.
- No lo confundas con **ETH**: ETH es la moneda nativa de la red de pruebas (la que paga el "combustible" de las operaciones). BRLT es el valor interno de la plataforma.

| Dato                     | Valor                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dirección del contrato   | 0x6f6f570f45833e249e27022648a26f4076f48f78                      |
| Símbolo                  | BRLT                                                            |
| Decimales                | 18                                                              |
| Estándar                 | ERC-20 ( <code>balanceOf</code> , <code>transfer</code> , ... ) |
| Nombre real del contrato | BorloTokens                                                     |

### 2.2 ¿Quién crea BRLT?

- No se "crea" desde la billetera ni desde la plataforma libremente. BRLT lo emite un mecanismo de la plataforma (el padrón de Socios) **solo después de una votación de los Socios** con quórum de al menos 2/3.
- Hay un tope inicial de emisión (1.000.000 BRLT); subir ese tope también necesita votación de los Socios.
- Una parte de cada emisión se reserva automáticamente para el fondo de valor de la comunidad.

### 2.3 ¿Quién puede ver su saldo BRLT?

Aquí hay una regla con dos caras:

- **Dentro de la plataforma web** (módulo de Finanzas): el saldo BRLT solo es visible y gestionable para **Socios y Owner**. Si eres un particular registrado, la web te mostrará un aviso: "*El saldo BRLT solo es visible y*

gestionable para Socios y Owner".

- **En tu billetera (MetaMask):** la regla de la plataforma no aplica. Si una cuenta tiene BRLT, cualquier wallet puede leer **su propio saldo** desde la blockchain. La regla no te impide ver tus tokens en MetaMask.

### 3. Añadir BRLT en MetaMask (ordenador)

1. Abre MetaMask y selecciona la **red del proyecto** (cadena 31337).
2. Pestaña "**Activos**" → botón "**Importar tokens**".
3. Pestaña "**Token personalizado**":
  - Dirección del contrato de tokens: `0x6f6f570f45833e249e27022648a26f4076f48f78`
  - Al pegarla, MetaMask autocompleta símbolo ( `BRLT` ) y decimales ( `18` ); si no, escríbelos a mano.
4. Pulsa "**Añadir token personalizado**" → "**Importar tokens**".
5. BRLT aparecerá en *Activos* con su saldo (si lo hay).

### 4. Añadir BRLT en MetaMask (móvil)

1. En MetaMask móvil, selecciona la red del proyecto (cadena 31337) en el selector de red (arriba).
2. Pestaña "**Activos**" → "**Importar tokens**" → pestaña "**Personalizado**".
3. Pega la dirección `0x6f6f570f45833e249e27022648a26f4076f48f78`.
4. Verifica que el símbolo es `BRLT` y los decimales `18` → "**Importar**".

## 5. Comprobar el saldo BRLT

#### 5.1 Desde MetaMask

- La tarjeta "BRLT" de la pestaña *Activos* muestra el saldo de la cuenta activa.
- Si no aparece saldo aunque creas que debería haberlo: revisa que la cuenta activa es la correcta y que la red seleccionada es la 31337.

#### 5.2 Por la blockchain (verificación fiable)

Para personas curiosas o técnicas, se puede preguntar directamente al contrato cuántos BRLT tiene una dirección (en este caso, Ana, cuenta 2):

BASH

```
cast call 0x6f6f570f45833e249e27022648a26f4076f48f78 \
"balanceOf(address)(uint256)" 0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC \
--rpc-url https://mcc-foundry-anvil-slipzbtcla-ew.a.run.app
```

El número sale en unidades mínimas (18 decimales): para leerlo como BRLT, divide entre 1.000.000.000.000.000.000. Las billeteras ya hacen esa división por ti.

#### 5.3 ¿Por qué mi saldo es 0?

- El saldo puede ser 0 **aunque la cuenta esté registrada** en la plataforma: los BRLT solo existen si se emitieron mediante una propuesta aprobada por los Socios (apartado 2.2).
- El estado actual de las emisiones en cada entorno es **pendiente de confirmar**: si necesitas BRLT de prueba para un flujo, consulta al equipo técnico si ya hay emisiones hechas.

## 6. Avisos importantes

- ⚠ BRLT no está en listas públicas de tokens (es una red de pruebas): por eso MetaMask no lo muestra hasta que lo **importas a mano** con este manual.
- ⚠ **Red de pruebas**: el BRLT no tiene valor real. No lo compres ni lo vendas.

- ⚠ La dirección del contrato puede cambiar si se reinicia el anvil de pruebas → **pendiente de confirmar** por entorno. Antes de importar, verifica la dirección actual en el registro de contratos del proyecto (`backend/contratos.json`).
- ⚠ Desconfía de un token llamado "BRLT" que apunte a **otra dirección**: usa siempre la dirección auditada de este manual.

## Añade el token BRLT a tu billetera (red de pruebas)




FIGURA · TOKEN BRLT

## 7. Ficha didáctica

| Campo                | Contenido                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué es?             | El BRLT es el token interno de TrueKeate (contrato BorloTokens, estándar ERC-20, 18 decimales). Vive en la red de pruebas en la dirección <code>0x6f6f...48f78</code> .                                                                            |
| ¿Para qué sirve?     | Ser el valor de compensación de la plataforma. En la web solo Socios y Owner ven su saldo BRLT; en la billetera, cualquiera con BRLT puede ver el suyo.                                                                                            |
| Pasos clave          | 1) Seleccionar la red 31337. 2) Activos → Importar tokens → Token personalizado. 3) Pegar la dirección <code>0x6f6f570f45833e249e27022648a26f4076f48f78</code> . 4) Verificar símbolo <code>BRLT</code> y decimales <code>18</code> . 5) Importar. |
| Errores comunes      | Confundir BRLT con ETH · Aceptar un "BRLT" de otra dirección · Tener la red equivocada (fuera de 31337 el contrato no existe) · Esperar saldo cuando los Socios aún no emitieron BRLT.                                                             |
| Consejo de seguridad | El token con el mismo símbolo pero distinta dirección es un clásico del fraude: la única dirección válida del BorloTokens del proyecto es la auditada <code>0x6f6f...48f78</code> . Y recuerda: es una red de pruebas, sin valor real.             |

## 8. Lo que falta por confirmar (resumen)

- Estado actual de las emisiones de BRLT en cada entorno (si hay saldo que ver) → **pendiente de confirmar**.
- Si la dirección del contrato cambia tras un reinicio del anvil → verificar antes de importar (**pendiente de confirmar** por entorno).

## 9. Glosario de este manual

| Palabra                | Significado                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Token</b>           | Un activo digital que vive en la blockchain                           |
| <b>ERC-20</b>          | Estándar de tokens fungibles (todos iguales y divisibles)             |
| <b>Decimales</b>       | En cuántas partes se puede dividir un token (18 = muy divisible)      |
| <b>ETH</b>             | La moneda de la red de pruebas; paga el "combustible" (gas)           |
| <b>Importar tokens</b> | Añadir un token a mano en MetaMask para poder verlo                   |
| <b>Socios</b>          | Miembros de la comunidad que votan las decisiones (emisiones de BRLT) |
| <b>Quórum</b>          | Número mínimo de votos necesario para aprobar algo                    |