## 17.HMR 热替换

## 学习要点:

## 1.HMR 热替换

本节课我们来开始学习一下了解下 HMR 热替换的功能。

## 一. HMR 热替换

- 1. 首先,页面调试有一个问题,就是当我们编辑了 css 或 js,它会自动刷新;
- 2. 但如果有大量的 css 或 js, 一个小修改, 就要全部刷新, 影响开发性能;
- 3. 而 HMR 热替换就是解决这个问题, 当 css 或 js 修改时, 只刷新修改的部分;
- 4. 对于 html 文件,不需要热替换,就一个文件;
- 5. 开启 HMR 热替换,可以在启动服务时加上--hot,或者在 devServer 配置;

```
devServer: {
   hot : true
},
```

- 6. 对于 css 的热替换,需要使用 style-loader,而现在被抽离 css 插件替换了;
- 7. 所以,我们先要注释掉这个插件,改为 style-loader;

```
test: /\.scss$/,
//从右向左执行
use : [
    //MiniCssExtractPlugin.loader,
    'style-loader',
    'css-loader',
    'sass-loader'
]
```

- 8. 当开启了 HMR 热替换之后,发现 html 文件修改后无法自动更新了;
- 9. 此时,我们需要在入口文件加入这个 html 文件,即可;

```
entry: [
   './src/js/index.js',
   './src/index.html'
],
```

10. 对于 js 的热替换,只要在入口文件,对加载的其它 js 文件进行设置即可;

```
import name from './module'
console.log(name)
if (module.hot) {
    module.hot.accept('./module', () => {
        console.log(name)
    })
}
```