Руководство пользователя

LINUX СЕГМЕНТ КЛАСТЕРА «ЛОБАЧЕВСКИЙ»

Версия 2017.01

Оглавление

1 Основная информация	3
2 Запуск однопоточных и многопоточных программ	6
3 Выделение узлов для пользователей	9
4 Удаление задач из очереди	10
5 Компиляция и запуск MPI-программ	11
6 Запуск программ на Xeon Phi	13
7 Список дитературы	15

1 Основная информация

Кластер доступен из сети интернет по ір адресу 85.143.2.188 с использованием протокола ssh. В большинстве дистрибутивов Linux имеется встроенный ssh-клиент, для ОС семества Windows можно использовать сторонние клиенты — PuTty, MobaXterm. При логине по заданному адресу пользователю предоставляется узел для компиляции и запуска своих задач. Помимо домашней директории (\$HOME) пользователю предоставляется дисковое пространство в сетевой ФС /сотто/home/username, где рекомендуется хранить все данные для своих задач и запускать их на счет.

Пользователь дополнительно может логиниться по ssh на вычислительные узлы, если на них в данный момент времени выполняется задача, запущенная от имени этого же пользователя. На все остальные узлы кластера, включая счетные, на которых в данный момент нет активных пользовательских задач, доступ по ssh пользователям закрыт.

Для управления ресурсами кластера и ведения очереди задач используется SLURM [1].

Кластер в SLURM разбит на 3 раздела:

- cpu состоит из 10 узлов node101 node110 без ускорителей;
- gpu состоит из 100 узлов node1 node90, node111 node120 с ускорителями Nvidia Tesla K20X;
- phi состоит из 10 узлов node91 node100 с ускорителями Intel Xeon Phi 5110P и node141- node152 с ускорителями Intel Xeon Phi 7210.

При постановке задачи в очередь нужный раздел кластера задается ключем -*p* в командах *srun/sbatch/salloc*. По умолчанию используется раздел сри. Дополнительно есть возможность указать раздел all, в который входит все 132 счетных узла кластера.

Используется единая очередь задач для всех пользователей кластера. По умолчанию лимит времени на одну задачу составляет 5 минут. Максимальное запрашиваемое время на одну задачу — 3 дня. Приоритет в очереди зависит от количества запрашиваемых ресурсов и времени нахождения задачи в очереди.

Возможны два основных вида запуска задач – в интерактивном режиме, когда вывод программы производится в stdout (shell), и в пакетном, когда подготавливается скриптовый файл с необходимыми командами, ставится в очередь на выполнение, а весь вывод направляется в заданный файл. Для интерактивного режима используются команды *salloc* и *srun*, для пакетного – sbatch.

Чтобы получить информацию о занятых/свободных узлах кластера, используется *sinfo*. Пример ее выдачи:

PARTITION	AVAIL	TIMELIMIT	NODES	STATE	NODELIST
gpu	up	infinite	1	drain*	node82
gpu	up	infinite	6	down*	node[20,44-45,49,71,114]
gpu	up	infinite	8	comp	node[1-8]
gpu	up	infinite	5	drain	node[10,42,53,90,118]
gpu	up	infinite	5	alloc	node[43,83-86]
gpu 48,50-52,54	up -70,72	infinite -81,87-89,11	75 l1-113,115-1	idle .17,119-120]	node[9,11-19,21-41,46-
cpu*	up	infinite	3	drain*	node[103,106,109]
cpu* 105,107-108	up 3,110]	infinite	7	drain	node[101-102,104-
phi	up	infinite	10	idle	node[91-100]
all	up	infinite	4	drain*	node[82,103,106,109]
all	up	infinite	6	down*	node[20,44-45,49,71,114]
all	up	infinite	8	comp	node[1-8]
all 102,104-10	up 5,107-:	infinite 108,110,118	12]	drain	node[10,42,53,90,101-

all up infinite 5 alloc node[43,83-86]

all up infinite 85 idle node[9,11-19,21-41,46-48,50-52,54-70,72-81,87-89,91-100,111-113,115-117,119-120]

В поле STATE указывается состояние счетных узлов:

- idle узел свободен и готов для счета;
- alloc на узле считается задача;
- comp на узле выполняется epilog-скрипт;
- maint узел зарезервирован для определенных пользователей;
- down, down*, drain, comp*, idle*,alloc* узел недоступен/выведен из счета/неполадки на узле.

Для просмотра очереди задач используется *squeue*:

JOBID	PARTITION	NAME	USER	ST	TIME	NODES	NODELIST(REASON)
2112	cpu	benchuser1	PD	0:00	3	(Reso	urces)
2109	cpu	bash	user1	R	10:43	2	node[101-102]
2110	gpu	test	user2	R	0:37	4	node[3-6]
2107	phi	task1	user3	CG	0:07	1	node91
2106	cpu	task2	user1	CG	0:03	4	node[103-106]

Выводится таблица со столбцами: JOBID — идентификатор задачи, PARTITION - название раздела кластера, в который помещена задача, NAME — имя задачи, USER — имя пользователя, от которого запущена задача, ST — статус задачи, TIME — время работы задачи, NODES — число узлов для задачи, NODELIST(REASON) — список узлов, или причина, по которой они еще не выделены (строка «Resources» в столбце NODELIST(REASON) говорит о недостаточном количестве ресурсов для выполнения задачи). В данном случае выполняется 2 задачи (R), для двух задач (СG) выполняется еріlog-скрипт очистки узлов от пользовательских задач, еще одна задачи находится в ожидании (PD) ресурсов. Подробнее — man squeue.

2 Запуск однопоточных и многопоточных программ

Для запуска в интерактивном режиме используется команда *srun*: srun [опции] [исполняемый файл] [аргументы]

Например,

~> srun -N 5 -n 5 -p phi hostname

node92

node91

node95

node93

node94

запускает hostname на 5 узлах из раздела phi.

Некоторые ключи-опции:

- -N x задает количество узлов (x) для задачи;
- -n x задает число исполняемых процессов (x); по умолчанию 1 процесс на узел;
- -p <partition> задает раздел класетра для задачи, доступные разделы cpu, phi, gpu, all, по умолчанию cpu.

Для запуска мультитредовых приложений используется ключ

- -c x — выделяет x ядер на один процесс, по умолчанию выделяется 1 ядро на процесс;

Для привязки процессов к определенным ядрам используется ключ -- cpu_bind, с помощью которого можно назначить ядра для процессов по маске, id ядер, так же поддерживаются и высокоуровневые привязки (к сокетам, доменам памяти). Для привязки с указанием id ядер:

--cpu_bind=map_cpu:<id1>,<id2>,<id3>...

Для привязки openMP тредов используется переменная GOMP_CPU_AFFINITY:

GOMP_CPU_AFFINITY="0 2 4 6 8 10 12" OMP_NUM_THREADS=7 srun -n1 ./loop

В данном примере loop запускается с привязкой 7 openMP-нитей к ядрам 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Подробнее о привязках в SLURM смотри [Ошибка! Источник ссылки н е найден.].

С помощью ключа --begin=<time> задается время начала счета задачи, поддерживаются различные форматы времени, например HH:MM, YYYY-MM-DD[THH:MM[:SS]]

Для ограничения времени счета задачи используется ключ –t. Доступные форматы: MM, MM:SS, HH:MM:SS, DD-HH:MM:SS. Подробнее по этим и другим ключам – man srun.

Для запуска задач в пакетном режиме используется *sbatch*: sbatch [options] script [args...],

где script — имя файла с командами для выполнения задания. Ключи могут задаваться не только в комадной строке([options]), но и в самом скриптовом файле, до выполнения команд, с префиксом #SBATCH

Некоторые ключи:

- -o filename перенаправляет вывод в filename (по умолчанию в slurm-%j.out, где %j – идентификатор задания);
 - **-** -J jobname определяет имя задания;
- --w <nodelist> задает список узлов для задачи, например, «node2,node5», «node[3-7]».

Например,

cat my.script
#!/bin/bash
#SBATCH --time=1
/bin/hostname
srun -l /bin/hostname
srun -l /bin/pwd

sbatch -w «node3,node4» -o output.txt ./my.script Submitted batch job 2116

cat output.txt node3 0: node3 1: node4

1: /common/user

0: /common/user

3 Выделение узлов для пользователей

Пользователь может логиниться по ssh только на те узлы, которые SLURM выделила ему для счета его задачи и только во время выполнения этой задачи, в других ситуациях доступ пользователей на счетные узлы закрыт. Чтобы получить shell-доступ к N счетным узлам, не запуская конкретных задач, рекомендуется использовать *salloc*:

salloc -p <partition> -t <time_min> -N <num_nodes>

Эта команда возвращает bash-shell, из которого доступ на счетные узлы выполняется по ssh, при этом в очереди slurm появляется запись о соответствующем задании, из которой можно узнать список выделенных узлов:

Squeue

JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON) 2117 phi bash user R 0:06 2 node[91-92]

4 Удаление задач из очереди

Для принудительного удаления задачи из очереди (выполняющейся, ожидающей ресурсов) служит scancel:

scancel JOBID,

где JOBID – идентификатор задания, его можно узнать по *squeue*:

squeue

JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON) 2120 debug bash alexiv R 0:03 2 node[1-2]

scancel 2120

5 Компиляция и запуск МРІ-программ

На кластере доступно несколько версий библиотеки MPI – Intel MPI, OpenMPI, MVAPICH2. Перед компиляцией и запуском задач необходимо выбрать определенную версию командой

- module load mva (для MVAPICH2);
- module load ompi (для OpenMPI);
- module load impi (для IntelMPI).

Помимо штатной версии компиляторов GNU (4.4.7) доступна более новая (4.8.2 с библиотеками boost) по команде:

module load gcc-4.8.2

После выбора версии компиляторов и mpi компиляция выполняется стандартным образом с использованием mpic*, mpif* команд.

Запуск трі-задач в интерактивном режиме выполняется следующей командой:

```
srun -t <time> -p <partition> --ntasks-per-node <ppn> -N <num_nodes> -n
<num procs> --cpu bind=v,map cpu:<core0>,<core1>...<coreM> ,
```

где:

- <time> лимит времени на задачу;
- <partition> раздел кластера;
- <ppn> число процессов на узел;
- **-** <num_nodes> число узлов;
- <num_procs> общее число процессов;
- <core0>,<core1>...<coreM> привязка i-го процесса на узле к <corei> ядру.

Не все из перечисленных опций являются обязательными, есть и другие, подробнее – *man srun*.

Пример запуска теста IMB, собранного с OpenMPI с лимитов времени в 10 минут, в разделе gpu на 3 узлах, 6 процессов на узел, спривязкой процессов к 0-му и 8-му ядру:

module load ompi srun -t 10 -p gpu --ntasks-per-node 2 -N 3 -n 6 \ --cpu_bind=v,map_cpu:0,8 /common/openmpi/imb/IMB-MPI1

Для запуска задач в неинтерактивном, пакетном режиме используется команда *sbatch*, для которой пишется скрипт запуска (см. раздел 6.1) или он создается автоматически:

sbatch -o ./out.txt --ntasks-per-node 2 -N 3 -n 6 -t 10 -p gpu --wrap="srun \ -- cpu_bind=v,map_cpu:0,8 /common/openmpi/imb/IMB-MPI1"

В последнем случае большинство параметров из srun выносится в sbatch, подробнее $man\ sbatch$.

6 Запуск программ на Xeon Phi

Для использования узлов с Xeon Phi при постановке задачи в очередь используется ключ –р phi для указания раздела кластера, содержащего узлы с сопроцессорами Xeon Phi. Для запуска задач в symmetric и native режимах вызывается скрипт mpirun.mic. Для использования скрипта предварительно нужно подключить модуль impi2017 с помощью команды module load impi2017.

Пример запуска задачи в интерактивном/пакетном режиме:

```
salloc/sbatch -N num_nodes -p phi mpirun.mic -x
ppn_host -c ./impi_native_hybrid -z ppn_mic -m
./impi_native_hybrid.mic
```

```
num_nodes - число узлов для задачи (содержащих по 2 сопроцессора Xeon Phi);
-х - число процессов на каждом х86-узле
-z - число процессов на каждом mic-узле
-с - исполнимый файл для х86
-т - исполнимый файл для mic
```

Данная команда может быть использована и для запуска приложений не использующих MPI. Для этого перед постановкой в очередь задачи необходимо указать число используемых Xeon Phi на одном узле в переменной.

```
MIC_NUM_PER_HOST=1 - по умолчанию значение переменной равно 2

ОМР_NUM_THREADS - задает число ОрепМР нитей для х86- узлов

MIC_OMP_NUM_THREADS - задает число ОрепМР нитей для mic-узлов

MPIEXEC_FLAGS_HOST - задает флаги, которые будут переданы mpiexec в процессы для х86-узлов, например MPIEXEC_FLAGS_HOST="-env VAR VALUE"

MPIEXEC_FLAGS_MIC - задает флаги, которые будут переданы mpiexec в процессы для mic-узлов, например MPIEXEC_FLAGS_MIC - задает флаги, которые будут переданы mpiexec в процессы для mic-узлов, например MPIEXEC_FLAGS_MIC="-envlist VAR1,VAR2"
```

Пример скрипта для запуска в пакетном режиме:

```
[user@master test]$ sbatch batch.mic
[user@master test]$ cat batch.mic
#!/bin/bash
#SBATCH -J TestJobMIC
#SBATCH -N 6
#SBATCH -p phi
#SBATCH --time=30

export MIC_NUM_PER_HOST=2
export OMP_NUM_THREADS=1
export MIC_OMP_NUM_THREADS=1
mpirun.mic -v -x 16 -c ./test -z 4 -m ./test.MIC
```

Более подробная информация и пример скриптов для sbatch может быть получена с помощью команды

```
mpirun.mic -h
```

7 Список литературы

1. Slurm Workload Manager // SLURM URL: https://slurm.schedmd.com (дата обращения: 02.04.2017).