



云导播 API

使用说明书

2017-5-23



目录

— .	概述	2
= .	使用说明	
2.1	1 云导播 API 权限控制	2
2.2	2 创建导播实例 API	3
2.3	3 导播控制之单音画模式 API	5
2.4	4 导播控制之混合音画模式 API	5
2.5	5 导播控制之会议模式 API	6
2.6	6 导播控制之输入配置 API	7
2.7	7 导播控制之输出配置 API	7
2.8	8 停止导播 API	9
		9
2.1	10 错误回调接口	10
≡.	应用场景	11
四.	注意事项	11
五.	附录解释	11



一 . 概述

在传统电视节目的制作中,导播台是必不可少的设备,由专业的导播操作人员进行多角度,多景别的控制,使得制作的节目更加丰富,更加全面。传统的导播台主要由切换台、内部通话系统、监视器和一体化供电系统等设备组成,不仅结构操作复杂,设备成本昂贵,而且需要专业的导播进行操作,而需要具备这些条件去制作一档节目,对于非专业电视制作媒体来说,几乎是不可能完成的任务。为了顺应直播大潮流,解决传统导播台昂贵,复杂的特性。网宿推出云导播功能,将导播台"云"化,在云端完成传统导播的所有操作,而且价格低廉,随用随启,契合直播行业普遍架构,给直播平台在制作娱乐化直播内容,减少同质化方面提供巨大帮助。

二. 使用说明

2.1 云导播 API 权限控制

网宿云导播功能分为网宿云导播操作台和网宿云导播 API 两种实现方式,本篇主要描述如何通过网宿云导播 API 实现导播操作,为保证产品服务质量和安全,规范 API 调用的方式,所有接口都需要经过鉴权方可使用,具体分为实例创建接口①调用的用户鉴权和实例控制类接口②调用的控制鉴权,实例创建接口鉴权单独阐述,实例控制类鉴权具有一般共性,在此统一说明 API 权限控制:

每个实例控制类接口调用时需在请求头 Header 中,声明鉴权字段(X-Direct-InstanceId,X-Direct-Token)

> 参数说明

字段名称	字段类型	字段含义	必填	举例	备注
X-Direct-InstanceId	字符串	当前实例 ID	是	20170426101849595	实例创建接口返
					回的 id
X-Direct-Token	字符串	当前实例 Token	是	4M0VKMTQ5MzE5OTkzM	实例创建接口返
				Dk5OQ==	回的 token



> 调用示例

导播控制:单音画模式接口

POST 请求 (Content-Type: application/x-www-form-urlencoded)

URL: http://api.direct.chinanetcenter.com/v1/20170426101849595/control/single

HTTP HEADER: X-Direct-InstanceId: 20170426101849595

X-Direct-Token: 4M0VKMTQ5MzE5OTkzMDk5OQ==

参数 (键值对): videoIndex=1 audio=80

2.2 创建导播实例 API

➤ API 地址

HTTP GET 请求, Content-Type:application/x-www-form-urlencoded,

URL: http://api.direct.chinanetcenter.com/api/create

> 参数说明

字段名称	字段类型	字段含义	必填	默认值	举例
instanceName	字符串	实例名称	是		new-instance
inputSize	Int	最大输入流个数	是		4,受限于用户账号的 inputLimit
endTime	Long	结束时间 13 位 Unix 时间戳	是		1493198175999
userId	字符串	用户名 (portalId)	是		Zhangsan
callBackUrl	字符串	错误回调地址	是		http://www.a.com/callback
defaultOut	字符串	默认推流地址,用于展示导	否		rtmp://push.a.com/live/test
		播画面			
random	Long	 当前 Unix 时间戳 , 13 位	是		13 位当前 unix 时间戳 (时间误差
(AT)	>				校验:前后半小时内),如:
					1493178124001
sign	字符串	签名	是		假设申请到的
		MD5(userId+secretKey+			secretKey=jiskdsd0sdhuhu
		random)			MD5(Zhangsanjiskdsd0sdhuhu
		secretKey 需要申请获取			1493178124001)

▶ 调用示例



http://api.direct.chinanetcenter.com/api/create?instanceName=xxx&inputSize=x xx&endTime=xxx&userId=xxx&callBackUrl=xxx&random=xxx&sign=xxx

```
Json 返回
 "code" :1,
"msg":" success",
 "content": {
    "id": "20170426101849595",
    "userId": "Zhangsan",
    "size": 4,
    "createDate": 1493173129595,
    "startTime": 1493173129595.
    "endTime": 1493198175999,
    "name": "new-instance",
    "callBackUrl": "http://www.wstest.com/action",
    "type": "API",
    "token":jUxNTU4MDg1MzMzSENETkY1Ulo4M0VKMTQ5MMDYyMDAwMA",
    "appCode": null,
    "taskid": null,
    "consoleUrl": null
}
```

> 字段说明

字段名称	字段类型	字段含义
code	Int	返回码
		1:成功
		1xx-6xx:http 错误对应的状态码
		1000:请求参数错误



		2000: 无权限(含未授权、实例个数超过、输入流 个数超过限制) 3000: 系统异常
msg	字符串	成功或错误信息
content	Мар	code=1(即成功),返回实例的具体信息,失败时为null,主要关注返回的实例 id 和 token,用于实例控制
		类接口鉴权。

2.3 导播控制之单音画模式 API

➤ API 地址

HTTP POST 请求, Content-Type:application/x-www-form-urlencoded,

URL: http://api.direct.chinanetcenter.com/v1/{instanceId}/control/single

URL PATH 参数: {instanceId}替换成创建实例接口返回的实例id

备注:本接口需要鉴权,详见2.1 API 权限控制【通用】

> 参数说明

字段名称	字段类型	字段含义	必填	默认值	举例
videoIndex	Int	需要显示的输入源顺序,从1开始	是		1
audio	Int	音量大小 0-100	是		90

▶ 调用示例

POST http://api.direct.chinanetcenter.com/v1/20170426101849595/control/single

PARAM(key-value) videoIndex=1 audio=90

2.4 导播控制之混合音画模式 API

➤ API 地址

HTTP POST 请求, Content-Type:application/x-www-form-urlencoded,

URL: http://api.direct.chinanetcenter.com/v1/{instanceId}/control/mingle

URL PATH 参数: {instanceId}替换成创建接口返回的实例 id

备注:本接口需要鉴权,详见2.1 API 权限控制【通用】



> 参数说明

字段名称	字段类型	字段含义	必填	默认值	举例
videoIndex	String	混合音画的输入源,若是两个	是		只设置单个输入源,则:1
		的话,英文逗号分隔			设置 2 个输入源 (大小窗 , 前面
					一个是大窗) , 则:4,3
audios	String	音量大小 0-100 , 逗号分隔 ,	是		总共 4 个输入源,则 50,60,70,80
		数量与输入源个数相同			<i>X</i> 2

▶ 调用示例

POST http://api.direct.chinanetcenter.com/v1/20170426101849595/control/mingle

PARAM(key-value) videoIndex=4,3 audio=50,60,70,80

2.5 导播控制之会议模式 API

➤ API 地址

HTTP POST 请求, Content-Type:application/x-www-form-urlencoded,

URL: http://api.direct.chinanetcenter.com/v1/{instanceId}/control/meeting

URL PATH 参数: {instanceId}替换成创建接口返回的实例 id

备注:本接口需要鉴权,详见 2.2 API 权限控制【通用】

> 参数说明

字段名称	字段类型	字段含义	必填	默认值	举例
videoIndex	String	会议模式的 4 路流显示顺序	是		4,3,2,1
audios	String	音量大小 0-100 , 逗号分隔 , 数	是		总共4个输入源,则50,60,70,80
		量与输入源个数相同			

▶ 调用示例

POST http://api.direct.chinanetcenter.com/v1/20170426101849595/control/meeting

PARAM(key-value) videoIndex=4,3,2,1 audio=50,60,70,80



2.6 导播控制之输入配置 API

➤ API 地址

HTTP POST 请求, Content-Type:application/json,

URL: http://api.direct.chinanetcenter.com/v1/{instanceId}/source/input/{index}

URL PATH 参数:

{instanceId}替换成创建接口返回的实例 id (如:20170426101849595)

{index}为输入源的顺序,从1开始(如设置第一路流的输入源,则:1)

备注:本接口需要鉴权,详见 2.2 API 权限控制【通用】

> 参数说明

字段名称	字段类型	字段含义	必填	默认值	举例
type	String	视频类别: 0 直播 1 点播	是		0
url	String	拉流地址	是	()	http://www.a.com/video.flv
buffertime	Int	缓冲时间 秒	是		2
maxbuffertime	Int	最大缓冲时间 秒	是		2

> 调用示例

```
PARAM(json)
{

"buffertime": 0,

"maxbuffertime": 0,

"type": "0",

"url": "http://www.a.com/video.flv"
}
```

2.7 导播控制之输出配置 API

➤ API 地址



HTTP POST 请求, Content-Type:application/json,

URL: http://api.direct.chinanetcenter.com/v1/{instanceId}/source/output

URL PATH 参数: {instanceId}替换成创建接口返回的实例id

备注:本接口需要鉴权,详见 2.2 API 权限控制【通用】

> 参数说明

字段名称	字段类型	字段含义	必填	默认值	举例
cbr	String	cbr 0 关闭 1 开启	是		0
fps	Int	帧率 fps	是		30
qualityvalue	String	视频质量:固定值 custom	是	<u>/\</u>	custom
rate	Int	码率 Kbps	是	(3)	2000
size	String	分辨率	是	XX	1280x720, x 为小写字母 x
urlList	字符串数组	输出源 url 列表	是		[http://a.com/out,http://b.com/out, "
					http://c.com/out"]

> 调用示例

POST http://api.direct.chinanetcenter.com/v1/20170426101849595/source/input/1

```
PARAM(json)
```

```
{
  "cbr": "0",
  "fps": 30,
  "qualityvalue": "custom",
  "rate": 2000,
  "size": "1280x720",
  "urlList": ["http://a.com/out", "http://b.com/out", "http://c.com/out"]
}
```



2.8 停止导播 API

➤ API 地址

HTTP POST 请求, Content-Type:application/x-www-form-urlencoded,

URL: http://api.direct.chinanetcenter.com/v1/{instanceId}/config/stop

URL PATH 参数: {instanceId}替换成创建接口返回的实例id

备注:本接口需要鉴权,详见 2.2 API 权限控制【通用】

> 参数说明

无

> 调用示例

POST http://api.direct.chinanetcenter.com/v1/20170426101849595/config/stop

2.9 实例控制类接口返回说明

```
≻ json 返回值
```

```
{
  "code": 1,
  "msg": "success",
  "content": "123456789"
}
```

> 字段说明

字段名称	字段类型	字段含义
code	Int	返回码
		1 : 成功
		-1: 操作失败
		1xx-6xx:http 错误对应的状态码
		1000:请求参数错误
		2000:无权限(含未授权、实例个数超过、输入流
		个数超过限制)
		3000:系统异常



msg	字符串	成功或错误信息
content	Мар	预留参数信息

2.10 错误回调接口

当发生客户操作失败、输入/输出源异常等一些错误时,会通过 2.2 实例创建接口填写的 callBackUrl (错误回调地址)回调具体的错误信息;

```
HTTP POST 请求,Content-Type:application/json,URL: callBackUrl (如:http://www.a.com/callback)请求参数(json)
{
    "success": false,
    "instanceId": "20170426101849595",
    "code": 1001,
    "msg": "input source failed",
    "index": 2
}
```

> 请求参数说明

字段名称	字段类型	字段含义	必填	默认值	举例
success	bool	操作是否成功	是		false
instanceId	String	导播实例 ID	是		20170426101849595
code	Int	错误码	是		1001,具体错误码说明具体给出
msg	String	错误消息	是		"input source failed"
index	Int	如果错误有涉及到具体	是		如果第二路流异常,则 index 值
		的输入或者输出流,会			为 2
		显示具体是哪一路流异			如果错误不涉及具体的流,则
		常			index 为 null



> 错误码说明

错误码	含义	是否有 index 参数
1001	输入流无法获取	有
1002	导播台输出无法连接	无
1003	输出源无法连接	有
1004	参数设置有误	无

三. 应用场景

云导播功能使用场景广泛,在需要进行直播流切换的业务场景中都可以使用云导播的功能,下面列举一些经典使用场景。

- 1. 小型发布会直播,多个视频画面切换,添加广告。
- 2. 小型体育比赛多个视角进行切换输出。
- 3. 体育、竞技赛事解说,解说员和赛事画面合成输出,出入广告

四. 注意事项

- 1. 需提前开通网宿 portal 平台账号。
- 2. 需对 portal 账号进行授权,获取到对应鉴权密钥 secretkey,流数限制 inputLimit,实例限制 onlineLimit,三个参数后才可以使用云导播 API 功能。

五. 附录解释

- ① 实例创建接口:导播实例 API
- ② 实例控制类接口:单音画模式 API、混合音画模式 API、会议模式 API、输入配置 API、输出配置 API、停止导播 API