# Java RMI (Remote Method Invocation)

Prof. Orlando Loques - IC/UFF

versão 16-05-2001

Ref: Apresentação de Sérgio Teixeira de Carvalho, IC-UFF

# Programação Java RMI

**Conceitos** 

Mecanismo


Exemplo de Invocação Remota

**Request-Release com Monitor Remoto** 

Sumário

#### Java RMI - Conceitos

- Invocação de métodos como fundamento
- Obtém referência do objeto remoto
- · Invoca métodos diretamente ao objeto remoto
- Semelhança com o RPC (Remote Procedure Call)



# Mecanismo

#### Classe UnicastRemoteObject

- · objetos remotos herdam métodos desta classe
- permite que objetos sejam "exportados"

#### **RMI Registry**

 serviço que registra e recupera referências a objetos através do nome

# Exemplo: Definição da Interface Remota

#### Ex: Implementação de Método Remoto

# Exemplo: Registro do Objeto Remoto

#### Cliente Invocando Método Remoto

#### Interface Remota do Monitor

```
import java.rmi.Remote;
import java.rmi.RemoteException;
public interface MonitorIntf extends Remote {
  boolean ocupado = false;
  public void request() throws RemoteException;
  public void release() throws RemoteException;
}
```

## Implementação do Monitor Remoto

```
import java.rmi.Naming;
import java.rmi.RemoteException;
import java.rmi.RMISecurityManager;
import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;
public class MonitorImpl extends UnicastRemoteObject
                         implements MonitorIntf {
  private boolean ocupado = false;
  public MonitorImpl() throws RemoteException { }
  public synchronized void request() {
    while (ocupado) {
      try { wait(); } catch (InterruptedException e) { } }
    ocupado = true;
  public synchronized void release() {
      ocupado = false;
     notifyAll();
  }
```

# Registro do Monitor Remoto

# Criação das Threads

```
import java.rmi.Naming;
import java.rmi.RemoteException;

public class RequestRelease {
   public static void main(String[] args) {
      MonitorIntf m = null;

      try {
        m = (MonitorIntf) Naming.lookup(//murici/Monitor);
      } catch (Exception e) { }

      Usuario us_1 = new Usuario(m);
      Usuario us_2 = new Usuario(m);

      us_2.start();
      us_1.start();
   }
}
```

### Definição da Classe Usuário (Thread)