仿真香

首页

仿真秀学院 >

需求大厅

服务大厅

发现

行家

工具 ~

OpenFOAM | 16 线性方程组求解

✓ 作者优秀 ✓ 平台推荐

详细信息~

文章亮点

X

作者优秀

优秀教师/意见领袖/博士学历/特邀专家

平台推荐

内容稀缺

CFD之道 👊 优秀讲师

下载APP

本文简单描述OpenFOAM中线性方程组的求解。

注:本文内容整理自Wolf Dynamics公司的公开培训教材 "AOpenFOAM® Introductory Training Online session – 2020 Edition"。建议英文过得去的道友自行查看英文原版。

联系我们

0

帮助与反

在计算区域的每一个控制体内进行空间离散和时间离散后,控制方程可以转化为下面的形式:

对计算域内的所有网格单元, 离散方程可以组装成矩阵方程:

首页 仿真秀学院 >

需求大厅

服务大厅

发现

行家

工具 ~

此矩阵方程可使用迭代法或直接法进行求解。

1 fvSolution字典



学习

fvSolution字典文件中包含了线性方程组求解过程中的一些控制参数(如求解方法、残差等)。如下面的() fvSolution字典示例: 积分商城

```
solvers
{

p

{

// 指定求解器为PCG

solver PCG;

// 选择预处理器为DIC

preconditioner DIC;

// 指定计算残差为1e-6

tolerance 1e-06;

// 指定相对残差为0,表示禁用

relTol 0;
```







帮助与反

△ 点赞 ♥ 收藏

// pFinal指的是最终压力校正

仿真秀学院 >

需求大厅 服务大厅

发现

工具 ~

```
// 米用与p力性相同的求解参数 /- :: -- /-
        $p;
        relTol 0;
    U
        // 采用PBiCGStab求解U方程
        solver
                       PBiCGStab;
        // 预处理器选用DILU
        preconditioner DILU;
        // 残差设置为1e-8
        tolerance 1e-08;
        relTol
                       0;
        // 设置最小迭代次数
        minIter
                         3;
                                                                            联系我们
        // 设置最大迭代次数
        maxIter
                          1000;
PIS0
    nCorrectors 2;
    nNonOrthogonalCorrectors 1;
```

在上面的示例文件中:

■ 求解器子词典中指定了用于每个要求解的方程所采用的线性求解器。如示例中p方程使用PCG求解器,U方程

♡ 收藏 点赞 点赞

首页 仿真秀学院 ~

需求大厅

服务大厅

发现

行家

工員 ~

学习

积分商城

下载APP

联系我们

- AZ/H
 - 采用迭代法进行线性方程组求解,迭代残差是一个非常重要的衡量计算结果的指标,残差越小意味着解的精度越高
 - 在求解特定物理场方程之前,会根据该物理场的当前值评估初始残差。每次求解迭代后,将重新计算残差。
 - 如果达到以下任一条件,求解器将停止:残差低于所设定的求解器残差、当前残差与初始残差之比低于求解器相对容差relTol、迭代次数超过最大迭代次数maxIter。
 - 关键字maxIter是可选的,默认值为1000,还可以使用关键字miniter定义最小迭代次数,默认值为0。

2 线性求解器

以下是OpenFOAM提供的线性求解器:

■ GAMG: 多重网格求解器

■ PCG: Newton-Krylov求解器

■ PBiCG: Newton-Krylov求解器

■ smoothSolver: 光顺求解器

■ PBiCGStab: Newton-Krylov求解器

diagonalSolver

OpenFOAM中的预条件包括: DIC、FDIC、diagonal、DILU、GAMG、noPreconditioner。预条件的源代码路径为\$WM_PROJECT_DIR/src/OpenFOAM/matrices/lduMatrix/preconditioners。

smoothSolver求解器需要指定光顺器,OpenFOAM提供的光顺器包括: DIC、DICGaussSeidel、DILU、DILUGaussSeidel、FDIC、GaussSeidel、nonBlockingGaussSeidel、symGaussSeidel。光顺器的源代码位于\$WM_PROJECT_DIR/src/OpenFOAM/matrices/lduMatrix/smoothers。

3 线性求解器的残差

关于OpenFOAM中的线性方程求解器:

线性求解器的选择没有理论建议,其与具体的问题及计算机硬件有关(网格类型、涉及的物理模型、处理器缓存、网络连接、分区方法等)。

ᆿᇝᄹᆱᇞᆉᅪᄺᇎᇎᇎᇎᇎᇎᇎᇎᇎᇎᇎᇎᇎᇎᇎᇎᇎᇎᇎᇎᇎᇎ

△ 点赞 ♡ 收藏

首页 仿真秀学院 >

需求大厅

服务大厅

发现

行家

工員 ~

学习

积分商城

下载APP

联系我们

지자이 뮤비기민사 사겠지 롸 기하셔, 한 이 첫 세 등 이 사람 하다.

- 当运行多核(1000个以上)时,使用PCG可能是更好的选择。
- 对于非对称矩阵,带DILU预条件的PBiCGStab方法是一个很好的选择。
- 带有GaussSeider光顺器的smoothSolver求解器的性能也非常好。
- 如果带有DILU预处理器的PBiCGStab方法神秘地崩溃,并出现与预条件器相关的错误,可以使用smoothSolver解算器或更换预条件器,但通常情况下PBiCGStab求解器比smoothSolver求解器更快。
- 非对称矩阵由速度场(U)和输运标量场(k、ω、ε、T等)组合而成。通常情况下,速度场和输运标量场的计算开销小且计算很快,因此可以对这些物理场使用更严格的残差(如1e-8)。
- diagonal求解器用于反向替换,例如,在使用状态方程计算密度时(我们知道p和T)。

对于线性方程求解器的残差:

■ 残差并不能直接表明正在向正确的求解方向收敛。

■ 第一个时间步内可能计算不收敛,这通常是可以接受的。

■ 可能需要在第一次迭代期间使用较小的时间步长来保证求解计算的稳定性。

如果求解在一段时间后不收敛,可尝试减小时间步长。

那么残差该如何设置呢? 一般情况下可以参考:

- 压力方程非常重要,应该被准确地求解
- 压力方程求解是整个迭代过程中计算开销最大的部分
- 对于压力方程(对称矩阵),可以在设置初始tolerance为1e-6、relTol等于0.01,计算一段时间后,将这些值分别更改为1e-6和0.0。
- 如果线性解算器占用的时间太长,可以将收敛残差更改为1e-4, relTol修改0.05
- 对于速度场(U)和输运标量场(非对称矩阵),求解这些变量的成本相对较低,因此您可以一开始以严格的残差 开始。

一个比较松的残差设置:

solver PCG;

△ 点赞 ♡ 收藏

首页 仿

仿真秀学院 >


需求大厅

服务大厅

发现

行家

工具 ~



PISO或PIMPLE方法与MomentumPredictor选项(默认情况下处于启用状态)—起使用时,可以选择设置最终压力校证步(PFinal)的残差。采用这种方式可以将所有计算工作仅放在最后一个校正步中(在本例中为pFinal)。而对于所

△ 点赞 ♥ 收藏

首页 仿真秀学院 > 需求大厅

服务大厅

发现

行家

工具 ~

solver	PCG;
preconditioner D	IC;
tolerance	1e-6;
relTol	0.0;

4 矩阵重排序

系数矩阵求解时,矩阵对角线越大,收敛速度越快,因此强烈建议在进行计算之前利用renumberMesh工具 矩阵进行重排,命令调用方式为:

renumberMesh -overwrite



下载APP

renumberMesh可以显著提高线性求解器的速度,特别是在第一次迭代期间。重新排序背后的思路是使系数矩阵更 加对角占优,从而加快迭代求解器的速度。

5 多重网格求解器

多重网格解算器(OpenFOAM®中的GAMG)的发展,以及高分辨率TVD格式和并行计算的发展,是CFD历史联系我们 显著的成就之一。在大多数情况下都可以使用GAMG线性解算器。但是如果看到GAMG线性求解器收敛I 长或收敛的迭代次数超过100次,则最好改用PCG线性解算器。OpenFOAM中的GAMG线性求解器在将计算帮助与反 500个以上的处理器时性能表现不是很好,此外对于某些多相流情况,PCG方法的性能优于GAMG方法。

对于对称矩阵(如压力场)采用GAMG线性求解器,大多数情况下可以使用下面的残差设置。

р solver GAMG; tolerance 1e-6; 0.01; relTol GaussSeidel; smoother 0; nPreSweeps

> 〇 收藏 か 点赞

首页

仿真秀学院 ~

需求大厅

服务大厅

发现

行家

工具 ~

```
ncellsincoarsestLevel 100;
              1;
    mergeLevels
    minIter 3;
pFinal
    solver
                      GAMG;
                     1e-6;
    tolerance
    relTol
                      0;
                     GaussSeidel;
    smoother
    nPreSweeps
                    0;
    nPostSweeps
    cacheAgglomeration on;
    agglomerator faceAreaPair;
    nCellsInCoarsestLevel 100;
                                                                                    联系我们
    mergeLevels 1;
    minIter 3;
```

6 稳态模拟

前面的残差设置都是针对瞬态计算的,对于稳态模拟,可以采用类似的残差控制方式,如下面的SIMPLE方法残差设置示例:



仿真香

首页 仿真秀学院 > 需求大厅 服务大厅

发现

行家

工具 ~

这里使用了一个子字典residualControl进行残差设置。

版权声明:

原创文章,来源CFD之道,本文已经授权,欢迎分享,如需转载请联系作者。

代码&命令 求解技术 通用 OpenFOAM



作者推荐

精品 Ansys Mesh前处理专题24讲-掌握Workbench计算网格生 成思路和方法

可试听 ¥129 ★5

查看课程

相关推荐

首页 仿真秀学院 >

需求大厅 服务大厅

发现

行家

工具 ~



走近自由、开源计算流体 软件 —我的OpenFOA...

精品 **仿真"在家学"第** 6期:超话13基于Mar...

ANSYS-WorkBench教 程 含橡胶材料系统的非... 主讲,Matlab基础理...

精品 前华为技术工程师

