

# C++ 基础

第8章: 动态内存管理

主讲人 李伟

微软高级工程师 《C++ 模板元编程实战》作者





- 1. 动态内存基础
- 2. 智能指针
- 3. 动态内存的相关问题

## 动态内存基础

有链接

• 栈内存 V.S. 堆内存 地址是由高到低生长。函数声明对象

栈内存的特点: 更好的局部性, 对象自动销毁

地址从低到高生长 

在 C++ 中通常使用 new 与 delete 来构造、销毁对象

对象的构造分成两步:分配内存与在所分配的内存上构造对象;对象的销毁与之类似

#include <new> int main() {

// placement new

// 长的特性。

// 行分配。

// 典型做法:以\*2的方式来进

int\* fun() {

int main() {

return res:

int \*res = new int{2};

```
new 的几种常见形式
```

int \*y = new int{2};

构造单一对象 / 对象数组 delete[] y;

nothrow new

placement new

new auto

new 与对象对齐

int\* y = new int[5]; int\*  $y = \text{new int}[5]\{1, 2, 3, 4, 5\};$ 

int \*y = new {std::nothrow} int[5]{}; //如果失败了,系统不抛出异常,y指向一个nullptr的指针。 if (v == nullptr) { // ... } // placement new char ch[sizeof(int)]; // 我现在已经有一块内存了。 // 在栈上开辟了一个内存。

int\* fun() {

} // 非常危险

int main()

delete v:

int \*y = fun(); // 使用new分配了一个堆内存,然后 //非常危险,指向临时对象的指针用return返回回来。因为是堆内存,在函数过后,栈内存会被释放。 所以返回回来还是存在的

int res = 2:

return &res;

// 我不需要你分配内存了, // 我只需要你在上面构造对象。 // vector就有这个特性。就是 // 使用动态内存来实现动态增

// 是一个char数组。  $int* y = new (ch) int{4};$ 

构造出来。ch要求:是个指针, 且地址是有效足够大的。

// new auto int y = new int(3);

int \*x = new auto(3): // new与对象对齐

内存分配不成功的两种情况:

1. 将所有free的空间都占满

内存块(如只有8个字节),

造成了其中有很多小的可以使用的

需要一个比较大的内存的时候,就 发现无法分配了。 这种情况就叫 内存片段

如果无法分配,那么系统就会抛出

struct alignas(256) Str{}; // 开辟的地址一定得是256的整数倍

Str\* ptr = new Str();

#### ⇒ 动态内存基础(续)

- delete 的常见用法
  - 销毁单一对象 / 对象数组
  - placement delete
- 使用 new 与 delete 的注意事项
  - 根据分配的是单一对象还是数组,采用相应的方式销毁。
  - int\* x = 0; // nullptr delete nullptr delete x; // 如果指针是nullptr, 那么c++什么也不做。

  - 同一块内存不能 delete 多次
- 调整系统自身的 new / delete 行为
  - 不要轻易使用 cppreference operator new

```
$ 智能指针
```

```
void dummy(int*) {}
std::shared_ptr<int> fun() {
   static int res = 3;
   return std::shared_ptr<int>(&res, dummy);}
int main() {   std::shared_ptr<int> x = fun();}
通过引用一个自定义的delter来防止static int的值被删除
```

• 使用 new 与 delete 的问题:内存所有权不清晰,容易产生不销毁,多销毁的情况

```
C++ 的解决方案: 智能指针
                                                                            std::shared_ptr<int> res(new int(3));
                                                                             return res:
                  auto ptr (C++17 删除)
                                                                           int main() {
                                                                             std::shared_ptr<int> x = fun();
                  shared ptr/uniuge ptr/weak ptr
                                                                                  void fun2(int* x) {
                                                                                    std::cout << *x << std::endl:}
           shared_ptr——基于<mark>引用计数</mark>的共享内存解决方案
                                                                                  int main() {
                                                                                    std::shared_ptr<int> x = fun();
                                                                                   x.reset(new int(4)); // 原来的智能指针删除,并把新的关联fun2(x.get()); // 使得shared_ptr可以在普通指针的地方兼容
                  基本用法 std::shared_ptr<int> x(new int(3));
std::shared_ptr<int> y = x;
                                                                                    x.reset((int*)nullptr):// reset-个空指针,指向0的指针)
                  std::shared_ptr<int> x = fun(); x.reset((Int^)nullptr);// reset—个至指针 std::cout << *(x.get()) << std::endl; // returns the stored pointer.提供这个get()函数是为了和没有使用smart pointer的代码兼容
reset: replaces
the managed
obi ect
                  指定内存回收逻辑 void fun(int* ptr) { delete ptr; } std::shared_ptr<int> x{new int{3}, fun); //第二个参数就是指定的删除的指针的函数
                  std::make_shared std::shared_ptr<int> x = new int(3);
                                          std::shared_ptr<int> x = std::make_shared<int>(3); //和上面的一样,但是更建议使用make_shared
                  auto x = std::make_shared<int>(3); //上面的简洁版
支持数组(C++17 支持 shared_ptr<T[]>; C++20 支持 make_shared 分配数组)
                  注意: shared_ptr 管理的对象不要调用 delete 销毁
```

std::shared ptr<int> fun() {

### 智能指针 (续)

- unique\_ptr——独占内存的解决方案
  - 基本用法 std::unique\_ptr<int> x(new int(3)); auto  $x = std: make_unique < int > (3);$
  - unique\_ptr 不支持复制,但可以移动
  - 为 unique\_ptr 指定内存回收逻辑 和shared ptr指定内存回收逻辑不一样
- - 基于 shared\_ptr 构造
- lock 方法
- 循环引用一般都是在结构体内存在 struct Str {
- //解决办法。weak\_ptr不会改变引用计数的值 ~Str() {
- std::cout << "~Str is called\n"
- 有一些str对象,可能会关联到邻居对象上 int main() {
- std::shared\_ptr<Str> y(new Str); x->nei = y;y->ni = x; } // 发现x和y new出来的东西没有被释放

因为循环引用

std::shared\_ptr<Str> x(new Str);

std::unique\_ptr<int> x(new int(3)); std::unique\_ptr<int> y = std::move(x);

std::unique\_ptr<int> fun()

int(3);

return res:

int main() {

std::unique ptr<int> res (nre

std::unique\_ptr<int> x - fun();

- x内部存的地址被移动给了v //回收逻辑
- void fun(int\* ptr) { std::cout << "Fun is called\n": weak\_ptr—— 防止循环引用而引入的智能指针 delete ptr:
  - int main() { std::unique\_ptr<int, decltype(&fun)> x(new int(3), fun);
  - create a new shared\_ptr that shares ownership of the managed object. if there is no managed object, returned
- std::shared\_ptr<Str> nei; // std::weak\_ptr<Str> nei; shared\_ptr is also empty
  - std::shared\_ptr<Str> x(new Str); std::shared\_ptr<Str> y(new Str);

    - std::cout << "true branch\n": std::cout << "false branch\n"

if (auto ptr = x->nei.lock(); ptr) {

// 结果打印出false branch

int main() {

} else {

x->nei = y;

#### **参** 动态内存的相关问题

- sizeof 不会返回动态分配的内存大小
- 使用分配器( allocator )来分配内存
- int \*ptr = al.allocate(3); //我们使用allocate来开辟一 段内存,这段内存能够存放3个int al.deallocate(ptr,3); // 回收内存

std::allocator<int> al

- 使用 malloc / free 来管理内存
- 使用 aligned\_alloc 来分配对齐内存 malloc 不能用来分配对齐内存
- 动态内存与异常安全 要注意写出在抛出异常的时候也安全的代码!! 多使用smart pointer
- C++ 对于垃圾回收的支持 garbage collector support 但是在cppreference里面都没有例子。因为编译器支持不好,且大家不愿意用. 不推荐用

int\* ptr = new int(3); //对于支持垃圾回收的语言,则写完这句话不用delete



# 感谢聆听 Thanks for Listening

