

Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM)

OCL

Pourquoi OCL?

- Diagrammes UML insuffisants pour spécifier complètement une application
 - Nécessité de rajouter des contraintes
- Comment exprimer ces contraintes ?
 - Langue **naturelle** mais manque de précision, compréhension pouvant être **ambiguë**
 - OCL est un langage proposé pour limiter les ambiguïtés du langage naturel, tout en restant accessible.
- La syntaxe d'OCL est utilisé pour exprimer d'autres langages dans IDM (transformation)

Introduction

- IDM s'intéresse à la création de modèles productifs
 - Cela nécessite la vérification de ces modèles dans la phase de spécification et conception de modèle avant de passer au développement (code source)
- Deux moyens de vérifications de modèles
 - Le standard OCL (programmes simples non critiques)
 - Model checking (systèmes interactifs, critiques)

Ingénierie dirigée par les modèles

OCL?

- OCL (Object Constraint Language) est un langage formel d'expression de contraintes qu'UML utilise pour formaliser l'expression des contraintes.
- C'est un standard de l'OMG (IDM) qui peut s'appliquer sur tout type de modèle, indépendant d'un langage de modélisation donné
- Il est bien adapté aux diagrammes d'UML, et en particulier au diagramme de classes.
- OCL permet de spécifier des contraintes sur l'état d'un objet ou d'un ensemble d'objets.

Ingénierie dirigée par les modèles

Ingénierie dirigée par les modèles

OCL?

- Les contraintes OCL se font à travers :
 - · des invariants sur des classes
 - des préconditions (doivent être vérifiées avant l'exécution) à l'exécution d'opérations
 - des postconditions (doivent être vérifiées après l'exécution) à l'exécution d'opérations
 - des gardes sur des transitions de diagrammes d'états transitions ou des messages de diagrammes d'interaction
 - des ensembles d'objets destinataires pour un envoi de message
 - · des attributs dérivés
 - · des stéréotypes, etc.

Ingénierie dirigée par les modèles

Contexte (context)

- Une contrainte est toujours associée à un élément de modèle.
 C'est cet élément qui constitue le contexte de la contrainte.
- Il existe deux manières pour spécifier le contexte d'une contrainte OCL :
 - Representation graphique dans les diagrammes UML: en écrivant la contrainte entre accolades ({ }) dans une note.




• Dans un document accompagnant le diagramme en utilisant le mot-clef **context**

Syntaxe des contraintes OCL

Ingénierie dirigée par les modèles


Contexte (context)

- Syntaxe: context <élément>
 - <élément> peut être une classe, une opération, etc.
 - Pour faire référence à un élément op d'un classeur C il faut utiliser les : : comme séparateur (comme C : :op).
- Exemples:
- context Compte
 - · Le contexte est la classe Compte
- context Compte : : getSolde()
 - Le contexte est l'opération getSolde() de la classe Compte



Invariants (inv)

- Un invariant exprime une contrainte prédicative sur un objet, ou un groupe d'objets, qui doit être respectée en permanence.
- **Syntaxe**: inv: <expression logique>
 - <expression logique> doit toujours être vraie.
- Exemple:
 - context Compte inv: solde > 0
 - Le solde d'un compte doit être toujours positif



Ingénierie dirigée par les modèles

Postconditions (post)

- Une postcondition permet de spécifier une contrainte prédicative qui doit être vérifiée après l'appel d'une opération.
- Syntaxe
 - post: <expression logique>
 - <expression logique> est une expression qui doit être toujours vraie.
- Deux éléments particuliers sont utilisables:
 - l'attribut **result** qui désigne la valeur retournée par l'opération
 - et <nom attribut>@pre qui désigne la valeur de l'attribut <nom attribut> avant l'appel de l'opération.

Préconditions (pre)

- Une précondition permet de spécifier une contrainte prédicative qui doit être vérifiée avant l'appel d'une opération.
- Syntaxe:
 - pre: <expression logique>
 - <expression logique> est une expression qui doit être toujours vraie.


Ingénierie dirigée par les modèles

• Exemple 1:

- · Pour la méthode débiter de la classe Compte, la somme à débiter doit être positive pour que l'appel de l'opération soit valide
- et après l'exécution de l'opération, l'attribut solde doit avoir pour valeur la différence de sa valeur avant l'appel et de la somme passée en paramètre.

• context Compte : :débiter(somme : Real) pre: somme > 0

post : solde = solde@pre - somme




Banque

• Exemple 2:

- Le résultat de l'appel de l'opération getSolde doit être égal à l'attribut solde.
- context Compte : :getSolde() : Real

post : result = solde



Ingénierie dirigée par les modèles

13

Types et opérations utilisables dans les expressions OCL

Résultat d'une méthode (body)

- Ce type de contrainte permet de définir directement le **résultat** d'une opération.
- Syntaxe : body : <requête>
 - <requête> le résultat de requête doit être de même type que le résultat de l'opération désignée par le contexte.
- Exemple: Le résultat de l'opération getSolde doit être égal à l'attribut solde.
 - Premiere solution avec post :
 - context Compte : :getSolde() : Real post : result = solde
 - Une autre solution :
 - context Compte : :getSolde() : Real body : solde

Ingénierie dirigée par les modèles

14

Types et opérations utilisables dans les expressions OCL

- · Types et opérateurs prédéfinis
- Types du modèle UML
- Collections


Types et opérateurs prédéfinis

- OCL possède des types prédéfinis et des opérations prédéfinies sur ces types, qui sont indépendants du modèle
- Les types dans OCL sont :
 - Boolean
 - Integer
 - Real
 - String
- Les opérateurs les plus communs sont :
 - and; or; xor; not;
 - implies ; if-then-else-endif ;
 - +; -; /; abs();
 - concat(); size(); substring();
 - ...

Ingénierie dirigée par les modèles

Types du modèle UML

 Par exemple, la classe Personne possède un attribut genre de type Genre. On peut donc écrire la contrainte :



- context Personneinv : genre = Genre : :femme
 - Dans ce cas, toutes les personnes doivent être des femmes.

Types du modèle UML

- Toute expression OCL est écrite dans le contexte d'un modèle UML donné.
- Tous les classeurs de ce modèle sont des types dans les expressions OCL attachées à ce modèle.
- Pour le **type énuméré**, une contrainte OCL peut référencer une valeur de ce type de la manière suivante :
 - <nom type enuméré> :: valeur

Ingénierie dirigée par les modèles

18

Collections

- OCL définit également la notion d'ensemble sous le terme générique de collection
- Il existe plusieurs sous-types du type abstrait Collection :
 - **Set** (Ensemble): collection non ordonnée d'éléments uniques (c.a.d pas d'élément en double)
 - OrderedSet (Ensemble ordonné): est un Ensemble ordonné
 - Bag (Sac): collection non ordonnée d'éléments identifiables (c.a.d comme un ensemble, mais pouvant comporter des doublons)
 - Sequence (Séquence): collection ordonnée d'éléments identifiables.

Accès aux caractéristiques et aux objets

Ingénierie dirigée par les modèles

Self

- Pour faire référence à un attribut ou une opération de l'objet désigné par le contexte, il suffit soit d'utiliser:
 - 1. Le **nom** de cet élément.
 - Quand c'est une opération avec des paramètres, il faut les préciser aussi entre les parenthèses.
 - 2. L'expression self qui désigne l'objet: self.cpropriété.


Accès aux caractéristiques et aux objets

- Dans une contrainte OCL associée à un objet, on peut :
 - Accéder à l'état interne de cet objet (ses propriétés)
 - Naviguer dans le diagramme : accéder de manière transitive à tous les objets (et leur état) avec qui il est en relation
- Pour accéder au attributs ou paramètres d'une opération de l'objet on utilise leur **nom** directement (et/ou avec Self)

Ingénierie dirigée par les modèles

Self

- Par exemple, dans le contexte de la classe **Compte**, on peut utiliser les expressions suivantes :
 - solde ;
 - self.solde ;
 - getSolde();
 - self.getSolde();
 - débiter(1000);
 - self.débiter(1000).



Ingénierie dirigée par les modèles

Ingénierie dirigée par les modèles

Accès aux caractéristiques et aux objets


- Dans une contrainte OCL associée à un objet, on peut :
 - Accéder à l'état interne de cet objet (ses propriétés)
 - Naviguer dans le diagramme : accéder de manière transitive à tous les objets (et leur état) avec qui il est en relation
- Pour accéder au Objet(s) en association on utilise au choix :
 - Le nom de la classe associée (avec la première lettre en minuscule)
 - Le nom de l'association si elle nommée
 - Le nom du rôle d'association du côté de la classe vers laquelle on navigue

Ingénierie dirigée par les modèles

. . .


Exemples de Navigation

- Dans contexte de la classe Compte (context Compte):
- banque.clients: ensemble des clients de la banque associée au compte (référence par transitivité)
- banque.clients.age : ensemble des âges de tous les clients de la banque associée au compte
- self.propriétaire.age >= 18 Le propriétaire d'un compte doit avoir plus de 18 ans



Exemples de Navigation

- Dans contexte de la classe Compte (context Compte):
- solde : attribut référencé directement
- banque : objet de la classe Banque (référence via le nom de la classe) associé au compte
- propriétaire : objet de la classe Personne (référence via le nom de rôle d'association) associée au compte




Ingénierie dirigée par les modèles

26


Navigation vers une classe association

- Pour naviguer vers une classe association, il faut utiliser la notation pointée classique en précisant le nom de la classe association en minuscules.
- Par exemple, dans le **contexte** de la classe **Société** (context Société), pour accéder au salaire de tous les employés, il faut écrire :
 - · self.poste.salaire



Navigation vers une classe association

- Cependant, dans le cas où l'association est réflexive (exp. Mariage), il faut en plus préciser par quelle extrémité il faut emprunter l'association.
- Pour cela, on précise le nom de rôle de l'une des extrémités de l'association entre crochets ([]) derrière le nom de la classe association.




Navigation depuis une classe association

- Par définition, naviguer depuis une classe association vers une classe participante produit toujours comme résultat un objet unique.
- Exemple :


context Poste

inv: self.employé.age > 21



Navigation vers une classe association

- Par exemple, dans le contexte de la classe Personne (context Personne), pour accéder à la date de mariage de toutes les femmes, il faut écrire :
 - self.mariage[femme].date



Opérations sur objets et collections

Opérations sur objets et collections


- OCL propose un ensemble de primitives utilisables sur les collections.
- Syntaxe d'utilisation : objetOuCollection -> primitive
- · Voici quelques primitives :
 - size() : retourne le nombre d'éléments de la collection
 - isEmpty(): retourne vrai si la collection est vide
 - notEmpty(): retourne vrai si la collection n'est pas vide
 - count(obj): le nombre d'occurrences de l'objet obj dans la collection
 - sum() retourne la somme des éléments

Ingénierie dirigée par les modèles

. . .

Exemples

- Les invariants dans le contexte de la classe Compte
- propriétaire -> size() = 1 : le nombre d'objets Personne associés à un compte est de 1.
 - Vrai par principe à cause de la cardinalité de 1 qui doit être respectée.
- banque.clients -> size() >= 1 : une banque a au moins un client



Opérations sur objets et collections


- includes(obj) : vrai si la collection inclut l'objet obj
- excludes(obj) : vrai si la collection n'inclut pas l'objet obj
- including(obj) : la collection référencée doit être cette collection en incluant l'objet obj
- excluding(obj): idem mais en excluant l'objet obj
- includesAll(col): la collection contient tous les éléments de la collection col
- excludesAll(col) : la collection ne contient aucun des éléments de la collection col

Ingénierie dirigée par les modèles

34

Exemples

- Les invariants dans le contexte de la classe Compte
- banque.clients -> includes(self.propriétaire) : l'ensemble des clients de la banque associée au compte contient le propriétaire du compte
- banque.clients.compte -> includes(self): le compte appartient à un des clients de sa banque



Ingénierie dirigée par les modèles

3


Contraintes OCL appliquées sur un modèle avec Papyrus

Ingénierie dirigée par les modèles

37


Invariant sur une opération: Body, Pre et Post condition

• Créer les noeuds **Constraint** et faire ESC. Clique droit sur l'opération Opération1 puis rajouter les types de contraintes




Invariant sur une classe

 Créer un noeud Constraint et associer le à une classe qui sera son contexte. Vous pouvez donner un nom à votre contrainte. Dans la vue Propriétés: Définissez la spécification de la contrainte puis clique droit sur la contrainte: OCL -> Validate



Invariant sur une opération: Body, Pre et Post condition




Contraintes OCL appliquées sur un profil UML avec Papyrus

Ingénierie dirigée par les modèles

41

Exemple



Contraintes sur un profil

- Une contrainte dans un profil est similaire à une contrainte d'invariant sur une classe.
- Cependant, puis que le profil est dans le niveau M2, il peut être évalué au niveau M1 pour vérifier si un diagramme de classe est consistant.
- Exemple:
 - Stereotype comme extension de la méta-classe NamedElement
 - Ce stéréotype contient un méta-attribut: MaxCount qui ne soit pas dépasser la valeur 10

Ingénierie dirigée par les modèles

42