
Fiche TP N°1: Solution

Réponses:



Partie 1 : Configuration de l'adressage des PCs.

1. Attribuer les adresses IP à chaque PC. (1point)

PC 1:

ip 172.16.10.10/24 172.16.10.1

save pc1

PC 2:

ip 172.16.20.10/24 172.16.20.1

save pc2

PC 3:

ip 172.16.10.20/24 172.16.10.2

save pc3

PC 4:

ip 172.16.20.20/24 172.16.20.2

save pc4

Master 2 : Ingénierie des Systèmes d'Information Matière : Technologies Emergentes en ISI Année universitaire : 2018/2019


2. Vérifier que le réseau fonctionne (*ping*). Est-ce que tous les PCs sont accessible à partir du PC1 ? **(1point)**

Aucun ping ne fonctionne.

Le PC1 ne peut pinguer aucun PC2 et PC4 (ils se trouvent dans des réseaux différents). Le PC1 pourraient pinguer le PC3 si on avait configuré la passerelle (172.16.10.1).


3. Par défaut, A quels VLANs appartiennent les ports du switch de la couche d'accès ? **(1point)**


Par défaut, les ports du switch Access1 et Access2 appartiennent au VLAN 1.



Partie 2 : Configuration des VLANs (couche accès)

1. Créer les VLANs définis dans le schéma (vlan 10, vlan 20, vlan 99) avec leurs différents noms. Les ports connectés aux ordinateurs seront en mode access. **(2points)**






- 2. Vérifier la connexion entre les PCs d'un même VLAN. Que remarquez-vous ? **(0.5point)** On remarque qu'il y n'a pas une connectivité entre les PCs d'un même VLAN (car il n'y a pas de passerelle configurée).
- 3. Vérifier la connexion entre les PCs de VLAN différent. Que remarquez-vous ? **(0.5point)** On remarque que le PC1 ne peut pas pinguer les PCs d'unVLAN Différents (même s'il y'avait eu une passerelle configurée) car c'est des réseaux différents.

Partie 3: Routage inter-vlan

1. Configurer le routeur.

SW-Core: (1point)



Routeur Core: (2point)

vtysh

configure terminal

interface eth0

ip address 172.16.1.1/24

exit

ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 172.16.1.10

ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 172.16.1.20

ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 172.16.1.10

ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 172.16.1.20

copy run start

backup

2. Configurer le serveur. (1point)

ip 172.16.1.2/24 172.16.1.1

save serveur

3. Configurer les VLANs dans les Switch de niveau 3, avec les ports et les adresses IP.

Distrib1

1.Création des VLANs : (1.5point)

vlan 10

name Administration

vlan 20

name Comptabilite

vlan 99

name Services

2. Attribution des addresses IP au VLANs : (1.5 point)

interface vlan 10

ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

no shutdown

interface vlan 20

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

no shutdown
interface vlan 99
ip address 172.16.1.10 255.255.255.0
no shutdown
3.Configuration des interfaces physiques :(1point)
interface eth0
switchport mode access
switchport access vlan 99
no shutdown
interface eth1
switchport mode trunk
no shutdown

Distrib2

1.Création des VLANs : (1.5point)

vlan 10

name Administration

vlan 20

name Comptabilite

vlan 99

name Services

2. Attribution des addresses IP au VLANs : (1.5 point)

interface vlan 10

ip address 172.16.10.2 255.255.255.0

no shutdown

interface vlan 20

ip address 172.16.20.2 255.255.255.0

no shutdown

interface vlan 99

ip address 172.16.1.20 255.255.255.0

no shutdown

3. Configuration des interfaces physiques : (1point)

interface eth0

switchport mode access

switchport access vlan 99

no shutdown

interface eth1

switchport mode trunk

no shutdown

4. Sauvegarder la configuration pour les switchs.(1point)

Distrib1:

write memory

Distrib2:

write memory

5. Vérifier la connexion entre le PC1 et PC2, PC1 et PC3, PC1 et PC4. Commentez. **(0.5point)**

```
PC1> ping 172.16.20.10

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=67.234 ms

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=50.761 ms

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=59.625 ms

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=59.625 ms

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.518 ms

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.264 ms

PC1> ping 172.16.10.20

84 bytes from 172.16.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=224.250 ms

84 bytes from 172.16.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=208.668 ms

84 bytes from 172.16.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=208.668 ms

84 bytes from 172.16.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=157.428 ms

84 bytes from 172.16.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=202.238 ms

PC1> ping 172.16.20.20

84 bytes from 172.16.20.20 icmp_seq=1 ttl=63 time=0.820 ms

84 bytes from 172.16.20.20 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.052 ms

84 bytes from 172.16.20.20 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.052 ms

84 bytes from 172.16.20.20 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.048 ms

84 bytes from 172.16.20.20 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.048 ms

84 bytes from 172.16.20.20 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.048 ms

84 bytes from 172.16.20.20 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.048 ms

84 bytes from 172.16.20.20 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.048 ms
```

Il y'a une connectivité entre les PCs d'un VLAN différents. La connectivité est active dans tous le réseau grâce au routage inter-vlan.

6. Vérifier la connexion entre le PC1 et le serveur. Commentez. (0.5point)

```
PC1> ping 172,16,1,2
84 bytes from 172,16,1,2 icmp_seq=1 ttl=62 time=1,216 ms
84 bytes from 172,16,1,2 icmp_seq=2 ttl=62 time=1,131 ms
84 bytes from 172,16,1,2 icmp_seq=3 ttl=62 time=1,901 ms
84 bytes from 172,16,1,2 icmp_seq=4 ttl=62 time=1,787 ms
84 bytes from 172,16,1,2 icmp_seq=5 ttl=62 time=1,224 ms
```

La connectivité est effective entre le PC1 et le seveur.