T3: Principios de Programación Paralela T3.3: Análisis de Algoritmos Paralelos

Departamento de Electrónica y Sistemas

Primavera 2016



Índice

Conceptos Básicos

2 Medidas de Prestaciones de Algoritmos Paralelos

Objetivos de la programación paralela

- Reducir el tiempo de ejecución.
- Acceso a recursos computacionales (e.g., memoria) no presentes en un único procesador.

Necesidad de análisis de algoritmos paralelos

Selección del algoritmo más adecuado, en términos de tiempo de ejecución, consumo de memoria y eficiencia, de entre un conjunto de algoritmos.

Factores que influyen en el rendimiento de un programa secuencial

- Lenguaje de implementación y experiencia/productividad del programador.
- Compilador y opciones de compilación empleadas.
- Tipos de datos utilizados.
- Número de operaciones en punto flotante (flops).
- Complejidad del algoritmo implementado (e.g., $O(n^3)$, $O(n\log(n))$).
- Recursos hardware en los que se ejecuta un programa.
- Acceso compartido/exclusivo a dichos recursos.

Tiempo de Ejecución Paralelo

Es el tiempo que transcurre desde que empieza la ejecución el primer procesador hasta que termina el último procesador.

Factores que influyen en el rendimiento de un programa paralelo

Además de los factores indicados para el caso secuencial,

- Compilación más óptima en códigos secuenciales que en paralelos.
- Las bibliotecas suelen estar más optimizadas en su versión secuencial que en la paralela, si es que llega a estar paralelizada.
- Mayor influencia de otros elementos (otros procesos, usuarios, tráfico en redes compartidas, carga/rendimiento desigual).
- La gestión de procesos/threads añade sobrecarga/overhead debido a su creación, sincronización, y reserva/liberación de recursos.
- Existencia de partes del problema no paralelizables y necesidad de código adicional en aquellas paralelizables.

Ley de Amdhal

Con la programación paralela pretendemos que p procesadores sean capaces de resolver un problema p veces más rápido que en secuencial.

Existen una serie de factores, ya mencionados, que dificultan la consecución de este objetivo.

La ley de Amdhal mide el límite en la ganancia de velocidad obtenible en la resolución de un problema con una parte intrínsecamente secuencial y otra perfectamente paralelizable.

$$T_{secuencial} = T_s + T_p$$

$$T_{paralelo}(p) = T_s + T_p/p$$

Ley de Amdhal nos da la aceleración máxima obtenible:

$$\frac{T_s + T_p}{T_s}$$

Necesidad de medidas

- **Eficacia** en programación paralela: reducción del tiempo de ejecución.
- **Eficiencia** en programación paralela: reducción del tiempo de ejecución con los menores recursos.
- Necesidad de nuevas métricas de prestaciones de algoritmos paralelos:
 - Speedup o aceleración
 - Eficiencia
 - Escalabilidad fuerte
 - Escalabilidad débil

Speedup

$$Speedup(p) = \frac{T_{secuencial}}{T_{paralelo}(p)}$$

El *Speedup* toma valores entre 0 e idealmente *p*, aunque excepcionalmente puede ser superior a *p* (*speedup superlineal*), cuando el algoritmo paralelo mejora la gestión de la memoria (menos fallos caché) del algoritmo secuencial.

Elección de T_{secuencial}:

- Mejor algoritmo secuencial, aunque suele ser difícil de determinar (p.ej., el mejor algoritmo de ordenación depende de la entrada). Se elige el más extendido/estándar.
- $T_{paralelo}(1)$, tiempo de ejecución en un procesador del algoritmo paralelo, aunque el algoritmo paralelo puede no ser el óptimo para la ejecución secuencial.

Eficiencia

$$\textit{Eficiencia}(p) = \frac{\textit{Speedup}(p)}{p} = \frac{T_{\textit{secuencial}}}{p \times T_{\textit{paralelo}}(p)}$$

La *Eficiencia* toma valores entre 0 e idealmente 1, aunque excepcionalmente puede ser superior a 1 en el caso de *Speedup superlineal*.

Coste/Overhead

El *Coste* de un algoritmo paralelo es el tiempo dedicado por todo el sistema a la resolución de un problema: $Coste = p \times T_{paralelo}(p)$. Idealmente coincide con $T_{secuencial}$ pero generalmente es mayor.

Sobrecarga u $Overhead = Coste - T_{secuencial}$

Escalabilidad fuerte/débil

Los sistemas paralelos se hallan en constante evolución para proporcionar mayores prestaciones o abordar problemas de mayor tamaño, resolviendo cuestiones o tamaños de problema inabordables previamente. Suele ser más factible duplicar el tamaño del problema a resolver que reducir el tiempo de ejecución a la mitad.

Escalabilidad es la capacidad de mantener la eficiencia en la resolución de un problema al disponer de mayores recursos.

Dos conceptos de escalabilidad:

- **Escalado fuerte**: variación de la eficiencia al emplear más recursos en presencia de un tamaño global de problema fijo.
- Escalado débil: variación de la eficiencia al emplear más recursos en presencia de un tamaño de problema fijo por cada elemento de procesado (tamaño global de problema variable).

Análisis de prestaciones de un algoritmo paralelo (ejemplo)

-							
		Procesadores					
	Tamaño	1	2	4	8		
Tiempo de ejecución (s):	1000	100	60	33	25		
Tiempo de ejecución (s).	2000 2000	210	110	60	40		
	4000	450	240	130	70		
	8000	1000	500	260	120		

_					
ς	ne	ed	ш	n.	

Eficiencia (%):

		Procesadores					Procesadores			
Tamaño	1	2	4	8	Tamaño	1	2	4	8	
1000	1	1,67	3,03	4	1000	100	83	76	50	
2000	1	1,91	3,50	5,25	2000	100	95	88	66	
4000	1	1,88	3,46	6,43	4000	100	94	87	80	
8000	1	2	3,85	8,33	8000	100	100	96	104	

Speedup (izq.) y eficiencia paralela (derecha):



