

Руководство пользователя модуля Логистика для 1С

Оглавление

1. Начало работы

-1.1. Совместимость модуля Логистики 1С от Контур.Диалога
-1.2. Руководство по внедрению модуля Контур.Логистика 1С
-1.3. Подготовка к быстрому запуску
-1.4. Установка модуля
 -1.4.1. Установка модуля в виде расширения
 -1.4.2. Установка модуля в виде подсистемы для УПП 1.3, УТ 10.3, КА 1.1
 -1.4.3. Установка модуля в виде подсистемы для других конфигураций
 -1.4.3.1. Проверка режима совместимости
 -1.4.3.2. Добавление объектов подсистемы Логистика
 -1.4.3.3. Настройка подсистемы 8_3.cf
 -1.4.3.4. Настройка подсистемы 8_3_compatible_8_2.cf
 -1.4.4. Завершение и переход к первому запуску
-1.5. Авторизация в модуле
-1.6. Запуск и первичная настройка
-1.7. Обновление модуля
 -1.7.1. Обновление подсистемы Логистика
 -1.7.2. Обновление модуля, установленного в расширение
-1.8. Работа с модулем Логистики 1С в качестве базы-шлюза

Начало работы

- [Совместимость модуля Логистики 1С от Контур.Диалога](#)
- [Руководство по внедрению модуля Контур.Логистика 1С](#)
- [Подготовка к быстрому запуску](#)
- [Установка модуля](#)
- [Авторизация в модуле](#)
- [Запуск и первичная настройка](#)
- [Обновление модуля](#)
- [Работа с модулем Логистики 1С в качестве базы-шлюза](#)

Совместимость модуля Логистики 1С от Контур.Диалога

Модуль Логистики совместим с конфигурациями 1С на платформе 8.3.9 и новее. Режим совместимости конфигурации — не ниже 8.2.13. Режим управления блокировкой данных конфигурации не должен иметь значение «Автоматический».



В базовых версиях 1С не поддерживается изменение конфигурации и добавление сторонних расширений. Для установки модуля Логистики 1С необходимо обновить конфигурацию до версий СТАНДАРТ, ПРОФ или КОРП.

Модуль устанавливается:

- На современных типовых конфигурациях (режим совместимости основной конфигурации 8.3.14 или выше) — в виде расширения. Требуется выключение безопасного режима расширения.
- На старых и «самописных» конфигурациях — в виде подсистемы.

Далее в таблицах перечислены поддерживаемые конфигурации и режимы установки, а также ссылки на скачивание. Чтобы быстро найти нужную конфигурацию, рекомендуем воспользоваться поиском (CTRL+F).

Современные конфигурации (управляемые формы)

Конфигурация	Режим работы для грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика	Режим установки	Ссылка на скачивание
1С:Управление торговлей, редакция 11.4	✓	Расширение	Скачать
1С:Управление торговлей, редакция 11.5	✓	Расширение	Скачать
1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) (1С:Управление торговлей (11.5) + 1С:CRM (2.0))	✓	Расширение	Скачать
1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) (1С:Управление торговлей (11.4) + 1С:CRM (3.0))	✓	Расширение	Скачать
1С:Управление торговлей алкогольной продукцией, редакция 11.5	✓	Расширение	Скачать

Конфигурация	Режим работы для грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика	Режим установки	Ссылка на скачивание
1С:ERP Управление предприятием, редакция 2.4	✓	Расширение	Скачать
1С:ERP Управление предприятием, редакция 2.5	✓	Расширение	Скачать
1С:ERP Агропромышленный комплекс, редакция 2.4	✓	Расширение	Скачать
1С:ERP Агропромышленный комплекс, редакция 2.5	✓	Расширение	Скачать
1С:Комплексная автоматизация, редакция 2.5	✓	Расширение	Скачать
1С:Бухгалтерия предприятия, в том числе КОРП, редакция 3.0	✓	Расширение	Скачать
1С:Бухгалтерия молокозавода, редакция 3	✓	Расширение	Скачать
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0	✓	Расширение	Скачать
1С:Бухгалтерия Универсал, редакция 3	✓	Расширение	Скачать
1С:Управление нашей фирмой, редакция 1.6	✓	Расширение	Скачать
1С:Управление нашей фирмой, редакция 3.0	✓	Расширение	Скачать
1С:Управление автотранспортом Стандарт (2.2.29.1 и выше)	✓	Расширение	Скачать
1С:Управление автотранспортом Проф (2.2.29.1 и выше)	✓	Расширение	Скачать
1С:Управление автотранспортом КОРП (2.2.29.1 и выше)	✓	Расширение	Скачать
1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП (1.1.29.1 и выше)	✓	Расширение	Скачать
1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP (2.5.17.1 и выше)	✓	Расширение	Скачать

Конфигурации на обычных формах



На платформах 1С версий 8.3.20–8.3.23 возможны проблемы с отображением интерфейса на обычных формах. Перед установкой подсистемы для данных конфигураций рекомендуется проверить версию платформы. Если она входит в указанный диапазон, обновите платформу до версии 8.3.24 или новее.

Конфигурация	Режим работы грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика	Режим установки	Ссылка на скачивание
1С:Управление производственным предприятием (УПП 1.3)	✓	Подсистема	Скачать
1С:Управление торговлей (УТ 10.3)	✓	Подсистема	Скачать
1С:Комплексная автоматизация (КА 1.1)	✓	Подсистема	Скачать

Иные конфигурации

Если ваша конфигурация отсутствует в списке (например, самописная), но работает на платформе 1С, модуль может быть установлен как подсистема или расширение.

- [Скачать подсистему 8.3](#) — для современных конфигураций с режимом совместимости 8.3.10 или выше.
- [Скачать подсистему 8.2](#) — для конфигураций с режимом совместимости 8.3.9 и ниже.
- [Скачать](#) расширение с открытыми определяемыми типами.

Использование в качестве базы-шлюза

Подробнее о работе с модулем в качестве базы-шлюза см. в [инструкции](#).

Модуль не совместим с некоторыми версиями 1С, но может использоваться как база-шлюз на платформе 8.3:

- Платформа 7.7
- Платформа 8.1
- Базовые версии 1С: в них не поддерживается изменение конфигурации, добавление сторонних расширений. Для установки модуля Логистики 1С необходимо обновление конфигурации до версий СТАНДАРТ/ПРОФ/КОРП.

Для подключения устаревших конфигураций можно использовать базу-шлюз. Для этого:

1. Установите подсистему Логистика в качестве отдельной информационной базы на платформе 1С:Предприятие 8.3.
2. Настройте обмен данными между вашей рабочей базой (например, на устаревшей платформе 7.7) и новой установленной базой-шлюзом. Можно настроить автоматическую отправку данных из основной системы, чтобы не заходить в нее.

Версию конфигурации 1С можно узнать по [инструкции](#).

Руководство по внедрению модуля Контур.Логистика 1С

Если ваша компания решила самостоятельно внедрить модуль Контур.Логистика в учетную систему 1С без помощи специалистов Контур, воспользуйтесь данным руководством.

Следуя этапам руководства, вы сможете быстрее настроить систему и начать обмениваться электронными перевозочными документами с партнерами.

Этап 1

Подготовительный этап

1. Выберите и оплатите лицензию на модуль Контур.Логистика 1С и тариф документов на [сайте](#).
2. Скачайте модуль Контур.Логистика 1С на [сайте](#). Модуль можно скачать в двух вариантах поставки: расширение и подсистема. Рекомендуемый вариант — расширение.

Этап 2

Подключение к сервису Контур.Логистика

Если уже работаете в Контур.Диадоке:

1. Зарегистрируйтесь в сервисе Контур.Логистика. Сделать это можно следующими способами:
 - По логину администратора Диадока. Ваша организация должна быть уже зарегистрирована в сервисе Диадок. Зарегистрировать организацию в Логистике может администратор ящика в Диадоке. Для этого действуйте по инструкции [Авторегистрация организации](#).
 - Автоматическая регистрация организации в Контур.Логистике после выполнения авторизации в модуле Контур.Логистика 1С. Если выбрали данный пункт, переходите к этапу 3 «Настройка модуля».
2. После регистрации организации создайте пользователя с нужным набором прав в Контур.Логистике и в Контур.Диадоке. Подробнее в [инструкции](#).

Если еще не работаете в Контур.Диадоке:

1. Зарегистрируйтесь в сервисах Контур.Логистика и Контур.Диадок. Сделать это можно следующими способами:
 - Самостоятельная регистрация. Самый быстрый и удобный способ начать работу в сервисе. Для регистрации понадобится сертификат КЭП руководителя, действуйте по [инструкции](#). После завершения регистрации появится возможность зайти в веб-кабинет Логистики и предоставить сотрудникам организации доступ к нему.
 - По заявлению на открытие доступа к Логистике. Для этого действуйте по инструкции [Как зарегистрировать администратора в сервисе Логистика](#).
2. После регистрации организации создайте пользователя с нужным набором прав в Контур.Логистике и в Контур.Диадоке. Подробнее в [инструкции](#).



Обязательный транспортный ЭДО

Закажите консультацию по переходу на электронные перевозочные документы (ЭПД) для вашего бизнеса

[Записаться на консультацию](#)

Этап 3

Настройка модуля Контур.Логистика 1С

1. На этапе 1 «Подготовительный этап» вы выбрали вариант поставки и скачали модуль Контур.Логистика 1С. Теперь выполните следующее:
 - a. Ознакомьтесь с [условиями использования модуля Контур.Логистика](#).
 - b. Установите модуль в выбранной поставке по инструкции:
 - [Установка модуля в виде расширения](#)
 - [Установка модуля в виде подсистемы для других конфигураций](#)
2. Запустите модуль и выполните авторизацию в сервисах Контур.Логистика и Контур.Диадок. Подробнее см. в [инструкции](#).
3. Далее выполните первоначальные настройки с помощью стартового помощника по [инструкции](#).
4. Проверьте настройки конвертации документов и справочников.
С помощью инструмента настройки конвертации документов и справочников происходит сопоставление реквизитов между двумя системами — вашей учетной системы 1С и модуля Контур.Логистика. Таким образом, с помощью настройки сопоставления реквизитов происходит привязка данных между этими двумя системами для оформления титулов перевозочных документов:
 - Если у вас типовая конфигурация 1С и вы выполнили первоначальные настройки в стартовом помощнике, тогда модуль автоматически выполнил конвертации документов и справочников. Нужно только перепроверить и при необходимости внести корректировки.
 - Если у вас не типовая конфигурация или были выполнены доработки, тогда самостоятельно настройте конвертацию документов и справочников с помощью инструкций:
[Настройки конвертации справочников](#)
[Настройки конвертации документов](#).
5. Выполните настройки подписания.
Для подписания электронных перевозочных документов КЭПом нужно в модуле Контур.Логистика добавить сертификаты и создать настройки подписания по [инструкции](#).
6. Выполните настройку подразделений в Контур.Диадоке и в модуле, если планируете работать с электронным путевым листом (ЭПЛ). Подробнее см. в [инструкции](#).

Этап 4

Знакомство с модулем Контур.Логистика 1С

Для администратора, специалиста 1С:

- [Основные настройки](#)
- [Роли пользователей подсистемы](#)

- [Настройка уведомлений на почту](#)
- [Добавление дополнительных реквизитов для УТ 11.5, ERP 2.5](#)
- [Добавление дополнительных реквизитов для УТ, КА, УПП](#)
- [Сценарии автоматической обработки \(Роботы\)](#)

Интерфейс модуля:

- [Рабочий стол](#)
- [Форма списка задач](#)
- [Карточка электронного перевозочного документа \(ЭПД\)](#)

Работа с электронной транспортной накладной:

- Для грузоотправителя:
 - [Оформление Титула 1 ЭТрН. Сведения грузоотправителя](#)
 - [Опциональные титулы транспортной накладной](#)
 - [Передача на подписание Титула 1 внутри организации](#)
- Для перевозчика:
 - [Оформление Титула 2 ЭТрН. Сведения перевозчика на погрузке](#)
 - [Оформление Титула 4 ЭТрН. Сведения перевозчика на выгрузке](#)
 - [Опциональные титулы транспортной накладной](#)
- Для грузополучателя:
 - [Оформление Титула 3 ЭТрН. Сведения грузополучателя](#)
 - [Передача на подписание Титула 3 внутри организации](#)

Работа с электронным путевым листом:

- [Рабочее место оформителя электронного путевого листа](#)

Этап 5

Организационный этап

1. Получите сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП).
 - Для полноценного документооборота понадобится выпустить сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП) на руководителя организации или ИП. Сделать это можно только в ФНС и доверенных удостоверяющих центрах. Чтобы настроить вход в сервис Логистика по сертификату КЭП, добавьте новый сертификат или отвяжите уже привязанный. Для этого воспользуйтесь [инструкцией](#).
 - Чтобы сотрудники компании могли подписывать транспортные накладные, они должны получить электронные подписи (ЭП) и машиночитаемые доверенности (МЧД).
 - Для получения КЭП, ЭП и МЧД, вы можете обратиться в УЦ Контур. Сотрудники УЦ помогут оформить сертификаты в ФНС и ответят на ваши вопросы. Контакты доступны на нашем [сайте](#).
2. Предоставьте доступ к сервису сотрудникам организации.
 - Если кто-то из сотрудников вашей компании будет работать и подписывать документы не через модуль Контур.Логистика, а в веб-сервисе, тогда пригласите сотрудников по [инструкции](#).

3. Согласуйте с контрагентами переход на ЭТрН.

Для работы с электронными перевозочными документами стороны должны быть в числе [контрагентов Диадока](#). В обмене участвуют — грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель (может быть = грузоотправителю):

- a. Если организации нет в списке «Ваши контрагенты», отправьте приглашение по [инструкции Диадока](#). Для этого все стороны обмена должны быть подключены к Диадоку или другому оператору информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД).
- b. Для обмена документами с организациями, работающими с другими операторами ИС ЭПД, используется роуминг. Чтобы настроить роуминг, заполните заявку на [сайте](#).

Подготовка к быстрому запуску

Модуль Логистики 1С от Контур.Диалог может быть установлен в рамках услуги «Быстрый запуск». Она включает в себя:

- внедрение модуля в одной базе 1С для одной организации;
- настройку базовых сценариев для выбранной роли в грузоперевозках;
- тестирование документооборота ЭПД;
- обучение работе с модулем.

Установка выполняется специалистами Контур. Для успешного быстрого запуска вам необходимо выполнить предварительную подготовку по чек-листу:

1. Самостоятельно зарегистрируйтесь в сервисе Контур.Логистика. Для этого понадобится сертификат КЭП руководителя, действуйте по [инструкции](#). После завершения регистрации появится возможность зайти в веб-кабинет Логистики и предоставить сотрудникам организации доступ к нему.
 2. Получите сертификаты электронной подписи и МЧД. Они должны быть установлены на компьютере или сервере следующим образом:
 - Для полноценного документооборота понадобится выпустить сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП) на руководителя организации или ИП. Сделать это можно только в ФНС и доверенных удостоверяющих центрах. Чтобы настроить вход в сервис Логистика по сертификату КЭП, добавьте новый сертификат или отвяжите уже привязанный. Для этого воспользуйтесь [инструкцией](#).
 - Чтобы сотрудники компании могли подписывать транспортные накладные, они должны получить электронные подписи (ЭП) и машиночитаемые доверенности (МЧД).
 - Для получения КЭП, ЭП и МЧД, вы можете обратиться в УЦ Контур. Сотрудники УЦ помогут оформить сертификаты в ФНС и ответят на ваши вопросы. Контакты доступны на нашем [сайте](#).
 3. Получите доступ к администрированию базы 1С. Нужно иметь возможность кратковременно отключать пользователей от базы данных.
 4. Создайте резервную копию базы данных 1С.
 5. Подготовьте список контрагентов, с которыми вы планируете обмениваться электронными перевозочными документами.
 6. Если вы будете настраивать роль Перевозчика для обмена ЭПД, подготовьте данные тестового водителя: номер телефона, ФИО, водительское удостоверение, номер транспортного средства и прицепа (если есть). После этого [зарегистрируйте](#) его в сервисе, установите [мобильное приложение](#) Логистики.
 7. Ознакомьтесь с материалами и инструкциями по работе с электронными перевозочными документами на сайтах <https://kontur.ru/logistika> и <https://support.kontur.ru/logistika>. Также необходимо посмотреть вебинары:
 - [Электронные транспортные накладные: нюансы перехода и возможности](#)
 - [Переход на обязательные ЭТрН: как подготовиться к изменениям](#)
- Кроме этого, рекомендуем посмотреть другие [вебинары](#).
8. Обеспечьте соответствие техническим требованиям для работы с модулем. Они перечислены в [статье](#).
 9. Убедитесь, что у вас подходящая конфигурация 1С. Для интеграции подходят следующие конфигурации и их комбинации:
 - Бухгалтерия предприятия 3.0.
 - Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0.
 - Управление нашей фирмой 3.0.
 - Управление нашей фирмой 1.6.

Подготовка и соответствие всем требованиям чек-листа обязательны. При недостаточной подготовке, выявлении несоответствий или наличии сложных сценариев специалисты Контурa вправе отказать в оказании услуги быстрого запуска и предложить переход на почасовое внедрение.

Установка модуля

Подходит для любых типовых и самописных конфигураций 1С на платформе 8. Минимальная версия совместимости основной конфигурации 8.2.13.

Также подходит в режиме обычного приложения, например, УТ10.3 или УПП.

На современных типовых конфигурациях установите модуль в виде расширения, на старых и самописных — подсистему.

Статьи в этом разделе

- [Условия использования и подготовка к установке](#)
- [Установка модуля в виде расширения](#)
- [Установка модуля в виде подсистемы для УПП 1.3, УТ 10.3, КА 1.1](#)
- [Установка модуля в виде подсистемы для других конфигураций](#)
- [Завершение и переход к первому запуску](#)

Установка модуля в виде расширения




Не допускается обновление базы данных без создания резервной копии и проверки созданной резервной копии. Это правило распространяется и на тестовую базу данных.


Ссылки на скачивание модуля можно найти в инструкции по [совместимости](#).

При установке потребуются кратковременное отключение пользователей.


1. Запустите 1С в пользовательском режиме.
2. Перейдите в раздел «НСИ и администрирование» → «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки».




3. Выберите пункт «Расширения».




4. В открывшемся окне выберите «Добавить из файла...». На этом и следующих этапах необходим монопольный доступ к базе данных, потребуется кратковременное отключение пользователей.




5. В окне «Предупреждение безопасности» нажмите на кнопку «Продолжить».



6. Выберите из состава файлов поставки файл расширения, который соответствует вашей конфигурации 1С. Имя файла имеет вид «<имя вашей конф-ции сокр>.cfe».



7. Дождитесь окончания установки.
8. Обязательно снимите флажок «Безопасный режим».



9. Система предложит перезапустить 1С. Выполните перезапуск.

Возможные проблемы при установке модуля в расширение и их решение

^ Нет раздела НСИ и администрирование — Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки

Причина ошибки: у вашего пользователя нет прав администрирования.

Решение: обратитесь к администратору базы данных.

^ В процессе установки возникла ошибка «Не удалось заблокировать запись...»

Закройте указанные в тексте ошибки, сеансы соединения с базой данных.

^ Вы не можете найти нужный файл *.cfe

Возможно ваша типовая конфигурация не поддерживается, ознакомьтесь с инструкцией [Совместимость модуля Логистики 1С от Контур.Диалога](#).

Установка модуля в виде подсистемы для УПП 1.3, УТ 10.3, КА 1.1

Перед установкой ознакомьтесь с инструкциями [Совместимость](#) и [Технические требования](#).

Инструкция актуальна для конфигураций УПП 1.3, УТ 10.3, КА 1.1. Если это не ваши конфигурации, то воспользуйтесь [общей инструкцией](#).


Чтобы установить подсистему, скачайте файл поставки модуля на [сайте](#) или по ссылкам:

- [Подсистема](#) для конфигурации 1С:Управление производственным предприятием (УПП 1.3)
- [Подсистема](#) для конфигурации 1С:Управление торговлей (УТ 10.3)
- [Подсистема](#) для конфигурации 1С:Комплексная автоматизация (КА 1.1)


Подсистему устанавливает системный администратор. Рекомендуем предварительно сделать резервную копию базы данных.

Для установки запустите конфигуратор информационной базы:


1. Запустите базу 1С в режиме «Конфигуратор».




2. Выберите пользователя и нажмите «ОК».
3. Откройте конфигурацию: пункт меню «Конфигурация» → «Открыть конфигурацию».




4. Если в окне напротив названия конфигурации установлен значок , [измените правила поддержки](#). Если значка нет или он выглядит иначе, перейдите к следующему пункту.




5. Нажмите на пункт меню «Конфигурация» → «Сравнить, объединить с конфигурацией из файла».




6. В открывшемся окне выбора файла выберите файл конфигурации модуля Логистики 1С. Например, 8_3_compatible_8_2_ut_10_3.cf.




7. После выбора файла откроется окно сравнения и объединения конфигураций. Снимите отметку с корня конфигурации. Убедитесь, что не стоит галочка напротив строки «Свойства».



8. Выберите пункт меню «Действия» → «Отметить по подсистемам файла».




9. Откроется окно отбора по подсистемам. Снимите все отметки и установите галочку только рядом с подсистемой Контур.Логистика.



Проверьте, что убрана галочка «Не входящие в подсистемы».

10. Нажмите «Установить».
11. В окне сравнения и объединения конфигураций при необходимости снимите отметку «Сохранять настройки автоматически». Если галочка установлена, то список изменяемых объектов будет автоматически сохраняться в файл.




12. Если вы ранее не вносили изменения в конфигурацию, то нажмите «Выполнить».

^ Если ранее были внесены изменения


Если вы ранее вносили изменения в конфигурацию, например, добавляли свои типы документов:

- a. В окне сравнения и объединения конфигураций разверните список «Документы».




- b. Найдите в списке тип документа, который ранее был добавлен или изменен.

- c. Откройте список «Реквизиты» → «Свойства» → «Тип». Напротив типа снимите галочку.




- d. Повторите действия для всех измененных или добавленных типов документов.

13. Подсистема Контур.Логистика будет добавлена в конфигурацию. Появится сообщение «Объединение конфигураций завершено».



14. Необходимо перенести изменения модуля сеанса, для этого:

- а. Откройте «Модуль сеанса».



- б. Найдите процедуру «УстановкаПараметровСеанса».


- с. Перенесите строки и проверьте, что параметр процедуры совпадает (может быть «ИменаПараметровСеанса» и «ТребуемыеПараметры» для старых конфигураций УПП и УТ 10):

// КонтурЛогистика

КонтурЛогистика_ОбщегоНазначенияСервер.

УстановитьОграниченияДоступаНаУровнеЗаписей(ТребуемыеПараметры);

// Конец КонтурЛогистика




Если в процедуре «УстановкаПараметровСеанса» отсутствует входящий параметр (**Процедура УстановкаПараметровСеанса ()**), добавьте его так, чтобы имя этого параметра совпадало с именем параметра добавляемой процедуры (см. пример с добавленной процедурой и параметром «ТребуемыеПараметры» на картинке выше).


Изменение правил поддержки

В типовых решениях все объекты конфигурации заблокированы (в том числе и для добавления новых объектов). При необходимости для внесения изменений поменяйте правила поддержки:


1. Выберите пункт меню «Конфигурация» → «Поддержка» → «Настройка поддержки...».




2. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Включить возможность изменения».




3. Нажмите «Да» на вопрос системы о невозможности выполнения автоматического обновления.



4. Откроется окно «Настройка правил поддержки». Выберите пункты «Объект поставщика не редактируется» и нажмите «ОК».




5. В списке объектов конфигурации нажмите правой кнопкой мыши на строку «Не редактируется».



6. Выберите пункт «Установить правило поддержки».

После установки правил «Объект поставщика не редактируется» изменять существующие объекты все еще будет запрещено и поддержка конфигурации сохранится. Изменение правила поддержки для корневого узла конфигурации позволяет включить возможность добавлять в типовую конфигурацию новые объекты.

7. В окне «Настройка правил поддержки» выберите «Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки» и снимите галочку «Установить для подчиненных объектов».



8. Нажмите «ОК».

Конфигурация доступна для редактирования.

Установка модуля в виде подсистемы для других конфигураций

Если необходимо установить модуль для конфигураций УПП 1.3, УТ 10.3 или КА 1.1, то см. [инструкцию](#).

Для других конфигураций воспользуйтесь инструкцией ниже.



Не допускается обновление базы данных без создания резервной копии и проверки созданной резервной копии. Это правило распространяется и на тестовую базу данных.

Для установки модуля в виде подсистемы выполните:

1. [Проверку режима совместимости](#)
2. [Добавление объектов подсистемы Логистика](#)
3. Настройку подсистемы:
 - [для 8_3.cf](#)
 - [для 8_3_compatible_8_2.cf](#)
4. [Завершите установку](#)


Проверка режима совместимости

В поставке подсистемы Контур.Логистика содержится два файла с расширением *.cf:

- 8_3.cf — для современных конфигураций с режимом совместимости 8.3.3 и выше.
- 8_3_compatible_8_2.cf — для конфигураций с режимом совместимости 8.3.2 и ниже.

Для проверки режима совместимости:

1. Нажмите правой кнопкой мыши на название конфигурации в дереве → выберите пункт «Свойства».



2. Перейдите к разделу «Совместимость» → проверьте пункт «Режим совместимости». Например, в строке «Режим совместимости» указана версия 8.3.12, поэтому для установки используйте файл 8_3.cf.

Свойства

Поиск (Ctrl+Alt+I)

Адрес информации о конфигурации <http://v8.1c.ru/trade/>

Основная форма отчета ФормаОтчета ... x Q

Основная форма настроек отчета ФормаНастроекОтчета ... x Q

Основная форма варианта отчета ФормаВариантаОтчета ... x Q

Основная форма настроек динамического списка ... x Q

Основная форма поиска ФормаПоиска ... x Q

Основная форма истории изменений истории данных ... x Q

Основная форма данных версии истории данных ... x Q

Основная форма различий версий истории данных ... x Q

Основная форма выбора пользователей системы взаимодействия ... x Q

Основной макет оформления отчета ... x

▼ **Разработка:**

Поставщик Фирма "1С"

Версия 11.4.7.128

Адрес каталога обновлений <http://downloads.v8.1c.ru/tmplts/>

▼ **Справочная информация:**

Включать в содержание справки ☐

Справочная информация [Открыть](#)

▼ **Совместимость:**

Режим управления блокировкой данных Управляемый ▼

Режим автонумерации объектов Не освобождать автоматически ▼

Режим использования модальности Использовать с предупрежд ▼

Режим использования синхронных вызовов расширений платформы и внешн Использовать ▼

Режим совместимости интерфейса Такси. Разрешить версию 8 ▼

Режим совместимости Версия 8.3.12 ▼

Добавление объектов подсистемы Логистика



Не допускается обновление базы данных без создания резервной копии и проверки созданной резервной копии. Это правило распространяется и на тестовую базу данных.

Объекты подсистемы Контур.Логистика — это набор прикладных объектов с уникальными наименованиями, которые добавляются в типовую конфигурацию. Все объекты устанавливаемой подсистемы начинаются с префикса *КонтурЛогистика_*.

Например :

Справочники :

КонтурЛогистика_ОрганизацииДиадок
КонтурЛогистика_ПунктыМаршрута
КонтурЛогистика_ФайлыОбмена...

Документы


КонтурЛогистика_ЭлектроннаяТранспортнаяНакладная
КонтурЛогистика_ТрН_Титул1 КонтурЛогистика_ТрН_Титул2.....

Добавление подсистемы не затрагивает структуру типовых объектов 1С, не приводит к конфликтам обновления основной конфигурации базы данных и не усложняет обновление. Объекты подсистемы КонтурЛогистика не пересекаются по именам и идентификаторам с объектами других интеграционных модулей Контура.


Для добавления объектов выполните:

Открытие конфигурации

1. Запустите базу 1С в режиме «Конфигуратора».




2. Выберите пользователя и нажмите «ОК».
3. Откройте конфигурацию: пункт меню «Конфигурация» → «Открыть конфигурацию».



Настройка правил поддержки

Если в окне напротив названия конфигурации установлен значок  , [измените правила поддержки](#).




Если значка  нет или он выглядит иначе, перейдите к разделу [Объединение конфигураций](#).


Изменение правил поддержки

В типовых решениях все объекты конфигурации заблокированы (в том числе и для добавления новых объектов). Для внесения изменений поменяйте правила поддержки:


1. Выберите пункт меню «Конфигурация» → «Поддержка» → «Настройка поддержки...».




2. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Включить возможность изменения».




3. Нажмите «Да» на вопрос системы о невозможности выполнения автоматического обновления.



4. Откроется окно «Настройка правил поддержки». Выберите пункты «Объект поставщика не редактируется» и нажмите «ОК».




5. В списке объектов конфигурации нажмите правой кнопкой мыши на строку «Не редактируется».



6. Выберите пункт «Установить правило поддержки».

После установки правил «Объект поставщика не редактируется» изменять существующие объекты все еще будет запрещено и поддержка конфигурации сохранится. Изменение правила поддержки для корневого узла конфигурации позволяет включить возможность добавлять в типовую конфигурацию новые объекты.

7. В окне «Настройка правил поддержки» выберите «Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки» и снимите галочку «Установить для подчиненных объектов».



8. Нажмите «ОК».

Конфигурация доступна для редактирования.




Обязательный транспортный ЭДО

Закажите консультацию по переходу на электронные перевозочные документы (ЭПД) для вашего бизнеса


[Записаться на консультацию](#)

Объединение конфигураций


1. Выберите пункт меню «Конфигурация» → «Сравнить, объединить с конфигурацией из файла...».




2. Выберите файл подсистемы, в зависимости от вашего режима совместимости конфигурации. Подробнее см. [Проверка режима совместимости](#).




3. Важно! В открывшемся окне уберите галочку с корневого элемента конфигурации.



4. Нажмите «Действия» → «Отметить по подсистемам файла».




5. В первой строке дерева КонтурЛогистика уберите галочку.



6. Установите галочку напротив подчиненного элемента КонтурЛогистика (вторая строка в дереве).




Убедитесь, что после установки галочки раздел «Не входящие в подсистемы» отключен. Иначе могут быть повреждены типовые справочники основной конфигурации.




7. Нажмите на кнопку «Установить» и дождитесь возврата к окну сравнения.


8. Повторно проверьте, что снята галочка у элемента «Свойства» и нажмите на кнопку «Выполнить».




Если напротив элемента «Свойства» в дереве конфигурации установлена галочка, необходимо закрыть окно сравнения → отказаться от сохранения настройки объединения → начать процесс объединения конфигураций повторно.



9. Объекты с приставкой «УчетнаяСистема_» не требуется пометить к объединению, добавлять в основную конфигурацию. При открытии дополнительного диалогового окна «Неразрешимые ссылки» нажмите «Продолжить».




10. Дождитесь окончания объединения. Нажмите «ОК».



11. Необходимо перенести изменения модуля сеанса, для этого:

- а. Откройте «Модуль сеанса».



- б. Найдите процедуру «УстановкаПараметровСеанса».


- с. Перенесите строки и проверьте, что параметр процедуры совпадает (может быть «ИменаПараметровСеанса» и «ТребуемыеПараметры» для старых конфигураций УПП и УТ 10):

// КонтурЛогистика

КонтурЛогистика_ОбщегоНазначенияСервер.

УстановитьОграниченияДоступаНаУровнеЗаписей(ТребуемыеПараметры);

// Конец КонтурЛогистика



Если в процедуре «УстановкаПараметровСеанса» отсутствует входящий параметр (**Процедура УстановкаПараметровСеанса ()**), добавьте его так, чтобы имя этого параметра совпадало с именем параметра добавляемой процедуры (см. пример с добавленной процедурой и параметром «ТребуемыеПараметры» на картинке выше).


Сохранение изменений




Необходим монопольный доступ к базе данных, требуется кратковременное отключение пользователей.

После успешного добавления данных обновите конфигурацию:

1. Выберите пункт меню «Конфигурация» → «Обновить конфигурацию базы данных».



2. В открывшемся окне нажмите «Принять».



После успешного обновления выполните настройки в зависимости от выбранного файла:

- для 8_3.cf
- для 8_3_compatible_8_2.cf

Настройка подсистемы 8_3.cf


Чтобы объяснить подсистеме Контур.Логистика, какие типы данных используются в вашей конфигурации и чтобы впоследствии их можно было бесшовно использовать, требуется уточнить определяемые типы.




В конце настройки будет необходим монопольный доступ к базе данных, потребуется кратковременное отключение пользователей.

Особенности настройки

- Описание определяемого типа, которое поможет выбрать нужный справочник из 1С, указано в комментарии.




- Если в вашей конфигурации отсутствует соответствующий справочник или вместо справочника используется строка в каком-то реквизите, то вы можете назначать в том числе тип данных строка.




Включение фильтра по объектам

Для удобства включите фильтр по объектам Логистики:


1. Над деревом конфигурации нажмите на значок воронки.



2. Снимите флажок с корня дерева конфигурации.




- В конце списка подсистем отметьте Контур.Логистика → нажмите «Установить». В дереве конфигурации останутся только объекты Логистики.




Настройка определяемых типов

- В дереве конфигурации раскройте список «Общие» → «Определяемые типы».




2. Нажмите правой кнопкой мыши по первому определяемому типу Контур.Логистики → «Свойства».



3. В открывшемся окне в строке «Тип» нажмите на кнопку ... и укажите справочник 1С, соответствующий названию определяемого типа. Например, для определяемого типа «КонтурЛогистика_Валюты» для конфигурации УТ 11.4 — это справочник «Валюты».




Настройки необходимо выполнить для всех определяемых типов.




Важно! Обязательно выполните следующие настройки для данных определяемых типов:

1. КонтурЛогистика_ВсеСправочникиУчетнойСистемы — проверьте, что установлен флажок «Составной тип данных», и выберите все справочники учетной системы. Для этого:


а. Выделите первый справочник в списке.



- b. С помощью клавиши **Shift** и стрелки вниз на клавиатуре перейдите вниз списка, выделяя каждый справочник.




- с. Поставьте флажок у последнего справочника, автоматически установятся флажки у других выделенных объектов → нажмите «ОК».




2. КонтурЛогистика_ЗначениеНастроек — не требует изменений.
3. Для типов:
 - КонтурЛогистика_ДокументыУчетнойСистемы,
 - КонтурЛогистика_ДокументыУчетнойСистемыИДокументыКонтурЛогистика,
 - КонтурЛогистика_ОбщаяКомандаДокументыУчетнойСистемы,
 - КонтурЛогистика_ОбщаяКомандаДокументыУчетнойСистемыИДокументыКонтурЛогистика,
 - КонтурЛогистика_ОбщаяКомандаДокументыУчетнойСистемыИТитулыИЭТРН

не снимайте флажки с предустановленных типов, а добавляйте свои документы, на основании которых будут формироваться логистические документы. Для этого:


- а. В окне выбора типов проверьте пункт «Составной тип данных» — настройка должна быть включена.



- б. Отметьте флажком документы, которые являются основанием для титулов в Логистике → «ОК».




4. Выполните отключение активных пользователей и после завершения настройки определяемых типов повторно обновите конфигурацию.




Настройка общих команд

Типизация общих команд Контур.Логистика позволяет применять групповые действия (массовое подписание, ввод черновиков) к титулам в списке документов. Эти команды работают на этапе, когда документ Логистики ещё не создан, поэтому действие применяется к документу основной конфигурации, на основании которого появляется титул.

Если тип данных общих команд не настроен, при нажатии на кнопки, например «Подписать, отправить в фоне» или «Создать черновик», в форме задач будет возникать ошибка, например: «Команда не может быть выполнена для указанного объекта!».



Для настройки общих команд раскройте список «Общие» → «Общие команды».




Выполните настройку нужных вам команд:

- КонтурЛогистика_ВыполнитьДействияПоУмолчанию,
- КонтурЛогистика_ОтправитьНеподписанный,
- КонтурЛогистика_ПодготовитьНеподписанныйКОтправке,

- КонтурЛогистика_ПодписатьИОтправить,
- КонтурЛогистика_ПодписатьИПодготовитьКОтправке,
- КонтурЛогистика_ПропуститьДокумент,
- КонтурЛогистика_СоздатьЧерновик,
- КонтурЛогистика_РаспечататьТранспортнуюНакладную,
- КонтурЛогистика_ПоказатьПечатнуюФормуТранспортнойНакладной,
- КонтурЛогистика_Создать1ТрнПоВыделенным.


Для этого:

1. Откройте свойства команды, нажав правой кнопкой мыши на команду, в открывшемся меню выберите «Свойства».




2. В примере показано открытие свойства команды КонтурЛогистика_ПодписатьИОтправить. Ее настройка позволит массово подписывать титулы из общего списка.

3. В открывшемся окне в строке «Тип параметра команды» нажмите на кнопку




4. В окне выбора типов проверьте пункт «Составной тип данных» — настройка должна быть включена.



5. Установите флажки рядом с документами вашей 1С, из которых вы хотите получить команды для работы с Логистикой (ввод на основании, отправка, печать).



Необходимо добавить, но не заменить типы — не снимайте флажки с типов, которые были включены сразу после установки. Например, документы КонтурЛогистика_Вспомогательный, КонтурЛогистика_ТрН_Титул1. В примере добавляется документ «Реализация товаров и услуг».




Настройка типа для реквизита «ДокументОснование»

Для документов модуля Логистики в реквизите «ДокументОснование» указан тип «ДокументСсылка». Его наличие может замедлять скорость работы в списке задач и на рабочем месте путевого листа. Поэтому при установке подсистемы рекомендуется выполнить настройки типа реквизита «ДокументОснование» для документов, с которыми планируется работа в модуле.


Документ Логистики	Тип перевозочного документа
КонтурЛогистика_ПЛ_Титул1	Путевой лист. Титул 1
КонтурЛогистика_ПЛ_Титул2	Путевой лист. Титул 2
КонтурЛогистика_ПЛ_Титул3	Путевой лист. Титул 3
КонтурЛогистика_ПЛ_Титул4	Путевой лист. Титул 4
КонтурЛогистика_ПЛ_Титул5	Путевой лист. Титул 5
КонтурЛогистика_ПЛ_Титул6	Путевой лист. Титул 6
КонтурЛогистика_ТрН_Титул1	Транспортная накладная. Титул 1
КонтурЛогистика_ТрН_Титул2	Транспортная накладная. Титул 2
КонтурЛогистика_ТрН_Титул3	Транспортная накладная. Титул 3
КонтурЛогистика_ТрН_Титул4	Транспортная накладная. Титул 4
КонтурЛогистика_33_Титул1	Заказ (заявка). Титул 1
КонтурЛогистика_33_Титул2	Заказ (заявка). Титул 2
КонтурЛогистика_3Н_Титул1	Заказ-наряд. Титул 1
КонтурЛогистика_3Н_Титул2	Заказ-наряд. Титул 2
КонтурЛогистика_3Н_Титул3	Заказ-наряд. Титул 3
КонтурЛогистика_3Н_Титул4	Заказ-наряд. Титул 4
КонтурЛогистика_ЭкспедиторскаяРасписка	Экспедиторская расписка
КонтурЛогистика_ДФ_Титул1	Договор фрахтования. Титул 1
КонтурЛогистика_ДФ_Титул2	Договор фрахтования. Титул 2

Чтобы настроить тип для реквизита «ДокументОснование»:


1. В конфигураторе выберите нужный документ, а затем реквизит «ДокументОснование».




2. Откройте свойства реквизита «ДокументОснование» двойным нажатием на него. Также можно нажать на реквизит правой кнопкой мыши и выбрать «Свойства».



3. В открывшемся окне в строке «Тип» нажмите на кнопку , затем в окне редактирования типа данных снимите флажок «ДокументСсылка».




4. Выберите учетный документ из списка, например «Транспортная накладная». Нажмите «ОК».



5. Повторите действия для других документов.


Если не выполнить действия по выбору типа для реквизита «ДокументОснование», то при запуске модуля на рабочем столе появится предупреждение.




Ввод титулов на основании документов

Вводить и отправлять перевозочный документ можно из учетного документа, не заходя в Контур.Логистику. Чтобы добавить в учетный документ кнопку создания логистического документа:


1. В дереве конфигурации отключите фильтр по подсистемам.



2. В дереве конфигурации раскройте список «Документы». Найдите нужный документ, на основании которого будет создаваться титул, и нажмите два раза левой кнопкой мыши на название документа.



3. В открывшемся окне перейдите на вкладку «Ввод на основании». В разделе «Является основанием для:» нажмите на значок карандаша и отметьте документы титулов, которые будут вводиться на основании документа 1С. Например, в примере на картинке титул 1 (грузоотправителя) вводится на основании документа «Реализации товаров и услуг».



Завершение и переход к первому запуску

- Для современных конфигураций редактирование прав осуществляется в пользовательском режиме, для старых и нетиповых — выставите права пользователям в режиме конфигуратор.
- При первом запуске настройте Контур.Логистику. Для этого в разделе подсистемы Контур.Логистика нажмите пункт меню «Сервис» → «Стартовый помощник» и переходите к инструкции [Запуск и первичная настройка](#).

Авторизация в модуле

Создание пользователя для работы в модуле Логистика 1С

После регистрации организации в сервисах Контур.Логистика и Контур.Диадок создайте служебного пользователя с требуемым набором прав для работы с электронными транспортными накладными (ЭТрН), электронными путевыми листами (ЭПЛ), заказами (заявками) в модуле Контур.Логистика 1С. Для этого:

В сервисе Диадок:

1. Перейдите в веб-версию сервиса [Диадок](#).
2. Выберите организацию и в разделе «Настройки» → «Сотрудники» создайте пользователя по [инструкции](#).
3. Для пользователя укажите обязательный набор прав для работы в модуле Контур.Логистика:
 - «Доступ к документам». Из раскрывающегося списка выберите вариант «Ко всем документам организации».
 - «Пользователь может». Отметьте галочками «Подписывать документы» и «Видеть списки контрагентов и работать с ними».

Плюснина Юлия Владимировна

Должность

Сотрудник

Подразделение

Главное подразделение

Доступ к документам

Ко всем документам организации

Пользователь может

☐ Создавать и редактировать документы и черновики

☐ Удалять документы и черновики, восстанавливать документы

☒ Подписывать документы

☐ Согласовывать документы

☐ Передавать на подпись и согласование

☒ Видеть списки контрагентов и работать с ними

☐ Администрировать организацию

Сообщения

☐ Показывать сотрудника в списке получателей

☒ Не показывать

Пользователи не смогут сами начинать диалог с этим сотрудником. Сотрудник по-прежнему сможет отвечать на сообщения и начинать новые диалоги

Доступ к организации

☒ Заблокировать сотрудника

Сотрудник не сможет зайти в ящик организации. Блокировка не влияет на настройки сотрудника и его отображение в списке

☒ Удалить сотрудника

Сотрудник и его настройки будут удалены, это действие

Сохранить

Отменить

В сервисе Логистика:

1. Перейдите в веб-версию сервиса [Логистика](#).
2. Выберите ту же организацию, что и в Диадоке.
3. Создайте того же пользователя, что и в Диадоке по [инструкции](#).
4. Для пользователя укажите обязательный набор прав. В разделе «Доступные документы и роли» в поле «Накладные» выберите вариант «Сотрудник (работа с накладными)» и отметьте галочками все права:
 - Создавать титулы и исправления
 - Редактировать черновики
 - Архивировать
 - Подписывать КЭПом
 - Отправлять на подпись
 - Отправлять на согласование водителю
 - Подписывать первичные документы
 - Создавать прототип накладной и отправлять на подпись грузоотправителю

Редактирование сотрудника

Поменять ФИО и почту может только сам сотрудник [в личном кабинете](#)

Почта*

user@mail.ru

ФИО

Плюснина Юлия Владимировна

Администрирование

Администратор может добавлять и удалять сотрудников и водителей, редактировать их данные и доступные документы

☒ Администратор

Доступные документы и роли

По умолчанию у пользователя есть права на просмотр всех документов

Накладные

Сотрудник (работа с накладными)

☒ Создавать титулы и исправления

☒ Редактировать черновики

☒ Архивировать

☒ Подписывать КЭПом ?

☒ Отправлять на подпись ?

☒ Отправлять на согласование водителю ?

☒ Подписывать первичные документы (фиксировать стоимость перевозки)

Прототип накладной за другую организацию

☒ Создавать прототип накладной и отправлять на подпись грузоотправителю (лицу осуществляющему погрузку)

Путевые листы


Только просмотр

Сохранить сотрудника

Отменить

5. Если в модуле планируете работать с электронными путевыми листами:

— В поле «Путевые листы» выберите роль: «Диспетчер» или «Диспетчер и механик».



Путевые листы

Диспетчер

Только просмотр

Диспетчер

Диспетчер и механик

Медицинский работник

Раздел выключен

Отчеты

Сохранить сотрудника

Отменить

— Если у вашей организации есть внутренний медицинский работник, который будет проводить медосмотры и подписывать документы из модуля 1С, тогда напишите в поддержку Контура. Специалист поддержки поможет настроить роли для вашей организации.




Обязательный транспортный ЭДО

Закажите консультацию по переходу на электронные перевозочные документы (ЭПД) для вашего бизнеса

[Записаться на консультацию](#)

Авторизация в модуле Логистика 1С


Авторизация — это обязательный шаг для работы в модуле Контур.Логистика 1С. При первом запуске модуля Контур.Логистика откроется окно «Единый вход в модули 1С».




Авторизуйтесь одним из двух способов:

^ Войти через браузер


1. Нажмите на кнопку «Войти через браузер».




2. Откроется браузер, где выберите пользователя и выполните авторизацию.



3. Нажмите на кнопку «Войти» и выдайте разрешения для модуля Контур.Логистика.




4. Авторизация выполнена. Появится сообщение, что нужно вернуться в приложение — модуль Логистика 1С.




^ QR-код

1. Нажмите на кнопку «QR-код».



2. Откроется окно с QR-кодом. Наведите камеру мобильного телефона или другого устройства и выполните считывание кода.



3. На мобильном телефоне откроется портал для авторизации в сервисах Контур.

15:51
Камера
AA auth.kontur.ru

Контур

Экосистема продуктов для бизнеса

Пароль Почта Телефон

Почта
user@mail.ru

Пароль
[Masked Password]

☐ Запомнить меня [Забыли пароль?](#)

Войти

[Регистрация >](#)

?

4. Выполните авторизацию удобным для вас способом и выйдате разрешения для модуля Контур.Логистика.
5. Затем вернитесь в модуль Контур.Логистика 1С.

После авторизации в браузере вернитесь в модуль Контур.Логистика 1С. В модуле будут загружены организации, к которым есть доступ у пользователя. Чтобы начать работу в модуле, выберите организацию и авторизуйтесь под ней. Для этого:

1. Выберите организацию, с которой будете работать в модуле.

Выбор организации для работы в модуле

☐ Выбрать все [Нет нужной организации?](#)

☒ Тестовый 1С ГО 4516065471-656245599	Необходимо выбрать роли Выбрать
☒ Тестовый 1С ГП 0177746613-083943828	Необходимо выбрать роли Выбрать
☒ Тестовый 1С ПВ 8930148989-430401752	Необходимо выбрать роли Выбрать
☐ Тестовая ООО "ТГА" 7827521250-855675177	Нет в сервисе Контур.Логистика Зарегистрируйте
☐ Тестовая ООО Магазин 6479530146-148101318	Нет в сервисе Контур.Логистика Зарегистрируйте

[Назад](#) [Авторизоваться](#)

2. Для каждой из организаций на данном этапе можно выбрать роли. Для этого нажмите на ссылку «Выбрать».

Выбор организации для работы в модуле

☐ Выбрать все [Нет нужной организации?](#)

☒ Тестовый 1С ГО 4516065471-656245599	Необходимо выбрать роли Выбрать
☐ Тестовый 1С ГП 0177746613-083943828	Необходимо выбрать роли Выбрать
☒ Тестовый 1С ПВ 8930148989-430401752	Необходимо выбрать роли Выбрать
☐ Тестовая ООО "ТГА" 7827521250-855675177	Нет в сервисе Контур.Логистика Зарегистрируйте
☐ Тестовая ООО Магазин 6479530146-148101318	Нет в сервисе Контур.Логистика Зарегистрируйте

[Назад](#) [Авторизоваться](#)

Роль организации *

[Записать и закрыть](#) [Закрыть](#) [Еще](#)

⚠ Для работы с выбранными ролями требуются дополнительные права
[Подробнее](#)

Основная роль

☒ Грузоотправитель

☒ Перевозчик

☒ Грузополучатель

Роль для путевого листа


☒ Оформитель

☐ Мед. осмотр

☐ Тех. осмотр


☐ Одометр

3. В открывшемся окне отметьте галочками нужные роли и нажмите «Записать и закрыть». Если для выбранных ролей у вас нет доступа, появится предупреждение «Для работы с выбранными ролями требуются дополнительные права. Подробнее». По ссылке «Подробнее» откроется окно с информацией о том, каких прав, для какой роли и в каком сервисе не хватает: Логистика или Диадок.



По кнопке «Настроить права» открывается страница «Сотрудники» в веб-интерфейсе, где можно либо выдать права, либо посмотреть список администраторов, к которым можно обратиться.

4. Нажмите на кнопку «Авторизоваться».
5. Откроется окно «Наши организации», где будет список организаций для работы в модуле, а также пользователь, под которым выполнена авторизация.




6. Нажмите «Приступить к работе».


В списке организаций могут быть те, для работы с которыми у авторизованного пользователя недостаточно прав. Для таких организаций появляется подсказка «Недостаточно прав у пользователя. Настройте.».

☐	4. ООО "Сигма Трейд"	Недостаточно прав у пользователя
	6630009540-668101001	Настройте

При нажатии на ссылку «Настройте» откроется окно со списком прав, которые нужно добавить.




При нажатии на кнопку «Перейти к администраторам» откроется веб-версия Логистики со списком сотрудников, к которым можно обратиться для настройки прав.



Также в списке организаций могут быть те, у которых есть ящик в Диадоке, но нет в Логистике. В таком случае появится подсказка «Нет в сервисе Контур.Логистика. Зарегистрируйте».


☐	Тестовая ООО Магазин	Нет в сервисе Контур.Логистика
	6479530146-148101318	Зарегистрируйте

При нажатии на ссылку «Зарегистрируйте» появляется окно со списком рекомендуемых действий.



При нажатии на кнопку «Перейти к администраторам» откроется страница в браузере со списком администраторов в Диадоке.


Может возникнуть ситуация, когда после авторизации не нашлось ни одной организации для работы в модуле Контур.Логистика 1С. В таком случае появится окно, в котором есть рекомендации и шаги для исправления.



Массовая авторизация


Вы можете авторизовать сразу несколько организаций. Для этого:

1. Нажмите на кнопку «Авторизовать организации».




Если в базе нет ни одной вашей организации, кнопка недоступна.

2. В открывшемся окне выберите пользователя, от имени которого будет выполняться авторизация.



3. Отметьте организации, которые нужно авторизовать. В списке показываются только те организации, которые доступны выбранному пользователю, но еще не авторизованы в модуле.



4. Нажмите кнопку авторизации.
5. Нажмите «Приступить к работе».


Выбранные организации будут авторизованы под учетной записью этого пользователя.

Если в вашу учетную запись добавили новую организацию, она появится в списке при следующем открытии окна массовой авторизации.


Добавление организаций для работы в модуле

Для добавления одной или нескольких организаций в модуле Контур.Логистика 1С:

1. Откройте рабочий стол и нажмите на ссылку «Список организаций».




2. Нажмите кнопку «Добавить организацию». В результате откроется окно.



3. Выберите один из вариантов:

- <Новая авторизация>, если нужно авторизоваться заново. В таком случае повторите действия из инструкции выше.
- ФИО пользователя, если нужно добавить организацию в рамках текущей авторизации. В таком случае повторная авторизация не понадобится, сразу откроется окно с организациями, с которыми может работать текущий пользователь.


4. Выберите для работы одну или сразу несколько организаций и нажмите на «Авторизоваться».



В результате на рабочем столе отобразится актуальное количество организаций, с которыми вы работаете в модуле.

Нет нужной организации

При добавлении организации для работы в модуле Контур.Логистика 1С могут возникнуть ситуации, когда в списке нет нужной организации.




Для исправления проверьте следующее:

- Вы авторизовались под нужным пользователем. Для этого перейдите в веб-сервис Контур.Диалок и проверьте доступ.
- Ваша организация еще не зарегистрирована в Контур.Диалоке. Зарегистрируйте одним из доступных способов по [инструкции](#).

Авторизация под разными пользователями

В сервисе Контур.Логистика могут быть подключены несколько организаций. Для каждой организации в веб-версии добавлен служебный пользователь.

В таком случае в модуле можно авторизоваться под несколькими пользователями.




Настройка подразделений в Диадоке и модуле Логистика 1С

Настройка подразделений выполняется для работы с электронными транспортными накладными (ЭТрН) и электронными путевыми листами (ЭПЛ). Чтобы выполнить настройку подразделений в сервисе Контур.Диадок:

1. Перейдите в ваш ящик Диадока и создайте подразделения по [инструкции](#), в рамках которых будет происходить подписание титулов ЭПЛ и ЭТрН:
 - Подразделение, в рамках которого будет оформляться титул и отправляться.
 - Подразделение, для которого данный титул будет входящим документом.
2. Выполните настройки подразделений в модуле Контур.Логистика 1С:

- а. Откройте справочник «Организации Диадок», выберите нужную организацию.
- б. В карточке организации перейдите на вкладку «Настройки» и выберите подразделения.



Запуск и первичная настройка

Предварительные настройки

Перед настройкой подсистемы убедитесь, что выполнены следующие действия:

1. Вы зарегистрированы в сервисах Контур.Диадок и Контур.Логистика и у вас есть необходимый набор прав. Подробнее см. в [инструкции](#).
2. Модуль Контур.Логистика установлен в виде расширения к типовой конфигурации 1С или в виде подсистемы.
3. База 1С запущена в режиме «Предприятие». Вход в систему выполнен под учетной записью пользователя 1С, обладающего правами администратора. Либо пользователю, от имени которого выполняется настройка, назначены права «Полные права (Контур.Логистика)».


Стартовый помощник

Стартовый помощник запускается автоматически:

- после прохождения авторизации в модуле 1С;
- при открытии рабочего стола, если не выполнены основные настройки модуля для работы.

Также стартовый помощник можно открыть вручную одним из способов:


1. На панели разделов выберите «Контур.Логистика», а затем в группе «Сервис» нажмите на ссылку «Стартовый помощник (Контур.Логистика)».
2. На рабочем столе Контур.Логистики откройте меню «Настройки» и выберите пункт «Стартовый помощник».




Настройки в стартовом помощнике может выполнять только пользователь с полными правами — «Полные права (Контур.Логистика)».

Вкладка «Подключение»

После запуска в стартовом помощнике откроется вкладка «Подключение». На ней нажмите на кнопку «Авторизоваться» и выполните шаги согласно [инструкции](#).



Если подключение к интернету в вашей организации осуществляется через прокси-сервер, укажите его параметры на вкладке «Подключение». Для этого нажмите кнопку «Параметры прокси» и выберите подходящий тип подключения.



Если прокси не используется, оставьте значение «Без прокси».

Вкладка «Документы»

На вкладке «Документы» выберите электронные перевозочные документы, которые планируете отправлять или получать через модуль Контур.Логистика:

- Транспортные накладные
- Заказы (заявки)
- Путевые листы

По умолчанию выбраны документы «Транспортные накладные» и «Заказы (заявки)».

🏠

⬅️

➡️

☆

Стартовый помощник (Контур.Логистика)

Подключение

Документы

Мои организации

Общие настройки

Права

Настройки подписания

Шаг 2. Выберите документы для работы в модуле

При включении флага выбранные документы будут оформляться в электронном виде

☒

Экспедиторские документы

Поручение экспедитору для согласования условий перевозки и экспедиторская расписка для подтверждения факта приема груза во владение экспедитором

☒

Заказы (заявки)

Предварительные соглашения между грузоотправителем и перевозчиком, на основании которых осуществляется перевозка груза

☒

Транспортные накладные

Документы, подтверждающие факт коммерческой перевозки товара на грузовом автомобиле

☐

Путевые листы

Для учета и контроля работы транспортного средства и водителя

Вкладка «Мои организации»

На вкладке «Мои организации» отображаются все организации, которые вы выбрали на этапе авторизации.

← →

☆

Стартовый помощник (Контур.Логистика)

🔗 ⓘ ✕

Подключение


Шаг 3. Выберите и настройте организации для работы в модуле

Сопоставьте организации Диадок с организациями учетной системы и выберите роль для работы с документами


Документы	Организация в Диадоке	Организация в 1С	Готовность к ЭПД	Роли
	1С.Автотест.ГО	⚠ Сопоставить	Не подтвердил	Грузоотправитель, перевозчик, груз...
Мои организации	АО "Грузоотправитель"	✓ ОПГ	Готов	Грузоотправитель, перевозчик, груз...
	1С.Автотест.ПВ	✓ ОПГ	Не подтвердил	Грузоотправитель, перевозчик, груз...
	Тестовый 1С.ГО	⚠ Сопоставить	Готов	Грузоотправитель
	1С.Автотест.ТП	✓ ОПГ	Не подтвердил	Заполнить
Общие настройки				
Права				
Настройки подписания				

Для работы с организацией в модуле:

1. Выберите роль для работы с документами. Для этого нажмите на ссылку «Заполнить» и открывшемся окне установите галочку для основной роли и, при необходимости, для роли для путевого листа.



Если для выбранных ролей у вас нет доступа, появится предупреждение «Для работы с выбранными ролями требуются дополнительные права. Подробнее». По ссылке «Подробнее» откроется окно с информацией о том, каких прав, для какой роли и в каком сервисе не хватает: Логистика или Диадок.



По кнопке «Настроить права» открывается страница «Сотрудники» в веб-интерфейсе, где можно либо выдать права, либо посмотреть список администраторов, к которым можно обратиться.

2. Проверьте, что в колонке «Организация 1С» модуль корректно определил соответствующие организации из справочников типовой конфигурации «Контрагенты» и «Организации». При необходимости внесите уточнения. Для этого нажмите на название организации в колонке «Организация в Диадоке» и отредактируйте список соответствий вручную.

3. Проверьте статусы у своих организаций в колонке «Готовность к ЭПД». В ней отображаются статусы с тремя значениями:

- Готов — организация может принимать и отправлять ЭПД.
- Не готов — организация еще не настроена для работы с ЭПД.
- Не подтвердил — статус пока не определен.

При этом все три статуса не блокируют отправку ЭПД.

Стартовый помощник (Контур.Логистика)

Шаг 3. Выберите и настройте организации для работы в модуле

Сопоставьте организации Диадок с организациями учетной системы и выберите роль для работы с документами

Организация в Диадоке	Организация в 1С	Готовность к ЭПД	Роли
1С.Автотест.ГО	Сопоставить	Не подтвердил	Грузоотправитель, перевозчик, груз...
АО "Грузоотправитель"	Орг	Готов	Грузоотправитель, перевозчик, груз...
1С.Автотест.ПВ	Орг	Не подтвердил	Грузоотправитель, перевозчик, груз...
Тестовый 1С.ГО	Сопоставить	Готов	Грузоотправитель
1С.Автотест.ГП	Орг	Не подтвердил	Заполнить

Партнеры - роботы (автоматические тестовые юр. лица)

Назад Далее

При необходимости статус можно изменить. Для этого:

1. Перейдите в карточку организации.

Стартовый помощник (Контур.Логистика)

Шаг 3. Выберите и настройте организации для работы в модуле

Сопоставьте организации Диадок с организациями учетной системы и выберите роль для работы с документами

Организация в Диадоке	Организация в 1С	Готовность к ЭПД	Роли
1С.Автотест.ГО	Сопоставить	Не подтвердил	Грузоотправитель, перевозчик, груз...
АО "Грузоотправитель"	Орг	Готов	Грузоотправитель, перевозчик, груз...
1С.Автотест.ПВ	Орг	Не подтвердил	Грузоотправитель, перевозчик, груз...
Тестовый 1С.ГО	Сопоставить	Готов	Грузоотправитель
1С.Автотест.ГП	Орг	Не подтвердил	Заполнить

2. В поле «Готовность к ЭПД» нажмите на ссылку «Изменить в Диадоке».

1С.Автотест.ГО (Организации Диадок (Контур.Логистика)) *

Записать и закрыть Записать Обновить из - Еще -

Электронные транспортные накладные и путевые листы работают в тестовом режиме

Организация не подтвердила готовность к ЭПД. Измените статус с помощью команды "Изменить в Диадоке".

Кратко (наименование): 1С.Автотест.ГО ?

Наша организация ?

Готовность к ЭПД: Не подтвердил [Изменить в Диадоке](#)

Основные роли: Грузоотправитель, Перевозчик, Грузополучатель

Роли для путевого листа: <не выбраны>

[Изменить](#)

3. На открывшейся странице в поле «Транспортный ЭДО» выберите подходящий статус.

Контур.Диалок

Новый документ

Документы

Контрагенты

Транспортный ЭДО

Сообщения

Справочная

Информация для контрагентов

Укажите, как вы работаете в Диадоке и кто отвечает за электронный документооборот. Контакты увидят только те, кто получил ваше приглашение или уже добавлен в список контрагентов.

Чем занимается организация

Вид деятельности, например, «продажа стройматериалов»

Контакты

Мы готовы получать документы от поставщиков в Диадоке

Мы готовы отправлять документы клиентам через Диадок

Транспортный ЭДО

Не готовы работать с транспортным ЭДО в сервисах Контура

Готовы работать с транспортным ЭДО в сервисах Контура

На что влияет эта опция?

Для изменения необходимы права администратора Диадока. Если таких прав нет, то информация будет доступна только для просмотра.

В результате статус изменится.

Вкладка «Общие настройки»

На вкладке «Общие настройки» модуль автоматически определит вашу конфигурацию и выполнит типовые настройки документов и справочников.

В версии 1.17 изменился подход к настройкам конвертации документов и справочников. См. подробнее в инструкциях [Настройки конвертации документов](#) и [Настройки конвертации справочников](#).

Стартовый помощник (Контур.Логистика)

Подключение

Документы

Мои организации

Общие настройки

Права

Настройки подписания

Шаг 4. Выполните основные настройки объектов конфигурации и модуля

Модуль автоматически определит конфигурацию, но может потребоваться выбрать вручную. После определения конфигурации выполняются настройки документов и настроек справочников.

Подробнее в [инструкциях](#)

Конфигурация, записанная в общих настройках:

Без типовой (используется карасная конфигурация)


это не моя конфигурация

Назад

Далее


Если модуль неверно определил конфигурацию:

1. Нажмите на ссылку «Это не моя конфигурация».



2. Модуль предупредит, что ранее созданные настройки по документам будут помечены на удаление. Нажмите «Да».

3. Выберите конфигурацию из списка и нажмите «Выбрать». Модуль снова выполнит автоматические настройки.




Если ваша конфигурация отсутствует в списке, то есть является нетиповой, то для работы с электронными документами потребуется настройка конвертации документов.

Вкладка «Права»

Если в вашей типовой конфигурации доступны профили групп доступа, то будут автоматически созданы базовые профили. Добавьте сотрудников в нужные профили.


- Администратор (Контур.Логистика) — имеет доступ ко всем объектам и командам подсистемы. Выдайте ответственному за интеграцию.
- Пользователь (Контур.Логистика) — базовый набор прав оператора, необходимый для повседневной работы в подсистеме.

- Продвинутый пользователь (Контур.Логистика) — расширенные права оператора. В дополнение к возможностям обычного пользователя появляется доступ к действиям, которые требуют понимания последствий: изменение статусов документов, создание исправлений и пр.




Если у вас нет профилей групп доступа, то назначьте пользователям базы данных роли вручную в соответствии с уровнем доступа. Подробнее см. в [инструкции](#).

Вкладка «Настройки подписания»



На вкладке «Настройки подписания» модуль предложит добавить:

- Сертификаты электронной подписи. По кнопке «Добавить» открывается окно со списком доступных сертификатов.



- МЧД (машиночитаемую доверенность). При нажатии на кнопку «Загрузить» можно выбрать из выпадающего списка, каким образом загрузить МЧД.

Загрузите МЧД (машиночитаемую доверенность)

Для подписания документов сотрудником от имени компании.

Загрузить ▾

Загружено: 0

из файла

из Диадока

Добавить

Добавлено: 3

Загрузите МЧД из файла на компьютере или из Диадока.

Загрузите МЧД (машиночитаемую доверенность)

Для подписания документов сотрудником от имени компании.

Загрузить ▾

Загружено: 0

из файла

из Диадока

Добавить

Добавлено: 3

— Настройки подписания. При нажатии на кнопку «Добавить» открывается окно.

☆ Настройки подписания *

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

⚠ Без МЧД подпись юридически не значима. Выберите МЧД [Подробнее](#)

Организация:

1С.Автотест.ГП ▾

?

Пользователь 1С:

AdminCI ▾

?

Сертификат:

Автотестов Игорь Константинович, по 19.04.2032, Физичес ▾

?

Способ подтверждения полномочий

Основной способ для всех документов:

☒ Машиночитаемая доверенность (МЧД)

☐ Бумажная доверенность

☐ Без доверенности

МЧД:

▾

?

Дополнительно:

☐ Для путевых листов, заказов (заявок) и других документов подтверждать полномочия внутренними документами

Например, приказы, должностные инструкции

Дополнительные параметры

Действует с:

23.03.2026 📅

00:00

?

Параметр подписания (необязательно):

▢

...

?

Подробнее о настройках подписания см. в [инструкции](#).

Обновление модуля

Скачивание и использование обновлений Контур.Логистика для 1С возможно исключительно в соответствии с Лицензионным договором. Актуальный лицензионный договор доступен по [ссылке](#).

При обновлении конфигурации базы данных существуют риски от ошибок, заложенных в платформе 1С:Предприятие.

При обновлении конфигурации базы данных обязательно сделайте резервную копию базы данных, даже в случае обновления тестовой информационной базы. Обновление без создания резервной копии базы данных не допускается.

Статьи в этом разделе

- [Обновление подсистемы Логистика](#)
- [Обновление модуля, установленного в расширение](#)

Обновление подсистемы Логистика



Если модуль установлен подсистемой с доработками, то при объединении с типовой подсистемой/типовой поставкой подсистемы все доработки в нем пропадут. Для обновления подсистемы обратитесь к вашему разработчику 1С.

Если доработок не было, выполните действия по инструкции ниже.

Рекомендуем перед обновлением рабочей базы выполнить все действия на ее копии, чтобы убедиться в корректности настроек и избежать возможных ошибок.

Для обновления Логистики, которая установлена как подсистема к основной конфигурации, выполните следующие действия:

1. Создайте резервную копию базы данных.
2. Сохраните текущую конфигурацию базы в файл *.cf. Он понадобится, если нужно будет восстановить конфигурацию после [физического обновления базы данных](#).
3. [Сформируйте реестр изменений](#), если ранее вносились правки в метаданные Контур.Логистика.
4. [Обновите подсистему Логистика](#).
5. [Обновите базу данных](#).
6. [Перейдите на новую версию подсистемы в пользовательском режиме](#).


Формирование реестра изменений подсистемы

Доработки, которые были внесены через расширения на подключаемый модуль или содержатся в подключенном модуле как внешняя обработка, не участвуют в формировании реестра изменений и не мешают обновлению. Переходите к [обновлению подсистемы](#).


Если доработки или исправления были сделаны непосредственно в метаданных подсистемы Контур.Логистика, сформируйте реестр изменений. Для этого:

1. Откройте Конфигуратор, используя доступ администратора.

2. Выберите пункт главного меню «Конфигурация» → «Сравнить конфигурации».




3. Выберите в качестве первой конфигурации «Основная конфигурация».
4. Выберите в качестве второй конфигурации «Файл». Укажите файл дистрибутива вашей текущей установленной версии.



5. Нажмите «ОК».

6. В открывшемся окне сравнения выберите фильтр «Показывать измененные».



7. Обратите внимание на плановые изменения. Они не являются доработками, а служат для уточнения типов документов и справочников основной конфигурации, которые используются подсистемой, и не требуют от вас ручных действий при обновлении:

- Свойства корня конфигурации. Для версии совместимости выше 8.3.2 (современные типовые конфигурации с поддержкой определяемых типов).
- Определяемые типы конфигурации (ссылаются на справочники и документы основной конфигурации). Для версии совместимости ниже 8.3.2 (например УТ 10.3 / УПП).
- Общие команды — изменение типа параметров команды. Они ссылаются на ваши документы, а не на документы каркасной конфигурации.
- Общие картинки — изменение их порядка.
- Справочники: КонтурЛогистика_Настройки, КонтурЛогистика_НастройкиКонвертацииСправочников, КонтурЛогистика_НастройкиКонвертацииДокументов — изменения реквизитов и их типов (ссылаются на ваши справочники, а не на справочники каркасной конфигурации).
- Документы Подсистемы — реквизит ДокументОснование — Тип (ссылаются на вспомогательный и назначенные документы).

8. Все прочие изменения конфигурации являются доработками/исправлениями. При обновлении потребуется их перенос на новую версию.


В результате реестр изменений будет сформирован, можно приступать к обновлению системы.

Обновление подсистемы

В дистрибутиве типы некоторых реквизитов ссылаются на каркасную конфигурацию. При первоначальной установке эти типы были настроены на реквизиты, которые соответствуют типам вашей основной базы. При обновлении подсистемы важно не перезаписать эти настройки.

После [формирования реестра изменений](#) приступайте к обновлению. Для этого:


1. Откройте меню «Конфигурация» и выберите «Сравнить, объединить с конфигурацией из файла...».



2. Выберите файл обновления:

- для конфигурации 8.2 (совместимость ниже 8.3.10) — 8_3_compatible_8_2.cf;
- для конфигурации 8.3 (8.3.10 и выше) — 8_3.cf;
- для УПП 1.3 — 8_3_compatible_8_2_upp_1_3.cf;
- для УТ 10.3 — 8_3_compatible_8_2_ut_10_3.cf.


3. Нажмите «Открыть».



4. Дождитесь завершения сравнения.
5. Выполните настройки одним из способов:


— Применив файл настроек из дистрибутива. В таком случае настройки будут применены автоматически. Для этого:

- a. В меню «Действия» выберите пункт «Загрузить настройки из файла».
- b. Выберите файл MergeSettings.xml и нажмите «Открыть».



с. В результате применятся настройки из файла:

- снимутся галочки в свойствах основной конфигурации. Убедитесь, что галочка снята у корня в разделе «Свойства», а также у остальных свойств;



- снимутся галочки с объектов, не входящих в подсистему «Контур.Логистика»;
- определяемые типы, типы общих команд и типы реквизита «ДокументОснование» объединятся с приоритетом основной конфигурации — то есть сохраняются из основной конфигурации, и к ним добавляются новые;
- подключаемый модуль «КонтурЛогистика_ПодключаемыйМодуль» не изменяется.

Настройки вручную не требуются.


Важно! Если при обновлении добавляется новый определяемый тип «КонтурЛогистика_ДокументыУчетнойСистемыИДокументыКонтурЛогистика», необходимо его типизировать после объединения конфигурации, но до физического обновления базы. В тип должны быть добавлены документы учетной системы, на основании которых формируются документы в Логистике, например, Транспортная накладная, Реализация товаров и услуг). Галочки с предустановленных элементов снимать не нужно.

- Применив ручные настройки. Для этого выполните шаги из инструкции ниже в раскрываемой панели.


^ Ручные настройки

Важно! Если при обновлении добавляется новый определяемый тип «КонтурЛогистика_ДокументыУчетнойСистемыИДокументыКонтурЛогистика», необходимо его типизировать после объединения конфигурации, но до физического обновления базы. В тип должны быть добавлены документы учетной системы, на основании которых формируются документы в Логистике, например, Транспортная накладная, Реализация товаров и услуг). Галочки с предустановленных элементов снимать не нужно.


- а. В открывшемся окне снимите галочку в первой строке дерева. В результате снимутся все остальные галочки в дереве.




- б. Выберите фильтр «Нет фильтра».




- с. Выберите пункт меню «Действия» → «Отметить по подсистемам файла».




- d. Снимите галочку с корня дерева и установите ее напротив подсистемы КонтурЛогистика (второго уровня) и нажмите «Установить».




- e. Для конфигураций новее 8.3.2 (с поддержкой определяемых типов):
- i. У каждого определяемого типа откройте свойство «Тип» и в колонке «Режим объединения» выберите значение «Объединить с приоритетом основной конфигурации».




- ii. Важно! При объединении возможно появление значения Undefined в списке значений определяемого типа:
 КонтурЛогистика_ЗначениеНастроек,
 КонтурЛогистика_ОбщаяКомандаДокументыУчетнойСистемыИДокументыКонтурЛогистика,
 КонтурЛогистика_ОбщаяКомандаДокументыУчетнойСистемыИТитулыИЭТРН.
 Чтобы его убрать, откройте свойства определяемого типа → в поле «Тип» нажмите на кнопку (Изображение), а затем на «ОК». После этого значение Undefined исчезнет в списке типов значений.




- iii. Установите галочку напротив новых определяемых типов.




- f. Откройте список «Общие команды». В общих командах подсистемы КонтурЛогистика в колонке «Режим объединения» выберите «Объединить с приоритетом основной конфигурации» напротив типов параметров команд, для которых эта настройка отобразится доступной.



- g. Откройте список «Документы». Для каждого документа в списке, например «КонтурЛогистика_ТрН_Титул1», напротив реквизита «ДокументОснование» в колонке «Режим объединения» выберите «Объединить с приоритетом основной конфигурации» напротив типов документов, для которых эта настройка отобразится доступной.




- h. При необходимости проделайте такие же шаги для других документов.
- i. Если вы используете подключаемый модуль, откройте список «Обработки» и снимите галочку с обработки «КонтурЛогистика_ПодключаемыйМодуль».




- j. Если в какой-то момент что-то пошло не так, например в предыдущих пунктах вы допустили ошибку, то закройте окно «Сравнение, объединение» и начните обновление с пункта 1.

После выполнения настроек любым из способов:

1. При необходимости сохраните настройки сравнения и объединения. Для этого в меню «Действия» выберите пункт «Сохранить настройки в файл как...» и выберите путь для сохранения.



2. Нажмите «Выполнить».
3. Объекты с приставкой «УчетнаяСистема_» не требуется помечать к объединению, добавлять в основную конфигурацию. При открытии дополнительного диалогового окна «Неразрешимые ссылки» нажмите «Продолжить».



4. Дождитесь объединения.
5. Сохраните конфигурацию БД (базы данных).


На этом этапе вы можете отменить все изменения, так как конфигурация базы данных еще не обновлена. Для этого нажмите пункт меню «Конфигурация» → «Конфигурация базы данных» → «Вернуться к конфигурации БД».

Физическое обновление базы данных



При обновлении будет необходим монопольный доступ к базе данных, потребуется кратковременное отключение пользователей.

— Нажмите пункт меню «Конфигурация» → «Обновить конфигурацию базы данных».



Если у вас были изменения метаданных подсистемы, внесите изменения из [сформированного реестра](#).

Переход на новую версию подсистемы

После обновления конфигурации выполните обновление данных в пользовательском режиме для реорганизации структур данных.

На рабочем столе Логистики в блоке «О программе» появится ссылка на обновление. Запустите обновление, если оно требуется.

При возникновении нештатных ситуаций обратитесь в техподдержку и уточните, возможна ли дальнейшая эксплуатация без выполнения обновления данных и какие ограничения будут действовать.


Возможные ошибки

При обновлении подсистемы может возникнуть ошибка:

```
Справочник.КонтурЛогистика_Настройки.Реквизит.Значение: Недопустимый тип
Справочник.КонтурЛогистика_НастройкиКонвертацииДокументов.ТабличнаяЧасть.ПравилаКо
Справочник.КонтурЛогистика_НастройкиКонвертацииДокументов.ТабличнаяЧасть.ПравилаКо
Справочник.КонтурЛогистика_НастройкиКонвертацииДокументов.ТабличнаяЧасть.Переменны
Справочник.КонтурЛогистика_НастройкиКонвертацииСправочников.ТабличнаяЧасть.Правила
Справочник.КонтурЛогистика_НастройкиКонвертацииСправочников.ТабличнаяЧасть.Таблица
Справочник.КонтурЛогистика_ОрганизацииДиадок.ТабличнаяЧасть.Настройки.Реквизит.Зна
При проверке метаданных обнаружены ошибки
```

Эта ошибка возникает из-за появления типа Undefined в определяемом типе.

Чтобы его убрать, откройте свойства определяемого типа: в поле «Тип» нажмите на кнопку ..., а затем «ОК». После этого Undefined исчезнет в списке типов значений.




Подробнее см. в разделе [Обновление подсистемы \(пункт 9\)](#).

Если при обновлении у вас возникли другие проблемы, обратитесь в [техподдержку](#).

Где скачать новую или конкретную версию модуля

В верхней части рабочего стола модуля нажмите на кнопку «Обновить модуль» и выберите подходящее действие.



Чтобы скачать конкретную версию модуля, выберите пункт «Все версии», а затем в окне центра обновлений скачайте нужную.

Также новую версию модуля можно скачать на [сайте](#).


Обновление модуля, установленного в расширение




При обновлении необходим монопольный доступ к базе данных, потребуется кратковременное отключение пользователей.

Для обновления модуля Логистики, установленного в расширение типовой конфигурации, выполните следующие действия:


1. Сделайте резервную копию базы данных (даже тестовой базы данных).
2. Нажмите «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки» → «Расширения».



3. В списке расширений выберите расширение «КонтурЛогистика» и нажмите «Обновить из файла».



4. В открывшемся окне предупреждения безопасности нажмите «Продолжить».



5. Выберите новую версию расширения для вашей типовой конфигурации.
6. Дождитесь завершения обновления и перезапустите сеанс.
7. Обновите модуль в пользовательском режиме. Это требуется для реорганизации данных (если она была) в связи с изменением метаданных.
Модуль предложит обновиться, уведомление появится на рабочем столе в блоке «О программе». Запустите обновление, если оно требуется.

Если при обновлении у вас возникли проблемы, обратитесь в [техподдержку](#).

Где скачать новую или конкретную версию модуля

- В нижней части рабочего стола модуля нажмите на ссылку «Все версии».
- Запросите в [техподдержке](#).

Работа с модулем Логистики 1С в качестве базы-шлюза

База-шлюз — это отдельная информационная база, развернутая на современной версии платформы 1С:Предприятие, в которую установлен модуль Логистики. Данные для формирования электронных перевозочных документов (ЭПД) загружаются из внешних источников, после чего модуль формирует титулы в соответствии с настройками.

Внешним источником может быть любая учетная система, например:


- 1С устаревшей версии: 8.3.8 и ниже;
- другая система с возможностью выгрузки данных. Например, SAP, Ахapta, Microsoft Dynamics и др.

При необходимости можно настроить обмен сразу с несколькими системами.

Создание новой информационной базы

Чтобы установить модуль в отдельной информационной базе:

1. На платформе 8.3.9 или выше создайте новую информационную базу. Для этого при запуске 1С нажмите «Добавить» → «Создание новой информационной базы».



2. Выберите способ добавления: создание базы из шаблона или без конфигурации.

Добавление информационной базы/группы

☐ Создание информационной базы из шаблона

Выберите поставляемую конфигурацию для начала работы или демонстрационный пример для ознакомления:

☒ Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы

< Назад

Далее >

Отмена

3. Укажите название базы и тип расположения.

Добавление информационной базы/группы

Укажите наименование информационной базы:

Информационная база #1

Выберите тип расположения информационной базы:

☒ На данном компьютере или на компьютере в локальной сети

☐ На сервере 1С:Предприятия

< Назад

Далее >

Отмена

4. При необходимости укажите параметры запуска: аутентификацию, скорость соединения, основной режим запуска. Нажмите «Готово». В результате база будет создана.

Добавление информационной базы/группы

Укажите параметры запуска:

Вариант аутентификации (определения пользователя):

☒ Выбирать автоматически

☐ Запрашивать имя и пароль

Скорость соединения: Обычная

Дополнительные параметры запуска:

Основной режим запуска:

☒ Выбирать автоматически

☐ Тонкий клиент

☐ Веб-клиент

☐ Толстый клиент

Версия 1С:Предприятия:

Разрядность: Автоматически

< Назад Готово Отмена

Установка модуля в отдельной информационной базе

Чтобы установить подсистему в отдельной информационной базе для использования в качестве базы-шлюза:

1. Скачайте [подсистему](#).
2. Запустите новую базу в режиме «Конфигуратор».

Запуск 1С:Предприятия

Информационные базы

Информационная база #1

Логистика УПП_1.3

Логистика_УПП_1.3

Настройки подписания

Новый дизайн 1.15

Обработка черновика

Онбординг 1.15

Основная база 1.15

Партнеры 1.15

Профили групп доступа

1С:Предприятие

Конфигуратор

Добавить...

Изменить...

Удалить


Настройка...

Перейти по ссылке


Выход

File="C:\Users\karaganskikh\Documents\InfoBase20\'


3. Выберите пользователя и нажмите «ОК».
4. Откройте конфигурацию: пункт меню «Конфигурация» → «Открыть конфигурацию».




5. В меню «Конфигурация» выберите пункт «Загрузить конфигурацию из файла».



6. В открывшемся окне выберите загруженный файл конфигурации.




7. В открывшемся окне нажмите «Да».



В результате конфигурация будет загружена.

Создание документов для загрузки данных

Создайте новые документы для обмена данными. Для этого откройте список документов с новым типом и нажмите «Добавить».



Структура реквизитов может быть любой, главное условие — должны присутствовать все данные, обязательные по формату.

Например, в таблице представлены обязательные реквизиты по формату для титула 1 электронной транспортной накладной.

Сведения о погрузке

Группа/Раздел	Реквизит	Примечание
Время операции	Заявленная (плановая) дата и время подачи	
	Дата и время прибытия	
	Дата и время убытия	
Сведения о грузе	Масса брутто груза	
	Кол-во мест	
	Адрес места погрузки	
Контрагент 1С, кто выполняет погрузку	ИНН	Если юридическое лицо, которое выполняет погрузку, не равно грузоотправителю
	Телефон	
Кладовщик	Должность	Если юридическое лицо, которое выполняет погрузку, не равно грузоотправителю
	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Основание для погрузки (договор со складом)	Наименование документа	Если юридическое лицо, которое выполняет погрузку, не равно грузоотправителю
	Дата документа	
Контрагент 1С, кто владеет местом погрузки (собственник склада)	ИНН	Если владелец места погрузки НЕ равен грузоотправителю
	Телефон	
Документ доступа. Договор с владельцем сотрудника, который занимается погрузкой	Наименование документа	Если владелец места погрузки НЕ равен грузоотправителю
	Дата документа	

Сведения о грузе

Группа/Раздел	Реквизит	Примечание
Сведения о грузе	Отгрузочное наименование	Табличная часть или одна строка
	Состояние	
	Мест запланировано	
	Плановая масса груза, Брутто, Килограмм	
	Способ упаковки	Заполнение просто текстом
	Вид тары (упаковка) по классификатору	Табличная часть или одна строка

Реквизиты шапки титула 1

Реквизит	Примечание
Грузоотправитель	ИНН и телефон
Грузополучатель	ИНН и телефон
Перевозчик	ИНН и телефон
Номер ТрН	
Дата ТрН	
Это экспедиция? (да / нет)	Если да, то указывается Заказчик 1С, номер и дата Договора с заказчиком
Адрес места доставки	
Заказ транспорта: Дата	

Сведения об автомобиле

Аналогичные реквизиты нужны для прицепа, если он присутствует.

Реквизит	Примечание
Тип	
Марка	
ГосРегНомер	
Грузоподъемность (тонн)	
Вместимость (куб. м)	
ТипВладения	1 — собственность
	2 — совместная собственность
	3 — аренда
	4 — лизинг
	5 — безвозмездное пользование
	Если тип владения 3 или 4, то указываются еще сведения о лизингодателе/арендодателе и договор. Также нужно указывать договор, если вид владения 5.

Сведения о водителе

Реквизит	Примечание
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Телефон(ы)	
Номер ВУ	Вместо этого можно передать ИНН водителя (физического лица)

Сведения, обязательные при наступлении внешних условий

Реквизит	Примечание
Реквизиты сопроводительной ведомости	Заполняются при перевозке груженых или порожних контейнеров
Специальные разрешения	Указываются при необходимости
Сопроводительные документы	Документы, обязательные по закону в дополнение к транспортной накладной или к грузу. Могут требоваться в соответствии с санитарными, таможенными (при наличии), карантинными и иными правилами
Опасный груз	Заполняются сведения о перевозке опасного груза, в том числе данные по ДОПОГ (Договор о международной дорожной перевозке опасных грузов)
Ценности	

Для уточнения необходимого состава данных, а также необязательных реквизитов, можно заполнить титул 1 ЭТрН в веб-сервисе. Подробнее см. [инструкцию](#). Также можно изучить формат. В зависимости от сценария перевозки необходимые реквизиты будут отличаться.

Настройте определяемые типы по [инструкции](#), в зависимости от созданных документов.

Настройка конвертации данных

Настройте конвертацию документов в титулы ЭПД самостоятельно по [инструкции](#).

После настройки подпишите и отправьте тестовый документ. Если все настроено верно и документ был успешно подписан и отправлен, рекомендуется проверить также и более полные сценарии документооборота. Например, подписание ЭТрН разными сторонами. Подробнее см. в [инструкции](#).

Настройка обмена между системами

Способ обмена может быть любым. Например, [REST-интерфейс](#), [HTTP-сервис](#), [WebSocket-клиент](#), обмен через файлы и т.п.