Práctica 4. Desactivando mi bomba

Mi código

Contraseña

Voy a empezar explicando como he encriptado la contraseña. En primer lugar la declaro como es obvio de la siguiente manera, escondiendo la contraseña real dentro de los carácteres.

```
char password[]="cmeaoepoeijftafasenet\n";
```

Para desencriptarla y compararla he creado el siguiente método

```
int checkPassword(char *c){
    int i = 0;
    int counter = 0;
    char finalPass[8];
    finalPass[0] = password[0];
    finalPass[1] = password[3];
    finalPass[2] = password[6];
    finalPass[3] = password[9];
    finalPass[4] = password[12];
    finalPass[5] = password[15];
    finalPass[6] = password[18];
    if ( finalPass[0] == c[0] \&\& finalPass[1] == c[1] \&\&
         finalPass[2] == c[2] \&\& finalPass[3] == c[3] \&\&
         finalPass[4] == c[4] \&\& finalPass[5] == c[5] \&\&
         finalPass[6] == c[6]){
             return 1;
         }else {
            return 0;
         }
}
```

Como vemos declaro mi finallPass la cual va a ser los carácteres 0, 3, 6,9 12, 15 y 18 de mi contraseña. Siendo esta 'capitan'.

Para comprobar si la contraseña es correcta o incorrecta se podría haber realizado un strncmp, se realiza comprobando carácter a carácter simplemente para despistar al posible hacker.

Código PIN

Simplemente vamos a realizarle una operación aritmética sobre el pin original, dividiendolo por 2 y sumandole 25.

```
int checkPin(int number){
    passcode = (passcode / 2 ) + 25 ; //---> 5025

if ( number != passcode){
    return 0;
}

return 1;
}
```

Desactivar la bomba

Vamos a proceder a desactivar la bomba, para ello lo primero que debemos es poner un break point en el comienzo de la función main y analizar.

```
<main+4>
                        push
                               %гЬх
                               $0xa0,%rsp
                               %fs:0x28,%rax
                               %rax,0x98(%rsp)
                        mov
                               %eax,%eax
0x10(%rsp),%rdi
                        хог
         <main+36>
                        MOV
                               $0x0.%esi
0x4012f7 <main+41> callq 0x401090 <gettimeofday@plt>
                        ιea
                        callq
                               0x30(%rsp),%rbx
                        lea
                               0x2d6c(%rip),%rdx
         <main+70>
                               $0x64,%esi
                        mov
         <main+75>
                        mov
                               %rbx,%rdi
         <main+78>
                        callq
                               %rbx,%rdi
                        mov
                        callq 0x4011b6 <checkPassword>
         <main+86>
         <main+91>
                        test
                               %eax,%eax
                                        <main+100>
                        jne
                        callq
         <main+100>
                        lea
                               0x20(%rsp),%rdi
         <main+105>
                               $0x0,%esi
         <main+110>
                        callq
                               0x20(%rsp),%rax
                        mov
                        sub
                               0x10(%rsp),%rax
                               $0x5,%rax
                        cmp
                        jle
                        callq
                               wxaws(%rlp),%ral
                        callq
         <main+143>
                               0xc(%rsp),%rsi
         <main+148>
                        lea
                               0xd87(%rip),%rdi
                        lea
                               $0x0,%eax
                        callq
         <main+170>
                    mov 0xc(%rsp),%edi
         <main+174>
                        callq
         <main+179>
                        test
                               %eax,%eax
         <main+181>
                                        <main+188>
                        jne
                       callq 0
         <main+188>
                        lea
                               0x10(%rsp),%rdi
                               $0x0,%esi
         <main+193>
                        mov
         <main+198>
                        callq 0>
                               0x10(%rsp),%rax
         <main+208>
                               0x20(%rsp),%rax
                        sub
                        cmp
                               $0x5,%rax
                        jle
                                        <main+224>
                        callq
```

Lo primero que debemos observar es situar un brekapoint en main y observar las llamadas que hacen explotar nuestra bomba y las ordenes que la preceden.

Podemos diferenciar 4 llamadas a boom:

Primera llamada

La primera llamada se realiza en main+95 y se efectua justo después de realizarse la llamada a checkPassword.

```
callq 4011b6 <checkPassword>
test %eax,%eax
jne 401332 <main+0x64>
callq 40128e <boom>
~~~
```

Para saltarnos este paso vamos a valernos de las dos instrucciones máquinas que se realizan antes. En \$eax se ha guardado el return de la llamada a checkPassword y el el test hara saltar el jne solo si el test anterior no son iguale, no es cero o si ZF esta desactivada.

Situamos un breakpoint en main+91, y con el comando nexti nos situamos en esta parte del programa.

Vamos a modificar el valor de eax, para ello ejecutamos.

```
Breakpoint 2, 0x0000000000401329 in main ()
(gdb) set $eax=0x1
(gdb) ni
0x00000000040132b in main ()
(gdb) ni
```

Y podemos observar que hemos saltado la primera invocación.

Segunda llamada

La segunda llamada se realiza en main+131 y se efectua tras una llamada a gettimeofday.

```
callq 401090 <gettimeofday@plt>
mov    0x20(%rsp),%rax
sub    0x10(%rsp),%rax
cmp    $0x5,%rax
jle    401356 <main+0x88>
callq    40128e <boom>
```

Al igual que en la primera llamada, observamos que justo antes de la llamada a boom se efectua una comparación JLE la cual salta si es menor o igual. El salto se realiza si ZF 0 1 o si SF es diferente de OF. Lo que vamos a hacer de nuevo es valernos de que podemos cambiar el valor de los registros cuando queramos y vamos a cambiar el valor de rax para que cumpla dichas condiciones justo antes de la llamada.

Situamos un breakpoint en la llamada

```
0x401346 <main+120> sub 0x10(%rsp),%rax
b+>0x40134b <main+125> cmp $0x5,%rax
0x40134f <main+129> jle 0x401356 <main+136>
```

Cambiamos el valor de rax para que cumpla la comparativa

```
Breakpoint 3, 0x000000000040134b in main ()
(gdb) set $rax=0
(gdb) ni
0x00000000040134f in main ()
(gdb) ni
0x000000000401356 in main ()
(gdb) ■
```

Observamos que efectivamente, salta a la llamada boom

```
0x40134f <main+129> jle 0x401356 <main+136>
0x401351 <main+131> callq 0x40128e <boom>
>0x401356 <main+136> lea 0xd85(%rip),%rdi # 0x4020e2
0x40135d <main+143> callq 0x401080 <puts@plt>
```

Tercera llamada

La tercera llamada se realiza en main+183 y va precedida de una llamada al método checkPin.

```
0x40137c <main+174> callq 0x401262 <checkPin>
0x401381 <main+179> test %eax,%eax
0x401383 <main+181> jne 0x40138a <main+188>
0x401385 <main+183> callq 0x40128e <boom>
```

Vuelve a repetirse el mismo patrón que en las anteriores llamadas, en este caso se produce la misma secuencia que se producía en la primera llamada, por lo que para saltarnos nuestra indeseada explosión vamos a operar de la misma manera.

Situamos un break point justo en la comparación

```
0x401383 <main+181> jne 0x40138a <main+188>
>0x401381 <main+179> test %eax,%eax<boom>
0x40138a <main+188> lea 0x10(%rsp),%rdi
```

Cambiamos el valor de eax y proseguimos

```
Breakpoint 4, 0x00000000000401381 in main ()
(gdb) set $eax=0x1
(gdb) ni
0x0000000000401383 in main ()
(gdb) ni
0x000000000040138a in main ()
(gdb) 

(gdb) 

(gdb)
```

Observamos que hemos pasado la llamada con éxito

Última llamada, la salvación

La última llamada a la bomba se produce en la linea main+219. y observamos que se realiza siguiendo el mismo patrón que en la segunda llamada.

```
<main+198>
                         callq
                                          <gettimeofday@plt>
                                0x10(%rsp),%rax
<main+203>
                         mov
<main+208>
                                0x20(%rsp),%rax
                         sub
<main+213>
                         CMP
                                $0x5,%rax
<main+217>
                                          <main+224>
                         jle
<main+219>
                         callq
<main+224>
                         callq
```

Vamos a seguir el mismo patrón de nuevo. Situamos nuestro breakpoint.

```
      0x401394 <main+198>
      callq 0x401090 <gettimeofday@plt>

      0x401399 <main+208>
      mov 0x10(%rsp),%rax

      0x40139e <main+208>
      sub 0x20(%rsp),%rax

      0x4013a3 <main+213>
      cmp $0x5,%rax

      0x4013a7 <main+217>
      jle 0x4013ae <main+224>
```

Cambiamos el valor de rax para que cumpla el condicional.

```
Breakpoint 5, 0x00000000004013a3 in main ()
(gdb) set $rax=0
(gdb) ni
0x0000000004013a7 in main ()
(gdb) ni
```

Y lo que una vez fue un sueño se cumple.

```
··· bomba desactivada ···
```

En busca de las claves

Contraseña

Lo primero que vamos a hacer para intentar averiguar donde se almacena nuestra contraseña será buscar en el método donde puede estar, si no conocieramos nuestro código solo habría dos candidatos, los que no son precedidos por gettime. Vamos a mirar en el primero, curiosamente se llama checkPassword.

```
B+>0x4011b6 <checkPassw
                                                  endbr64
                                                 movzbl 0x2ea1(%rip),%r9d
                <checkPassword+12>
<checkPassword+20>
                                                 movzbl 0x2e9c(%rip),%r8d
movzbl 0x2e98(%rip),%esi
                                                                                                              <password+6>
<password+9>
                                                                                               #
                                                 movzbl 0x2e94(%rip),%ecx
                                                                                               #
                <checkPassword+34>
<checkPassword+41>
<checkPassword+48>
                                                movzbl 0x2e90(%rip),%edx
                                                 movzbl 0x2e8c(%rip),%eax
                                                 movzbl (%rdi),%r10d
                                                 cmp
                                                           %r10b,0x2e6f(%rip)
                <checkPassword+59>
<checkPassword+61>
                                                 CMP
                                                                        <checkPassword+106>
                                                           0x2(%rdi),%r8b
                <checkPassword+67>
<checkPassword+71>
<checkPassword+73>
                                                 cmp
                                                           0x3(%rdi),%sil
                <checkPassword+79>
<checkPassword+82>
                                                                              ckPassword+124>
                                                  jne
                <checkPassword+84>
                                                 cmp
                <checkPassword+87>
<checkPassword+89>
<checkPassword+92>
                                                                       <checkPassword+130>
                                                           0x6(%rdi),%al
                                                  cmp
                                                                        <checkPassword+136>
              4 <checkPassword+94> mov
                                                        $0x0,%eax
                <checkPassword+99>
<checkPassword+100>
                                                 retq
                                                           $0x0,%eax
                <checkPassword+106>
<checkPassword+111>
<checkPassword+112>
                                                           $0x0,%eax
                                                           $0x0,%eax
                                                 retq
                <checkPassword+118>
<checkPassword+123>
                                                           $0x0,%eax
                                                 mov
                                                 retq
                <checkPassword+124>
                                                           $0x0,%eax
                <checkPassword+129>
<checkPassword+130>
<checkPassword+135>
                                                 retq
                                                           $0x0,%eax
                                                 retq
                                                           $0x1,%eax
                 <checkPassword+141>
                                                 reta
```

Si observamos las primeras líneas observamos un patrón interesante, si no conocieramos nuestro código saltaría a la vista que se van almacenando posiciones de memoria saltando de 3 en 3.

```
movzbl 0x2e8a(%rip),%r9d  # 404063

movzbl 0x2e85(%rip),%r8d  # 404066

movzbl 0x2e81(%rip),%edi  # 404069 <password+0x9>

movzbl 0x2e7d(%rip),%esi  # 40406c <password+0xc>

movzbl 0x2e79(%rip),%ecx  # 40406f <password+0xf>

movzbl 0x2e75(%rip),%eax  # 404072 <password+0x12>

movzbl (%rdx),%r10d
```

Vamos a observar entonces que tienen nuestras posiciones de memoria una vez realizados todos estos movimientos por el compilador. Para ello con nexti nos situamos despues de dichas operaciones.

```
endbr64
              <checkPassword>
    4011ba <checkPassword+4> movzbl 0x2ea1(%rip),%r9d 4011c2 <checkPassword+12> movzbl 0x2e9c(%rip),%r8d 4011ca <checkPassword+20> movzbl 0x2e98(%rip),%esi 4011d1 <checkPassword+27> movzbl 0x2e94(%rip),%ecx
                                                                                                  # 0x404063 <password+3>
                                                                                                 # 0x404066 <password+6>
# 0x404069 <password+9>
                                                                                                 # 0x40406c <password+12
# 0x40406f <password+15
              <checkPassword+34>
                                                 movzbl 0x2e90(%rip),%edx
              <checkPassword+41>
                                                 movzbl 0x2e8c(%rip),%eax
                                                                                                  #
                                                                                                                  <password+18
              <checkPassword+48>
                                                 movzbl (%rdi),%r10d
                                                         %r10b,0x2e6f(%rip) # 0x404060 <password>
>0x4011ea <checkPassword+52>
```

Y ahora vamos a evaluar cada posición de memoria.

```
(gdb) p(char)$r9d

$13 = 97 'a'

(gdb) p(char)$r8d

$14 = 112 'p'

(gdb) p(char)$esi

$15 = 105 'i'

(gdb) p(char)$ecx

$16 = 116 't'

(gdb) p(char)$edx

$17 = 97 'a'

(gdb) p(char)$eax

$18 = 110 'n'

(gdb) p(char)$r10d

$19 = 99 'c'

(gdb)
```

Esto nos da los carácteres con los que se forman la contraseña "A P I T A N C" pero podría el programador podría haber cambiado el orden de estos a la hora de comprobarlos. La mejor manera de averiguarla entonces va a ser encontrar el patrón. Como observamos en la imagen, los carácteres van saltando de 3 en 3 en posiciones de memoria. Si jugamos un poco con los registros observamos que a partir de la posicion de memoria 0x404060 encontramos lo siguiente:

```
(gdb) p(char*)0x404060
$28 = 0x404060 <password> "cmeaoepoeijftafasenet\n"
(gdb)
```

Y si a este texto le aplicamos el patrón observado, encontramos que vamos obtener una palabra la cual tiene bastantes probabilidades de ser nuestra password

```
C me A oe P oe I jf T af A se N et ===> CAPITAN
```

Código Pin

Lo primero que vamos a hacer, al igual que a la hora de averiguar la contraseña va a ser ver los posibles registros donde se pueda almacenar. Para ello vamos a observar el código del método que se ejecuta después de introducir nuestro pin.

```
B+>0x401244 <checkPin>
                           endbr64
            <checkPin+4>
                           mov
                                  0x2e02(%rip),%edx
           <checkPin+10>
                          MOV
                                  %edx,%eax
    x401250 <checkPin+12> shr
                                  $0x1f,%eax
          3 <checkPin+15> add
                                  %edx,%eax
     401255 <checkPin+17> sar
                                  %eax
     101257 <checkPin+19> add
                                  $0x19, %eax
                           MOV
                                  %eax,0x2df0(%rip)
      )1260 <checkPin+28>
                                  %edi,%eax
                           CMP
      01262 <checkPin+30>
                                           <checkPin+38>
                           jne
                           mov
                                  $0x1,%eax
    <401269 <checkPin+37>
                           retq
     40126a <checkPin+38>
                           MOV
                                  $0x0, %eax
           <checkPin+43>
                           retq
```

Lo que observamos es que aunque se realizan varías operaciones aritméticas sobre el registro que se va a comparar, \$eax, no importan porque hay un momento en la ejecución que se va a comparar con el parámetro que hemos pasado, \$edi. Por tanto basta con situarnos sobre dicha comparación y observar el estado del registro \$eax en ese momento.

Imprimimos el valor de \$eax en este momento

```
(gdb) p(int)$eax
$2 = 5025
(gdb) ∏
```

Y ya hemos conseguido nuestro pin. También lo observamos en los registros en la parte superior.

rax	0x13a1	5025
гdх	0x2710	10000
гЬр	0x0	0x0