Sadržaj

- Napomena
- BIOS, Kernel i GRUB, veoma bitno za startanje kompjutera
- Alternativni Boot Manageri
 - boot0cfg
 - > GAG
 - > Plop
 - ➤ U-Boot
 - ➤ EasyBCD
- GNU Hurd
- coreboot
- GNU/Linux Kernel
 - Osnova svakog GNU/Linux-a
 - > Obavezno napravite Kernel koji je podešen na Hardware koje imate
 - Možete imati razne GNU/Linux Kernel-e
 - Linux-libre
 - Vanilla Kernel
 - Vanilla Sources
 - Gentoo Sources
 - Genkernel
 - > Ako Vam na Live CD radi GNU/Linux Kernel a normalno ne radi
 - Možete kopirati generički GNU/Linux Kernel sa System Rescue CD-a
 - Priprema i prevođenje GNU/Linux Kernel-a
 - Sad kreće pravo prevođenje GNU/Linux Kernel-a
 - Možete startati brže GNU/Linux Kernel pomoću kexec opcije
 - > <u>U slučaju greški jednostavno podignite stari GNU/Linux Kernel</u>
- GRUB, GRand Unified Bootloader
 - Meni modus
 - Meni editor modus
 - Komandni modus
 - Možete instalisati GRUB u particiju
 - Možete imati istu konfiguraciju GRUB-a za više GNU/Linux-a
 - > Da bi svaka Distribucija videla isti grub direktorijum
 - Podesite obavezno Vašu grub.conf, ovo je samo primer
 - > Proverite svoj /boot direktorijum
 - Trebate imati pregled u /boot/grub direktorijumu
- Za kontrolu memorije pri startanju

- ➤ Memtest86+
- Podešavanje BIOS-a i GRUB-a
- Ako Vam GRUB Boot Loader više ne radi
 - ➤ GRUB shell
 - > Super GRUB Disk
- GRUB slika pri startanju

Napomena

U <u>primerima</u> imate sve skripte i fajle ovde navedene, posebno one iz /home/bin su kompletno tu.

Za skoro sve ovde opisane programe stavio sam u <u>Fluxbox menu</u> kako se startaju, takođe u <u>primerima</u> imate i taj menu. Iz tog razloga nisam opisao ovde kako se koji program starta, mnogi imaju svoj specifičan način startanja.

Ako koristite drugo <u>grafičko okruženje</u> svejedno pogledajte taj menu, jer opisano je kako se startaju programi, pa možete to dodati u Vaš meni ili ih tako ručno startati.

BIOS, Kernel i GRUB, veoma bitno za startanje kompjutera

Zapamtite dobro

BIOS

/etc/fstab

/boot/grub/grub.conf

/lib/modules

/usr/src/linux

moraju biti podešeni jedno na drugo.

Inače GNU/Linux neće dobro startati.

https://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-linuxboot/index.html?ca=dgr-lnxw16LinuxBoot

Alternativni Boot Manageri

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison of boot loaders

https://en.wikipedia.org/wiki/Chain_loading

http://www.freebsd.org/doc/en/books/handbook/boot.html

http://www.freebsdwiki.net/index.php/Boot Manager

http://wiki.pcbsd.org/index.php/Dual Booting

http://www.nomoa.com/bsd/dualboot.htm

http://geodsoft.com/howto/dualboot/

http://www.lmolnar.com/geek/boot-managers-for-dualmulti-booting-systems/

http://www.softpanorama.org/Solaris/Startup and shutdown/minitutorial.shtml

Možete da koristite <u>boot0cfg</u> ili <u>GAG</u> u MBR-u a <u>GRUB</u> da instališete u <u>GNU/Linux</u> /boot particiju.

https://wiki.archlinux.org/index.php/GRUB2#Install to Partition or Partitionless Disk

boot0cfg

Boot Manager installation/configuration utility

boot0cfg se nalazi u FreeBSD Base paketima.

Pre se zvao BootEasy.

FreeBSD Boot manager prepoznaje i dodaje u menu ostale operativne sisteme.

http://www.freebsd.org/doc/en/books/handbook/boot.html http://forum.pfsense.org/index.php?topic=1558.0 http://forums.freebsd.org/showthread.php?t=29099 man boot0cfg Da instališete FreeBSD Boot loader u MBR prvog Harddiska boot0cfg -B ada0 Da sledeći put startate sa druge slice boot0cfg -s 2 ada0 Da uključite samo prvu i treću slice boot0cfg -m 0x3 ad0 Da uključite sve četiri slice boot0cfg -m 0xf ad0 Da isključite sve slice boot0cfg -m 0 ad0 Da vidite konfiguraciju za prvi Harddisk boot0cfg -v ada0

http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=boot0cfg

Da se vratite na normalni način bootovanja

fdisk -B ad0

GAG

Is a Boot Manager program. It's loaded when the computer is turned on and allows you to choose the operating system you want to use.

http://gag.sourceforge.net/

http://rastersoft.com/gageng.htm

http://members.iinet.net.au/~herman546/p12.html

https://en.wikipedia.org/wiki/GAG_%28boot_loader%29

Plop

The Plop Boot Manager is a small program to boot different operating systems. The Boot Manager has a builtin ide cdrom and usb driver to access those Hardware without the help/need of a BIOS. You can boot the operating systems from Harddisk, Floppy, CD/DVD or from USB. You can start the Boot Manager from Floppy, CD, network and there are many more ways to start the Boot Manager. You can install the Boot Manager on Your Harddisk. There is no extra Partition required for the Boot Manager.

Nalazi se na Parted Magic.

http://www.plop.at/en/bootmanager.html

http://forum.plop.at/

U-Boot

The Universal Boot Loader

http://www.denx.de/wiki/U-Boot/

https://en.wikipedia.org/wiki/Das U-Boot

EasyBCD

Is NeoSmart Technologies' multiple award-winning answer to taking control of your

bootloader.

http://neosmart.net/EasyBCD/

http://neosmart.net/forums/

http://neosmart.net/wiki/display/EBCD/Supported+Operating+Systems

https://en.wikipedia.org/wiki/EasyBCD

Na početak

GNU Hurd

The <u>GNU Hurd</u> is the GNU project's replacement for the Unix kernel. It is a collection of servers that run on the Mach microkernel to implement file systems, network protocols, file access control, and other features that are implemented by the Unix kernel or similar kernels (such as <u>GNU/Linux</u>).

https://www.gnu.org/software/hurd/

https://en.wikipedia.org/wiki/Gnu hurd

Na početak

coreboot

(formerly known as LinuxBIOS) is a Free Software project aimed at replacing the proprietary BIOS (firmware) you can find in most of today's computers.

It performs just a little bit of hardware initialization and then executes a so-called payload.

http://www.coreboot.org/

Kanali na Freenode

#coreboot

#flashrom

http://www.lugons.org/Uputstva/Opste/linuxbios-howto

Ako hoćete da budete nezavisni od proizvođača Vaše matične ploče i njegovog BIOS-a,

koji ko zna šta radi i gde šalje Vaše podatke.

<u>coreboot</u> može direktno dati kontrolu Vašem <u>GNU/Linux Kernel</u>-u ili na <u>neki drugi način</u> podići Vaš <u>GNU/Linux</u>.

Morate flašovati Vaš čip, što je za razmišljanje.

Trebalo bi da ugradite PLCC socket, da bi lako mogli da menjate čipove. Možda Vaša matična ploča ima već PLCC socket, vredi pogledati.

Najbolje je da imate sasvim novi čip i da njega flašujete sa <u>coreboot</u>-om, dok stari čip ostavite kakav je, za svaki slučaj.

Na početak

GNU/Linux Kernel

Osnova svakog GNU/Linux-a

http://www.kernel.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel/http://de.wikipedia.org/wiki/Linux_Kernel

Velika baza podataka o GNU/Linux Kernel-u

http://lkml.org/

Neki programi ne mogu da se instališu ako nemate <u>GNU/Linux Kernel</u>, na primer Im_sensors, nvidia-drivers, virtualbox-modules i ostali.

Obavezno napravite Kernel koji je podešen na Hardware koje imate

Promenite uzorak (.config) koji treba da je u

/usr/src/linux/.config

Ako ste uzorak od negde dobili, možda sam Vam i ja poslao, trebate ga samo prepraviti za Vaš <u>Hardware</u>, to jest šta imate u kompjuteru.

Jednostavno dodajte šta Vam treba i izbrišite šta Vam ne treba.

Ne uzimajte od bilo koga taj uzorak niti sa bilo koje stranice.

Morate sve proveriti, tačku po tačku u podešavanju GNU/Linux Kernel-ove .config, to je jedino ispravno. Koristite make menuconfig. Samo to je čist GNU/Linux duh.

Možete koristiti i gotove .config sa ove stranice

http://kernel-seeds.org/

http://vimeo.com/7733701

http://www.gentoo.org/doc/en/kernel-config.xml

http://www.gentoo.org/doc/en/kernel-upgrade.xml

http://easylinuxguide.com/guides/HowtoBuildYourOwnKernel.htm

Koja razlika od Windows-a koji ima samo jedan Kernel koji se ne može menjati a sa kojim treba da radi svaki PC. Ako radi radi, ako ne radi, Vi ne možete ništa uraditi.

Znači taj Windows Kernel je nabudžen i sa onim stvarima koje nemate u PC-u.

<u>GNU/Linux</u> najbolje radi sa <u>GNU/Linux Kernel</u>-om koji je <u>napravljen po Hardware-u</u> koje se ima u PC-u.

Da vidite grafički šta imate od Hardware, to jest šta trebate da uključite u GNU/Linux Kernel-u.

Treba samo da date izlaz od na ovu stranicu

Ispci -n

http://kmuto.jp/debian/hcl/

http://www.kmuto.jp/debian/hcl/

Možete i u konzoli videti šta imate od Hardware-a prema <u>Hardware informacije</u>.

Može pomoći sa skriptama u pravljenju GNU/Linux Kernel-a

http://cateee.net/lkddb/

GNU/Linux Kernel ima i svoj radio

Možete imati razne GNU/Linux Kernel-e

Pogledajte kojih sve GNU/Linux Kernel-a ima normalno

http://www.gentoo.org/proj/en/kernel/index.xml

http://www.gentoo-wiki.info/Kernel Sources

Ima različitih GNU/Linux Kernel-a git-sources, tuxonice-sources...

eix kernel

eix sources

Uvek treba imati rezervni stariji GNU/Linux Kernel, ako nešto ne radi.

Da vidite da li je neka opcija uključena u startani GNU/Linux Kernel, na primer

zgrep -i ext3 /proc/config.gz

zgrep EXT3 /proc/config.gz

Za sve <u>GNU/Linux Kernel</u>-e važi, možete staviti kao globalnu USE varijablu da bi koristili samo <u>Libre License</u>

/etc/portage/package.use i /etc/paludis/use.conf

deblob

USE deblob koristi ove skripte

http://www.fsfla.org/svn/fsfla/software/linux-libre/scripts/

Linux-libre

Naravno možete koristiti i totalno slobodni Kernel od FSF

http://directory.fsf.org/project/linux/

http://fsfla.org/svnwiki/selibre/linux-libre/

http://www.fsfla.org/~lxoliva/fsfla/linux-libre/releases/

Vanilla Kernel

Može se koristiti i Vanilla oficijelni <u>GNU/Linux Kernel</u>, koji se može skinuti sa (normalno najnovija verzija).

http://www.kernel.org/

Finska, pošto tu Linus Torvalds daje oficijelno na upotrebu

ftp.funet.fi

ftp.kernel.org

ftp.ch.kernel.org

Samo primer, ima često novih verzija GNU/Linux Kernel-a.

/pub/linux/kernel/2.6/linux-2.6.33.tar.bz2

Napravite direktorijum i skinite u njega Vaš željeni GNU/Linux Kernel

Vidite na http://www.kernel.org/ koji Vanilla GNU/Linux Kernel postoje

mkdir /paketi/Kernel/

cd /paketi/Kernel

wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.33.tar.bz2

Is

Željeni <u>GNU/Linux Kernel</u> kopirati i otpakovati, može se i preko <u>Midnight Commander</u>-a, ali je bolje ručno.

Dodati na ime direktorijuma GNU/Linux Kernel-a ako je linux-2.6.33, još Vašu verziju

tar xfvj linux-2.6.33.tar.bz2 && mv ./linux-2.6.33 /usr/src/linux-2.6.33-0

Napraviti link na GNU/Linux Kernel koji će se koristiti.

cd /usr/src

Is

In -s ./linux-2.6.33-0 /usr/src/linux

Dodati ime Vaše verzije GNU/Linux Kernel-a.

Izgleda da od GNU/Linux Kernel-a 2.6.28 to više ne treba, ima opcija za to u konfiguraciji.

Ali ja hoću da sam siguran i to ide automatski to podešavanje.

/usr/src/linux/Makefile

```
...
VERSION = 2
PATCHLEVEL = 6
SUBLEVEL = 33
EXTRAVERSION = -0
...
```

Kopirati iz starog GNU/Linux Kernel-a svoju konfiguraciju

cp -a /usr/src/linux-2.6.x.y-z/.config /usr/src/linux

Vanilla Sources

Full sources for the GNU/Linux Kernel

<u>Vanilla Kernel</u> preko ebuild-a što Vam može dati nestabilni <u>GNU/Linux Kernel</u>, bolje je koristiti čist <u>Vanilla Kernel</u> koji sami skidate i pravite.

http://www.kernel.org

emerge -a vanilla-sources

Gentoo Sources

Full sources including the Gentoo patchset for the 2.6 GNU/Linux Kernel tree

Vanilla Kernel sa Gentoo dodacima, Gentoo pravi zakrpu za udev, Kernel, ...

Treba to sve zajedno da ide, da bi radilo idealno.

http://dev.gentoo.org/~mpagano/genpatches/

emerge -a gentoo-sources

Genkernel

Možete koristiti i Genkernel.

Ali to ne preporučujem, jer je i to nabudženi <u>GNU/Linux Kernel</u>, ali koji uvek radi, možete ga pokrenuti na svakom Hardware.

Suviše veliki i nepodešen prema željama korisnika.

Kad se instalira Gentoo preko Gentoo načina, ima uvek jedan <u>GNU/Linux Kernel</u> koji je takav i treba ga za svaki slučaj ostaviti. Taj <u>GNU/Linux Kernel</u> koristi initramfs, što normalni ne mora da koristi.

Ko ima predznanja može da preskoči i da ne koristi genkernel, već da koristi svoju konfiguraciju iz pređašnjih Linux-a.

Dobro je imati za početak jedan generički <u>GNU/Linux Kernel</u> u kome je sve podržano i koji uvek radi, zato instalirajte, ako ne znate da napravite svoj <u>GNU/Linux Kernel</u> za prvo vreme

http://www.gentoo.org/doc/en/genkernel.xml

http://docs.funtoo.org/wiki/Genkernel_Quick_Start_Tutorial


Instališite ga ako hoćete, ja to nisam nikad koristio a ni prevodio.

emerge -a genkernel

Probajte ovako

genkernel --install --no-clean --kerneldir=/usr/src/neki-kernel --menuconfig all





Mountujte Vašu boot particiju mount /dev/sdXY /mnt/gentoo/boot Kopirajte GNU/Linux Kernel u Vaš GNU/Linux Možete koristiti i alternativne GNU/Linux Kernel-e ako Vam bolje odgovaraju. Za 64 bitnu arhitekturu cp -a /livemount/boot/syslinux/rescue64 /mnt/gentoo/boot Za 32 bitnu arhitekturu cp -a /livemount/boot/syslinux/rescuecd /mnt/gentoo/boot Kopirajte i /lib/modules Za 32 bitnu arhitekturu cp -au /lib/modules/aktuelni-kernel /mnt/gentoo/lib Za 64 bitnu arhitekturu

/lib/modules64/aktuelni-kernel /mnt/gentoo/lib

Podesite grub.conf da vidi ove generičke System Rescue CD GNU/Linux Kernel-e.

Priprema i prevođenje GNU/Linux Kernel-a

Kod svakog novog <u>GNU/Linux Kernel</u>-a proveriti, da li nije došla neka nova opcija, koja eventualno podržava bolje vaš Hardware!

Dobro paziti pri konfigurisanju GNU/Linux Kernel-a, loše konfigurisan

GNU/Linux Kernel neće startati sistem, ili će nešto nedostajati.

Svi aparati koji su potrebni za startanje moraju biti u <u>GNU/Linux Kernel</u> ugrađeni. Na primer matična ploča, procesor, Harddisk-ovi...

Preporučujem da koristite samo SATA protokol, to jest da se PATA Harddisk-ovi vide kao SATA. Jer PATA protokol je zastareo.

Pogledajte pod <u>Podešavanje BIOS-a i GRUB-a</u>.

Dok aparati koji nisu potrebni za startanje i ne koriste se stalno,mogu biti prevedeni kao moduli, na primer za zvuk, kameru.

Kad ste u menuconfig pročitajte svaku stavku, čitajte ako Vam nešto nije jasno

cd /usr/src/linux/Documentation
Idite na stranice koje Vam se predlažu. Komanda make menuconfig nije moguća bez <u>Ncurses</u> .
Napravite direktorijum sa na primer
mkdir -p /save/Kernel/verzija-Kernel-a
Uđite u taj direktorijum
cd /save/Kernel/verzija-Kernel-a
Napravite fajlu
touch info

Pišite u info fajlu šta god da promenite, sve što dodate ili oduzmete, u <u>GNU/Linux Kernel</u> konfiguraciji, da biste imali pregled i lakše našli greške, ako nešto ne bude dobro.

Doslovce malo skraćeno prema help od svake nove stavke iz koju dobijate sa na primer

make menuconfig

To je zato da znate šta ste uključili u novi <u>GNU/Linux Kernel</u> i da možeto to da isključite u sledećoj verziji, ako ima nekih greški.

Stavite obavezno u konfiguraciju GNU/Linux Kernel-a sledeće

Da imate .config fajlu

General setup / Kernel .config support

IKCONFIG [=y]

General setup / Enable access to .config through /proc/config.gz

IKCONFIG_PROC [=y]

Da bi imali Proc file system

Sve tu uključite za Pseudo filesystems

File systems / Pseudo filesystems

/proc file system support

 $PROC_FS[=y]$

Kad se završi konfigurisanje <u>GNU/Linux Kernel</u>-a i napustite konfigurisanje trebate Vašu konfiguraciju osigurati.

Uvek se može napraviti greška, zato treba čuvati različite konfiguracije koje rade.

Osigurajte aktuelnu konfiguraciju sa na primer

cp -a /usr/src/linux/.config /save/Kernel/verzija-Kernel-a/

Možete skripte koristiti pri Instalaciji Vašeg GNU/Linux-a,

to jest dok ste u <u>chroot</u>-u. Naravno bolje je da ste koje su u /home/bin uključili u Path , onda rade sigurno.

Možete i komande iz njih koristiti jednu po jednu, kako je to normalno za prvu instalaciju <u>GNU/Linux Kernel</u>-a, koja je vrlo bitna.

U tom slučaju morate promeniti u skriptama

\$KERNEL u Vaš-Kernel

Sa ovom skriptom kopiram Vanilla Kernel koji sam ručno skinuo, mnogo mi olakšava posao.

/home/bin/kernel-vanilla

Ovu skriptu koristim za <u>Gentoo Sources</u> ili <u>Vanilla Sources</u> koji su instalisani preko Gentoo-a.

/home/bin/kernel-gentoo

Ovu skriptu koristim da kopiram neku postojeću instalaciju GNU/Linux Kernel-a.

/home/bin/kernel-cp

Sad kreće pravo prevođenje GNU/Linux Kernel-a

Pazite ako instališete morate da komande davati jednu po jednu, možete da koristite skripte.

Pokazalo se da je bolje koristiti takozvani modularni <u>GNU/Linux Kernel</u>, koristiti module, a što manje ugrađivati u sam <u>GNU/Linux Kernel</u>.

Sto da se koriste resoursi ako Vam taj aparat ili modul ne treba stalno.

Pažnja što je potrebno za startanje sistema mora biti u GNU/Linux Kernel-u!

Sa ovom fajlom prevodim sve GNU/Linux Kernel-e

/home/bin/kernel-make

Ta skripta sve odradi automatski, sem što se interaktivno mora odraditi

make menuconfig

to jest konfiguracija <u>GNU/Linux Kernel</u>-a, dobro pazite šta unosite u <u>GNU/Linux Kernel</u> a šta je modul,

i odgovorite na pitanja

Normalno se ovako prevodi GNU/Linux Kernel na ručni način sa komandama

Uđite u direktorijum

cd /usr/src/linux

Da se učita stara konfiguracija i podesi .config prema novom GNU/Linux Kernel-u

make oldconfig

Podesite konfiguraciju GNU/Linux Kernel-a.

make menuconfig

Čitajte na Internetu o pojedinim delovima kao i gledajte dokumentaciju u

cd /usr/src/linux/Documentation

Is

Prevedite <u>GNU/Linux Kernel</u> i napravite module

make dep clean bzlmage modules modules_prepare modules_install

Kopirajte GNU/Linux Kernel u /boot

cp -au /usr/src/linux-Kernel-verzija/arch/x86/boot/bzlmage /boot/bzlmage-Kernel-verzija

cp -au /usr/src/linux-Kernel-verzija/System.map /boot/System.map- Kernel-verzija

cp -au /usr/src/linux-Kernel-verzija/.config /boot/config- Kernel-verzija

Možete obnoviti module

update-modules

Treba da dodate Vaš novi GNU/Linux Kernel u grub.conf.

Za svaki slučaj ako niste već instalisali GRUB u MBR recite

grub-install --recheck --no-floppy /dev/Vaš device

Navedite Vaš prvi disk, možda je to kod Vas

/dev/hda, /dev/sda, /dev/sdc...

<u>cfdisk</u> Vam može pomoći da vidite gde je /boot particija.

cfdisk /dev/sdX

Koje sve module imate možete videti za komandom

find /lib/modules/\$(uname -r)/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko' | less

Možete startati brže GNU/Linux Kernel pomoću kexec opcije

Omogućava da se ne starta BIOS, već da odmah <u>GNU/Linux Kernel</u> preuzme kontrolu. Što je baš super, tako zaobilazite tog starog dinosaurusa.

Pazite samo da li su se sve Device podigle pravilno, moguće je da neke moraju da budu inicijalizovane od BIOS-a.

Bar je meni tako sa /dev/dsp2 koja ne postoji, ako sa <u>kexec-tools</u> startam <u>GNU/Linux Kernel</u>.

kexec-tools

Load another kernel from the currently executing GNU/Linux Kernel

http://kernel.org/pub/linux/utils/kernel/kexec/

emerge -a kexec-tools
http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-kexec.html
http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Kexec
https://www.linux.com/archive/feature/150202
http://lugons.org/Uputstva/Gentoo/kexec
Trebate u konfiguraciju <u>GNU/Linux Kernel</u> a imati minimalo opciju
zgrep KEXEC /proc/config.gz
CONFIG_KEXEC=y
Da bi <u>kexec-tools</u> mogao da omogući brži reboot možete ga dodati u
rc-update add kexec boot
Ili ga samo podići pre restarta sa, što preporučujem
/etc/init.d/kexec start
Da probate kako to radi
reboot
ili skripta
/home/bin/shutdown- vreme-u-minutama
Možete i reći koji tačno <u>GNU/Linux Kernel</u> hoćete da učitate sa

kexec -l /boot/bzlmage-verzija -append="root=/dev/sda1"

Ako sad kažete sledeću komandu, morate sami da sami ubijete sve procese i da umountujete Filesystems.

Što ne preporučujem nikako, bolje je da koristite normalni reboot.

kexec -e

Ako hoćete da imate normalan reboot zaustavite sa

/etc/init.d/kexec stop

I onda sasvim normalno restartujte Vaš GNU/Linux kompjuter.

kexec-loader

Is a Linux based bootloader that uses kexec to start the **GNU/Linux Kernel** of your choice.

Ima i ovaj program, nije normalno potreban.

http://www.solemnwarning.net/kexec-loader/

Instališe se ručno.

U slučaju greški jednostavno podignite stari GNU/Linux Kernel

Onda ponovo prevedite <u>GNU/Linux Kernel</u>, ali prethodno možete izbrisati eventualno <u>GNU/Linux Kernel</u> koji ne radi.

Ove fajle pripadaju verovatno Vašem <u>GNU/Linux Kernel</u>-u, možda imate druge nazive za fajle

rm -fr /usr/src/linux-koji-ne-radi

rm -fr /lib/modules/koji-ne-radi

rm -f /boot/System.map-koji-ne-radi

rm -f /boot/bzlmage-koji-ne-radi

rm -f /boot/config-koji-ne-radi

Za olakšanje jedna fajla, paziti koji se <u>GNU/Linux Kernel</u> briše, ne brisati Gentoo-ov prvi GNU/Linux Kernel.

Ostavite i poneki drugi GNU/Linux Kernel koji radi, trebaće Vam za svaki slučaj.

Pažnja, ova fajla briše sve od datog GNU/Linux Kernel-a i menja grub.conf!

Dobro pazite šta radite! Taj **GNU/Linux Kernel** je definitivno izbrisan!

Ako Vam sistem ne starta, onda ste sami krivi što ste izbrisali potreban GNU/Linux Kernel.

Upozoreni ste i sami odgovarate za svoje postupke.

/home/bin/kernel-remove

Kad startate novi podešeni <u>GNU/Linux Kernel</u> i sve je u redu, možete odahnuti, to je bio najkrupniji zalogaj.

Sad je sve lakše. Brže programi rade, imate više memorije, ...

Ako ne radi nešto, onda vidite tačno šta ne radi i zašto, možda ste zaboravili da nešto stavite u <u>GNU/Linux Kernel</u> što mora biti u njemu i stavili ste to kao modul ili uopšte niste uključili u Vaš novi <u>GNU/Linux Kernel</u>.

Ako dobijete samo Prompt a ne možete ništa da mountujete, jer je read-only, možete probati da remountujete Vaš root da bude read-write

mount -o remount,rw /

Ako to ne uspe probajte da ne piše u /etc/mtab to može biti greška

mount -n -o remount,rw /

Ako instališete Gentoo ili bilo koju drugu Distribuciju, treba da nastavite obavezno prema <u>GRUB</u>, <u>GRand Unified Bootloader</u>.

GNU/Linux Kernel
Osnova svakog GNU/Linux-a
Obavezno napravite Kernel koji je podešen na Hardware koje imate

Možete imati razne GNU/Linux Kernel-e

Linux-libre

Vanilla Kernel

Vanilla Sources

Gentoo Sources

Genkernel

Ako Vam na Live CD radi GNU/Linux Kernel a normalno ne radi

Možete kopirati generički GNU/Linux Kernel sa System Rescue CD-a

Priprema i prevođenje GNU/Linux Kernel-a

Sad kreće pravo prevođenje GNU/Linux Kernel-a

Možete startati brže GNU/Linux Kernel pomoću kexec opcije

U slučaju greški jednostavno podignite stari GNU/Linux Kernel

Na početak

GRUB, GRand Unified Bootloader

https://www.gnu.org/software/grub/

Za Debian GNU/Linux

apt-get install grub-pc grub-common

Za Gentoo

emerge -a grub

http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml?part=1&chap=10

https://wiki.archlinux.org/index.php/GRUB

Pažnja GRUB 2 je mnogo promenio opcije i komande

https://help.ubuntu.com/community/Grub2

http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Grub2

http://wiki.gentoo.org/wiki/GRUB2

https://fedoraproject.org/wiki/Grub2

http://www.dedoimedo.com/computers/grub-2.html

Možete koristiti <u>GRUB</u> i dopustite da se instalira u MBR od prvog harddiska, ima i drugih mogućnosti, ali za početak je to dovoljno za normalnu upotrebu.

On treba samo da starta operativni sistem i ništa više.

<u>Lilo</u> pamti sirove podatke o sektorima na disku, dok <u>GRUB</u> gleda na fajl sistem.

Bolji je <u>GRUB</u> od <u>Lilo</u>, jer dopušta enkripciju i robustniji je. <u>Lilo</u> se mora uvek restartovati ako se promeni njegova konfiguracija.

Sa <u>GRUB</u>-om ako pogrešno konfigurišete i restartujete, on će Vam jednostavno dati komandnu liniju i dozvoliće Vam da manuelno pišete komandu koja će podići operativni sistem.

<u>GRUB</u> treba samo jednom instalisati u MBR, posle on automatski čita sve promene iz svoje <u>grub.conf</u> i primenjuje ih.

Ako napravite promene u konfiguracionoj fajli od <u>GRUB</u>-a, nije potrebno da restartujete <u>GRUB</u>.

I kad budete restartovali <u>GRUB</u>, dobićete komandnu liniju u <u>GRUB</u> shell-u.

MBR se ne menja izuzev da ako obnavljate Stage 1 ili Stage 2 ili mesto gde se nalaze fajle za konfiguraciju, što je veoma retko potrebno.

Možete imati neke druge slike pri startanju GRUB-a.

<u>GRUB</u> ima tri modusa rada, koja daju različite mogućnosti.

Svaki od njih omogućava korisnicima da startaju <u>GNU/Linux Kernel</u> ili neki drugi operativni sistem.

http://www.redhat.com/docs/manuals/linux/RHL-9-Manual/ref-guide/s1-grub-interfaces.html

http://www.centos.org/docs/5/html/5.2/Installation_Guide/s1-grub-interfaces.html

Meni modus

To se koristi normalno pri startanju <u>GRUB</u>-a.

Prikazuje se lista operativnih sistema ili GNU/Linux Kernel-a sortirana prema imenu.

Ako ne želite da koristite pre podešeni <u>GNU/Linux Kernel</u>, koristite strelice da se pomerate gore dole i da izaberete željeni <u>GNU/Linux Kernel</u>.

Onda pritisnite Enter, da startate taj GNU/Linux Kernel.

Ako ne birate, onda će posle jednog određenog vremena, zavisi kako je podešeno, <u>GRUB</u> startati automatski pre podešeni <u>GNU/Linux Kernel</u>.

Meni editor modus

Iz meni modusa pritisnite e da uđete u ovaj modus

Prikazivaće Vam se komande koje možete ovde da koristite.

Sa "o" dodajete novu liniju posle trenutne linije.

Sa "O" dodajete novu liniju pre trenutne linije.

Sa "e" prepravljate tu liniju.

Sa "d" brišete tu liniju.

Kad ste sve promene uradili sa "b" izvršavate tu komandu i startate operativni sistem.

Ako pritisnete **"ESC"** sve promene koje ste uradili biće poništene i vraćate se na standardni meni.

Komandni modus

U taj modus ulazite ako u meni modusu pritisnete "c"

On je ustvari GRUB shell, koji je dosta sličan Bash shell-u.

Koji možete dobiti isto, ako u konzoli izvršite

grub

On je veoma bazičan ali dopušta najveću moguću kontrolu, tu možete koristiti svaku komandu, koju <u>GRUB</u> podržava.

Morate samo svaku komandu potvrditi sa "Enter", da je izvršite.

Možete koristiti i "TAB", da bi dopunili iznos koji ste uneli.

"CTRL-a" koristite da bi otišli na početak linije.

"CTRL-e" koristite da bi otišli na kraj linije.

Dodatno možete koristiti i

Arrow (strelice), Home, End, Delete

koje rade kao i u normalnom Bash Shell-u.

Možete instalisati **GRUB** u particiju

Još je jedna mogućnost kad je mountovan Vaš root da napišete gde je Vaša-konfiguracija najčešće /boot/grub/grub.conf a /dev/sdX adresa diska u čiji MBR želite da instalirate GRUB, na primer /dev/hda1 ili /dev/sda1

Za GRUB 1

grub --boot-drive=/dev/sdX --config-file=Vaša-konfiguracija grub-install --root-directory=/boot /dev/sdX

Za GRUB 2

grub-install --force --recheck --no-floppy --root-directory=/boot /dev/sda1

Možete koristiti posebnu /boot particiju, kopirajte tamo Vaše Kernele koje trebate.

Možete koristiti samo jednu distribuciju za sve Vaše Operativne sisteme koje trebaju GRUB 2 na primer <u>Debian GNU/Linux</u>

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/grub2/+bug/445416

Za Debian GNU/Linux

Izaberite da se instališe GRUB 2 u /, ako može

dpkg-reconfigure grub-pc

Pravi novu /boot/grub/grub.cfg

update-grub

Da vidite šta će da se uradi, zamenjuje update-grub

grub-mkconfig

Pravi novu /boot/grub/grub.cfg

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg Da proverite /boot lokaciju grub-probe -t device /boot/grub Možete imati istu konfiguraciju GRUB-a za više GNU/Linux-a Prebacivanje /boot /zajedno/boot i pravljenje linkova, radite bez X-a i kad je sistem miran. Najbolje i najsigurnije je preko System Rescue CD. Ovo je odlično da nemate više puta GRUB instalisan u raznim Distribucijama, mada ni to ne smeta ako se koristi ista konfiguracija za više Distribucija, ako svaka vidi isti grub direktorijum. Uđite u Vaš u root direktorijum Ako ste u Vašem normalnom GNU/Linux-u, ili u ste u chroot-u. cd / Ako ste na <u>System Rescue CD</u> ili Vašem <u>Live CD</u>-u. cd /mnt/gentoo Mountujte ako niste Vaš /zajedno direktorijum. Napravite direktorijum mkdir ./zajedno/boot Mountujte ako niste Vaš boot direktorijum, normalno to je /dev/sda3 kod mene

Prebacite Vaš boot direktorijum u /zajedno

Proverite šta imate u tom direktorijumu

Is -I ./boot

Kopirajte sve iz direktorijuma ./boot u novi direktorijum ./zajedno/boot

cp -au ./boot/* ./zajedno/boot/

Proverite Vaše boot direktorijume

cd ./boot && du -h

cd ..

cd ./zajedno/boot && du -h

cd ../..

Ako jeste potpuno isto onda obrišite ./boot da biste oslobodili /root

rm -fr ./boot

Pošto je definisano u <u>/etc/fstab</u> da se boot mountuje na /zajedno/boot, primer za <u>Gentoo</u>

mkdir ./zajedno/boot/Gentoo

Ako koristite još neki <u>GNU/Linux</u>, možete koristiti samo jednu konfiguraciju za <u>GRUB</u>, što je odlično, da se ne kose više <u>GRUB</u> instalacija.

mkdir ./zajedno/boot/Gentoo Vaš-Linux Exherbo

In -s ./zajedno/boot/Gentoo boot Proverite šta imate u tom direktorijumu Is -I ./boot ./boot -> ./zajedno/boot/Gentoo Da bi svaka Distribucija videla isti grub direktorijum Proverite šta imate trenutno ls -l ./zajedno/boot mv ./zajedno/boot/Gentoo/grub ./zajedno/boot cp -a ./zajedno/boot/Gentoo/boot ./zajedno/boot Uđite u Vaš boot direktorijum cd ./boot Linkujte da bi Vaš <u>GNU/Linux</u> našao svoj <u>GRUB</u> direktorijum In -s ../grub grub

Podesite obavezno Vašu grub.conf, ovo je samo primer

Linkujte da bi Vaš GNU/Linux našao ovu particiju, na primer za Gentoo

Dodajte u <u>grub.conf</u> Vaš novi <u>GNU/Linux Kernel</u> i ostale <u>GNU/Linux Kernel</u>-e koje imate.

Možete dodati i ostale image kao i Windows, koje želite podići.

Možda imate primer za podešavanje ove važne fajle.

Svejedno podesite grub.conf iako još možda niste napravili GNU/Linux Kernel.

To ne smeta ništa, uvek kasnije možete napraviti Vaš <u>GNU/Linux Kernel</u>, neka je ovo pripremljeno ako instališete <u>GNU/Linux</u>.

./boot/grub/grub.conf

Proverite svoj /boot direktorijum

Ovaj direktorijum je veoma važan za startanje kompjutera.

Fajla menu.lst treba da je link na <u>grub.conf</u>

Is -I ./boot/grub/menu.lst

./boot/grub/menu.lst -> grub.conf

Ako nije onda uradite

cd ./boot/grub

In -s grub.conf menu.lst

Poželjno je da svaka Distribucija ima svoj direktorijum, jer se onda ne mešaju GNU/Linux Kernel-i.

Is ./zajedno/boot

ili ako je mountovano na /boot

Is ./boot

boot dos Exherbo Gentoo grub grub-save Kubuntu lost+found mbr
A sam boot direktorijum, ako je mountovano na /zajedno/boot
ls -l ./boot
boot -> ./zajedno/boot/Gentoo
Zato je u <u>GNU/Linux Kernel</u> komandnoj liniji navedena Distribucija
kernel / Gentoo /bzImage-2.6.39-gentoo root=/dev/sda1
Morate imati pored <u>GNU/Linux Kernel</u> -a i konfiguracija . , jer bez toga ne radi dobro <u>GRUB</u> .
ls -la ./zajedno/boot grep boot
ili ako je mountovano na /boot
ls -la ./boot grep boot
boot -> .
Ako nemate napravite tu tačku uradite
cd ./zajedno/boot
ili ako je mountovano na /boot
cd ./boot

In -s boot .
Trebate imati pregled u /boot/grub direktorijumu
Uđite u Vaš boot direktorijum, pazite gde se nalazite, vidite <u>prema gornjem primeru</u>
cd ./boot/grub
Napravite direktorijum
mkdir grub-conf
Premestite fajle
mv grub.conf* ./grub-conf
Da bi <u>GRUB</u> našao svoju konfiguciju
In -s ./grub-conf/grub.conf grub.conf
Proverite sa
ls -l grub.conf
grub.conf -> ./grub-conf/grub.conf
Nastavite prema <u>Za kontrolu memorije pri startanju</u> .

Za kontrolu memorije pri startanju

Memtest86+

Memory tester based on memtest86

Za kontrolu memorije pri startanju

http://www.memtest.org/

emerge -a memtest86+

Ako instališete nastavite obavezno prema Osnovni programi.

Na početak

Podešavanje BIOS-a i GRUB-a

Pažnja GRUB gleda na Harddiskove onako kako ih vidi BIOS!

To jest po kojem su redosledu Harddisk-ovi fizički priključeni u Vašem kompjuteru.

Obavezno prvo podesite BIOS. I da BIOS pravilno nade Harddisk-ove.

To je osnovno. Ako tako ne uradite samo ćete se bezveze mučiti.

Često je greška da se gleda kako GNU/Linux vidi Harddisk-ove.

Nije bitno kako <u>GNU/Linux</u> vidi Harddisk-ove, kad ga na primer startate preko <u>System Rescue CD</u>-a

fdisk -l

cfdisk /dev/sdX

A ustvari **GNU/Linux** vidi na svoj način, dok BIOS vidi drukčije.

Onda **GRUB** ima problema da nadje svoje fajle i Vi ne možete startati **GNU/Linux**.

Treba da bude logički Harddisk do Harddisk-a, da nema praznih mesta na PATA ili SATA kanalu između Harddisk-ova (ako ih imate više), pa da na drugom kanalu bude drugi Harddisk. Ako je tako stavljeno sa rupama možete dobiti problema pri startanju GNU/Linux, iako sve na Live CD radi.

Da bi <u>GNU/Linux</u> radio idealno, da spori CD ili DVD ne usporavaju brže Harddisk-ove, CD ili DVD moraju biti na posebnim kanalima.

Kod PATA je isto bitno kako su konfigurisani aparati, kao Master ili kao Slave. To se podešava pomoću Jumper-a. Verovatno piše na samim Harddisk-ovima kako se stavljaju Jumper-i, pogledajte i njihovo uputstvo.

Harddisk gde je /boot mora biti u BIOS-u prvi kod Harddisk priority ili sličan naziv, a ne kako je u PC-u stvarno!

To sve mora odgovarati da bi <u>GRUB</u> mogao da nađe svoje fajle. I da bi mogli <u>dobro podesiti GNU/Linux Kernel za prevodjenje</u>.

Jer kad se da komanda sa instalisanje GRUB-a

grub-install /dev/sdX

GRUB gleda u BIOS.

Šta mu BIOS prvo nudi to i uzme ili javlja greške ili ne nađu se diskovi!!!

GRUB1 broji od 0! Radi veoma stabilno.

GRUB2 broji od 1, ali je još uvek nestabilan i nije za upotrebu!

Moj <u>GNU/Linux Kernel</u> vidi /dev/hda kao /dev/sdd, jer ne koristim PATA protokol, koji je zastareo i više ne treba se ne koristi, već koristim samo SATA protokol.

To je kod mene /dev/sdd3 a ako nema SATA Harddisk-ova nego samo PATA, onda je /dev/sda3.

Nema veze ako je to kod Vas namešteno da je

/boot na /dev/sdd (ustvari prvi PATA Harddisk)

GRUB to vidi kao prvi Harddisk, treća particija u svakom slučaju, koristili Vi SATA ili PATA protokol

(hd0,2)

Ako je drugi disk, prva particija, sve SATA

(hd1,0)

Ako je drugi disk, prva particija, sve PATA, isto (hd1,0)

. . .

Ova fajla je veza između BIOS-a i GRUB-a

cat /boot/grub/device.map

(hd0) /dev/sda (hd1) /dev/sdb (hd2) /dev/sdc

Ako dobijate greške od BIOS-a, probajte da tu device.map ponovo napravite

grub-install --root-directory=/mnt/root /dev/sdX --recheck

Sa ovom opcijom pravite novu device.map bez floppy-ja

grub-install /dev/sdX --recheck --no-floppy

U svakom slučaju pogledajte

http://paulsiu.wordpress.com/2006/12/28/grub-hangs-on-boot-up-due-to-bios/

Zapamtite i stavite na papir Vaša lična i važna podešavanja BIOS-a.

Obavezno uradite reload BIOS-a na fabričke vrednosti.

Probajte sad da startate Vaš <u>GNU/Linux</u>.

Ako ste uspeli i dobili Prompt to je bila greška.

Ko zna šta je sprečavalo saradnju <u>GRUB</u>-a i BIOS-a.

Vratite Vaša lična i važna podešavanja BIOS-a, koja ste zapisali i probajte ponovo da startate GNU/Linux.

Ako sad ne ide znači Vaša podešavanja nisu dobra.

Ponovo vratite na fabričke vrednosti i dodavajte jednu po jednu opciju, uvek probajte da startate Vaš <u>GNU/Linux</u>.

Kad dođete do opcije koja Vas sprečava da startate <u>GNU/Linux</u>, onda znate gde je problem bio. Jednostavno više ne koristitite tu opciju.

Bitno je ako je proradilo.

Na početak

Ako Vam GRUB Boot Loader više ne radi

Startajete preko System Rescue CD kao pod

Mountovanje root particije preko Live CD, ispravljanje greški u /root-u

http://www.sysresccd.org/Sysresccd-Partitioning-EN-Repairing-a-damaged-Grub

http://www.gentoo.org/doc/en/grub-error-guide.xml

http://www.gentoo.org/doc/de/grub-error-guide.xml

http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#Troubleshooting

https://help.ubuntu.com/community/RecoveringUbuntuAfterInstallingWindows

https://help.ubuntu.com/community/WindowsDualBoot

https://help.ubuntu.com/community/Grub2

http://www.supergrubdisk.org/wiki/Howto Fix Grub

http://forums.scotsnewsletter.com/index.php?act=ST&f=14&t=5025

http://linuxcommando.blogspot.com/2008/08/how-i-repaired-corrupted-grub-menulst.html

Odlična uputstva

http://www.sorgonet.com/linux/grubrestore/

http://magazine.redhat.com/2007/03/21/using-grub-to-overcome-boot-problems/

http://www.ns-linux.org/Uputstva/Teorija/linux-boot-proces

A možda samo BIOS nije dobro podešen na GRUB.
Probajte
grub-install /dev/sdX1
grub-install /dev/sdX
GRUB shell
je <u>komandni modus</u> za <u>GRUB</u>
Možete ga startati sa
grub
Ako dobijete samo <u>GRUB</u> 2 prompt pokušajte
grub> configfile (hdX,Y)/boot/grub/grub.cfg
Daće gde je instaliran <u>GRUB</u> 1, na primer (hd0,1), (hd0,2)
grub> find /boot/grub/stage1
(hd0,2) (hd3,2)
Ako to ne radi probajte
grub> find /grub/stage1
Koristite šta Vam nađe, ako Vam nađe više particija, onda odaberite koju ćete da koristite.
Ovo se retko pominje

```
grub> device (hdX) /dev/sda
Bolje probajte ovo
grub> root (hdX,Y)
Dobićete nešto slično ovako, koristite šta ste pronašli
grub> root (hd0,2)
Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
ili
grub> root (hd0,1)
Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
Ovako se instališe GRUB u MBR od datog Harddisk-a
setup (hdX)
Sad treba da Vam je našao sve što treba. Treba otprilike ovako da izgleda
grub> setup (hd0)
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
Running "embed /boot/grub/e2fs stage1 5 (hd0)"... 20 sectors are embedded.
succeeded
Running "install /boot/grub/stage1 (hd0) (hd0)1+20 p (hd0,2)/boot/grub/stage2
/boot/grub/menu.lst"... succeeded
```

```
Ili
```

```
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"... 17 sectors are embedded.
succeeded
Running "install /boot/grub/stage1 (hd0) (hd0)1+17 p (hd0,1)/boot/grub/stage2
/boot/grub/menu.lst"... succeeded
Done.
```

A ako hoćete u particiju da instališete

setup (hdX,Y)

Onda napustite GRUB shell sa

quit

Restartujte kompjuter.

Možete i ovako probati sa GRUB shell-om

grub

Ne pritiskajte Enter nego samo TAB, prikazaće Vam moguće kombincije

Dopišite Harddisk koji hoćete koristiti i dodajte posle broja Harddisk-a , i ponovo TAB, sad će Vam dati moguće kombinacije od Particija

root (hd

Na kraju imate na primer

root (hd1,0)

Pritisnite sad Enter
Ovako birate GNU/Linux Kernel koji hoćete da koristite, sa TAB vidite koje imate
kernel /
ili
kernel /boot/
Dopišite <u>GNU/Linux Kernel</u> i gde Vam je, koji hoćete da koristite, na primer
kernel /boot/bzImage-2.6.36-gentoo root=/dev/sda1
Sad pritisnite Enter taster
Isto birate, ako initrd koristite sa TAB
initrd /boot/ initrd /boot/initrd
Sad pritisnite Enter taster
Sa ovom komandom možete restartovati komjuter sa gornjom konfiguracijom
boot
Pritisnite Enter taster
Ako dobijete Kernel Panic i poruku da ne postoji /root, onda ste verovatno zaboravili da dodate na kraju <u>GNU/Linux Kernel</u> -ove komandne linije
root=particija
ili ste pogrešno napisali oznaku <u>GNU/Linux Kernel</u> Image.

A ako dobijete grešku što nemate initrd, dodajte tu liniju.

Ova podešavanja treba da zapišete, restartujte ponovo i pokušajte ponovo.

Super GRUB Disk

Možete i skinuti sa

http://www.supergrubdisk.org/

Super GRUB Disk CD Rom ili šta Vam već odgovara i sa tim bootovati i pokušati spasiti boot-record.

Odlično za one koji se ne razumeju puno u GRUB. Mada gore ima dosta objašnjenja.

Kratka uputstva, kako da koristite menu

http://www.supergrubdisk.org/wiki/SGD Quick Menu

Ovo bi trebalo sve automatski da odradi, probajte i druge opcije

GRUB => MBR & !LINUX! (1) AUTO ;-)))

This is the indicated option for newbies. The wink. It tries to find the first stage1 file, installs GRUB into the MBR, tries to find menu.lst (Linux Boot menu) and boots it. It does not ask any question to user.

Uputstvo kako da spasite GRUB

http://www.supergrubdisk.org/wiki/Howto Fix Grub

grub-install /dev/hd0

ili

grub-install /dev/sd0

to jest gde je Vaš boot-record

http://www.supergrubdisk.org/wiki/Linux Installation Do Not Boot

Možete dok radi da napravite osiguranje sa

dd

Pogledajte Osiguravanje particija i Osiguranje MBR-a (Master Boot Record).

Pogledajte <u>Cron pravila</u> i <u>Osiguranje MBR-a (Master Boot Record)</u>.

Na početak

GRUB slika pri startanju

Ako ne želite koristiti standardnu sliku za <u>GRUB</u>, možete napraviti svoju ili uzeti neku gotovu i koristiti je. Ne preporučujem, bolje je da sve vidite.

http://www.gentoo-wiki.info/GRUB/Splash

http://ruslug.rutgers.edu/~mcgrof/grub-images/

http://ubuntu-hr.org/wiki/GRUB splash images

Bitno je samo da je slika veličine 640x480, da ima paletu od 14 boja, da je zapamćena u xpm formatu i gzip-ovana kao xpm.gz.

Pogledajte kako da konvertujete i promenite veličinu slikama.

Možete koristiti svaku sliku koja Vam odgovara, ali pazite da ne prelazi veličinu Vaše RAM memorije.

Ovde imate neke gotove slike

http://ruslug.rutgers.edu/~mcgrof/grub-images/images/

http://schragehome.de/splash/

http://www.schultz-net.dk/grub.html

Napravite direktorijum i tu stavljajte Vaše slike

mkdir /boot/grub/images

Možete prvo isprobati, ako imate više slika, koja Vam najviše odgovara.

Startajte Vaš PC i kad dođete do menija u <u>GRUB</u>-u pritisnite "c" da dobijete komandni modus, to jest komandnu liniju.

Navedite prvo koja Vam je root particija root (hdX,Y)

Posle navedite koju sliku hoćete da probate splashimage=/grub/images/Vaša-xyz-slika.xpm.gz

Ponovite to za svaku sliku koju imate u /boot/grub/images

Kad nađete koja slika Vam odgovara onda startajte Linux.

Navedite u Vašoj konfiguraciji <u>GRUB</u>-a gde je i koju sliku koju hoćete koristiti

/boot/grub/grub.conf

```
...
#splashimage=(hdX,Y)/grub/splash.xpm.gz
splashimage=(hdX,Y)/grub/images/Vaša-slika.xpm.gz
...
```

Na početak

Datum promene

27.11.2012