Sadržaj

- Napomena
- <u>Particionisanje</u>
- Početno startanje
- Treba da znate koji procesor koristite
 - Koje flags Vaš Procesor podržava
 - Ovo su samo primeri, svako treba da podesi tačno prema svom Procesoru!
- Ulazak u GNU/Linux
 - Ako slučajno dobijete da ne možete mountovati
 - Startajte više konzola, trebaće Vam
 - <u>Uđite u direktorijum gde je Vaš GNU/Linux</u>
 - Dobro pazite gde se tačno nalazite
 - > Da možete olakšano ući u chroot
 - Potrebno je mountovati važne direktorijume
 - Priprema za chroot, to jest za aktiviranje sistema
 - Ako idete u chroot na jačem kompjuteru za slabiji
 - Sad udite u Vaš GNU/Linux, to jest aktivirajte Vaš novi sistem
 - Napravite Vaše korisnike
- Logovanje preko SSH-a
- Podrška za prevode programa
- Ne brišite nipošto ove važne programe!
- Toolchain
 - GCC, GNU Compiler Collection
 - > Važne Libs za GCC
 - > GMP
 - > MPFR
 - ➤ GNU C library
 - **➢** GNU Binutils
 - ➤ GNU Libtool
 - Prevedite Toolchain više puta
- GNU Autotools
 - **➢** GNU Libtool
 - GNU Autoconf
 - GNU Automake
 - ➢ GNU Gettext
 - Osigurajte Toolchain i GNU Autotools za svaki slučaj

- Init skripte
 - System-V init
 - System V style init programs
 - > runit
 - > Cinit
 - > Upstart
 - > Baselayout
 - OpenRC
 - > Supervisor
- <u>Da možete samostalno startati Vaš GNU/Linux</u>
 - Ako imate greške pri startanju novog GNU/Linux-a

Napomena

U <u>primerima</u> imate sve skripte i fajle ovde navedene, posebno one iz /home/bin su kompletno tu.

Za skoro sve ovde opisane programe stavio sam u <u>Fluxbox menu</u> kako se startaju, takođe u <u>primerima</u> imate i taj menu. Iz tog razloga nisam opisao ovde kako se koji program starta, mnogi imaju svoj specifičan način startanja.

Ako koristite drugo <u>grafičko okruženje</u> svejedno pogledajte taj menu, jer opisano je kako se startaju programi, pa možete to dodati u Vaš meni ili ih tako ručno startati.

<u>Particionisanje</u>

Je osnova da bi uopšte mogli krenuti u instalaciju ili u početno startanje.

To je veoma kompleksna i zahtevna operacija.

Dobro proučite particionisanje i kreiranje fajl sistema i uradite sve kako je tamo opisano pa tek onda možete ići dalje na početno startanje.

Startajte <u>Vaš Live CD</u> i particionišite prema <u>Programi za podešavanje particija</u> i <u>Particionisanje za GNU/Linux sisteme</u>.

Kada ste particionisali i zadovoljni ste, krenite dalje sa Početno startanje.

Na početak

Početno startanje

Uključite kompjuter sa Vašim ubačenim na pravu stranu, na dole okrenutim <u>Live CD</u>-om.

Startajte Vaš <u>Live CD</u> i podesite <u>Internet</u> odmah.

Sve radite preko <u>Live CD</u>-a ili preko <u>Linux na USB-Disk-u</u>

Teba da Vam da radi <u>Internet</u> pri instalaciji, da bi mogli čitali uputstva na <u>Internet</u>-u, da bi mogli skidati pakete, instalisali...

Kad dobijete **prompt** (<u>CLI</u> Command Line Interface, liniju na kojoj možete pisati komande).

Odmah napravite sebi šifru, da bi bili zaštićeni, jer Vam je <u>Internet</u> otvoren i svako sada može da Vam upadne u kompjuter.

passwd

Nastavite prema <u>Podešavanja Internet veze</u>

Na početak

Treba da znate koji procesor koristite

To Vam inače javlja <u>GNU/Linux Kernel</u> sa <u>Live CD</u>-a kad ga startate i to je osnovno da se zna.

Možete koristiti stabilnu granu arch bez ~arch.

To je osnova da bi Vam sistem radio stabilno.

Preporučujem da koristite Vaš arch, to znači da koristite stabilnu granu sa manje paketa i starijim ali stabilnim paketima, koji nisu podložni greškama kao nestabilni paketi, ali nećete imati neke programe.

To je Vaš izbor, radite kako hoćete. Ja koristim ne stabilnu granu.

Uvek možete <u>dodati neki ~arch iz nestabilne grane za paket koji Vam treba</u>, ili da zabranite neki paket iz ne stabilne grane.

Morate znati šta imate u kompjuteru, pogledajte Hardware informacije.

Određuje koji paket treba da se skine za instalisanje preko bilo kojeg načina za instalisanje.

uname -a

Poseban slučaj je ako dobijete i686 uname a imate Intel-ov Procesor sa 2 jezgra, onda koristite amd64. Jer je taj procesor kompatibilan sa AMD 64 X2.

Ako imate više memorije obavezno instališite x64 verziju <u>GNU/Linux</u>-a, jer 32 bitna verzija prepoznaje normalno samo do 3GB memorije.

A u svakom slučaju što bi koristili 32 bitni OS ako imate 64 bitni Hardware?

Preporučujem vam da instališete 64 bitnu verziju <u>GNU/Linux</u>-a, <u>Gentoo</u> 64 bitni, kod mene radi odlično.

Određuje koje CFLAGS se koriste

cat /proc/cpuinfo

cc -march=native -E -v - </dev/null 2>&1 | grep cc1

Koje flags Vaš Procesor podržava

http://www.gentoo.org/doc/en/gcc-optimization.xml

Proverite parametre koje Vaš Procesor podržava i šta GCC koristi od programa sa

echo 'int main(){return 0;}' | gcc -x c - -v -Q -march=native -O2 -o /dev/null

Ja sam stavio posle toga

CFLAGS="-O2 -march=athlon64 -fomit-frame-pointer -frename-registers -pipe -msse3 -Wno-error"

Tu se vidi koja su sigurnosna podešavanja za koji procesor

http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Safe Cflags

http://www.gentoo-wiki.info/Safe Cflags

Ovde vidite koje minimalno parametre možete da uzmete za Vaš procesor.

Ima tu više opcija ali to ne može da radi neko ko se ne razume.

Pogledajte kasnije malo po <u>Internet</u>-u i podesite po Vašoj želji ali nemojte preterivati i koristiti više od -O2 optimizacije, jer će onda sistem raditi nestabilno.

Pokazalo se da je dovoljno kod novog <u>GCC</u>-a od 4.3 verzije da se stavi **native** flags, umesto da se detaljno definiše koje se Procesor ima

Pa sam na primer stavio za probu za Procesor AMD 64 X6, umesto detaljnijeg opisa

CFLAGS="**-march=native** -O2 -fomit-frame-pointer -frename-registers -pipe -msse3 -Wno-error"

To možete sa svakim Procesorom koristiti.

Jedino ne možete koristiti native <u>ako prevodite sa više kompjutera</u>, koji imaju različite procesore.

Ovo su samo primeri, svako treba da podesi tačno prema svom Procesoru!

Treba da stoji na početku svake fajle /etc/portage/make.conf i /etc/paludis/bashrc

```
# http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Safe Cflags
```

- # http://www.gentoo-wiki.info/Safe Cflags
- # http://www.gentoo.org/doc/en/gcc-optimization.xml
- # WARNING: Changing your CHOST is not something that should be done lightly.
- # Please consult http://www.gentoo.org/doc/en/change-chost.xml before changing.
- # http://paludis.pioto.org/configuration/bashrc.html

AMD 64 X2, to jest Athlon X2

CPU family: 15 Model: 107 ili slično

```
ACCEPT_KEYWORDS="amd64"
CHOST="x86_64-pc-linux-gnu"
#CFLAGS="-march=athlon64 -O2 -pipe"
CFLAGS="-march=athlon64 -O2 -fomit-frame-pointer -frename-registers -pipe -msse3
-Wno-error"
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
```

Athlon X2 7x50, Phenom X3/X4, Phenom II, Athlon II X2/X3/X4

cpu family : 16 model : 2

ACCEPT_KEYWORDS="amd64"
CHOST="x86_64-pc-linux-gnu"
#CFLAGS="-march=amdfam10 -O2 -pipe"
CFLAGS="-march=amdfam10 -O2 -fomit-frame-pointer -frename-registers -pipe -msse3
-Wno-error"
CXXFLAGS="\${CFLAGS}"

22xx Dual-Core Opteron

cpu family: 15 model: 65

```
ACCEPT_KEYWORDS="amd64"
CHOST="x86_64-pc-linux-gnu"
#CFLAGS="-march=opteron -O2 -pipe"
CFLAGS="-march=opteron -O2 -fomit-frame-pointer -frename-registers -pipe -msse3 -Wno-error"
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
```

Celeron (Willamette)

cpu family : 15 model : 1

```
ACCEPT_KEYWORDS="x86"
CHOST="i686-pc-linux-gnu"
CFLAGS="-march=pentium4 -O2 -pipe -fomit-frame-pointer"
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
```

Pentium D 8xx / 9xx

CPU Family: 15

Model: 4

ACCEPT_KEYWORDS="amd64"
CHOST="x86_64-pc-linux-gnu"
#CFLAGS="-march=nocona -O2 -pipe"
CFLAGS="-march=nocona -O2 -fomit-frame-pointer -frename-registers -pipe -msse2 -Wno-error"
CXXFLAGS="\$(CFLAGS)"

Intel Pentium 4 (Prescott) / Celeron D i ostali sa istim CPU family i Model-om

CPU family: 15 Model: 3 ili 4

ACCEPT_KEYWORDS="amd64"
CHOST="x86_64-pc-linux-gnu"
#CFLAGS="-march=nocona -O2 -pipe -fomit-frame-pointer"
CFLAGS="-march=nocona -O2 -fomit-frame-pointer -frename-registers -pipe -msse3 -Wno-error"
CXXFLAGS="\${CFLAGS}"

Ako ne možete startati sa 64 bitnim GNU/Linux Kernel-om

```
ACCEPT_KEYWORDS="x86"
CHOST="i686-pc-linux-gnu"
#CFLAGS="-march=prescott -O2 -pipe -fomit-frame-pointer"
CFLAGS="-march=prescott -O2 -fomit-frame-pointer -frename-registers -pipe -msse3
-Wno-error"
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
```

Core 2 Duo/Quad, Xeon 51xx/53xx/54xx, Pentium Dual-Core T23xx+/Exxxx, Celeron Dual-Core

CPU family: 6 Model: 15

ACCEPT KEYWORDS="amd64"

```
CHOST="x86_64-pc-linux-gnu"
#CFLAGS="-march=nocona -O2 -pipe -fomit-frame-pointer"
CFLAGS="-march=nocona -O2 -fomit-frame-pointer -frename-registers -pipe -msse3 -Wno-error"
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
```

Core i7 and Core i5, Xeon 55xx

CPU family: 6 model: 37

```
ACCEPT_KEYWORDS="amd64"
CHOST="x86_64-pc-linux-gnu"
#CFLAGS="-march=core2 -mtune=generic -O2 -pipe"
CFLAGS="-march=core2 -mtune=generic -O2 -fomit-frame-pointer -frename-registers
-pipe -msse3 -Wno-error"
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
```

Sad ide dalje prema, ako instališete <u>Funtoo</u>, <u>Exherbo</u>, <u>stage3 Gentoo</u> ili <u>iso Gentoo</u> način, ako ste došli od <u>Ulazak u GNU/Linux</u> ili <u>Sad kreće prava instalacija</u> nastavite tamo dalje.

Na početak

Ulazak u GNU/Linux

A sad se može dalje prema Gentoo uputstvu, radite sve kako tamo piše.

Ovde je samo najvažnije.

Pogledajte i sledeće stranice od ovog odličnog Gentoo uputstva.

http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml?part=1&chap=5

http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml?part=1&chap=6

Startajte više konzola, trebaće Vam

Preporučujem Vam sedam konzola, dve za Vaš <u>Live CD</u> a pet za <u>chroot</u>.

Možete to imati u X-u ili preko ssh metode, koristeći tmux.

Možete da koristite sa <u>System Rescue CD Backing store</u> i koristiti podešavanja za <u>tmux</u> od Vaših korisnika. Kopirajte ta podešavanja samo u /root i imaćete Vaše uobičajeno <u>tmux</u> okruženje. To neće biti u memoriji nego u <u>Backing store</u> što je odlično.

Samo se jednom ulogujte i kad podesiti da imate <u>tmux</u> podešavanja, imaćete više korisnika. Ne smeta da je u memoriji /etc/tmux.conf, bitno je da <u>tmux</u> radi ©

Možete preneti kao korisnik za igre i emulatore i ceo /etc za primer u novi Gentoo

scp -P 22 resolv-conf.tar.bz2 root@192.168.1.12:/mnt/gentoo/

Dobro pazite da ne mešate te konzole. Da ne bi imali nepredvidljive greške.

Pogledajte, pošto verovatno imate na Vašem <u>Live CD</u>-u, <u>Midnight Commander</u>, komanda

mc

ili sa <u>Nano</u> , komanda

nano

Pogledajte dobro koje sve opcije postoje, možda imate Vi neke dodatne

cat /mnt/gentoo/etc/make.conf.example

Verovatno imate od mene skripte i razna podešavanja koja se nalaze u <u>primerima</u>, pa ih iskoristite na pravi način za instalaciju Vašeg <u>GNU/Linux</u>-a.

Samo promenite šta je drukčije kod Vas nego što je kod mene.

Imate u tom paketu podešavanja za x86 i za amd64.

Ako ste na Vašem Live CD.

Zavisi šta instališete isto, podesite samo /mnt/Vaš-UNIX-like/etc

Ako ste došli od Da možete olakšano ući u chroot vratite se tamo.

Uđite u direktorijum gde je Vaš GNU/Linux

cd /mnt/Vaš-Linux
Za Gentoo

cd /mnt/gentoo

Za <u>Exherbo</u>

cd /mnt/exherbo

Preporučujem Vam dok ne instališete najpotrebnije stvari u normalnom <u>GNU/Linux</u>-u, <u>Gentoo</u>-u da koristite i dalje konzole sa Vašeg <u>Live CD</u>-a.

Dobro pazite gde se tačno nalazite!

Da li ste na primer u Vašem <u>Live CD</u> /etc

ili u novom /etc (/mnt/gentoo/etc ili /mnt/exherbo/etc).

Da možete olakšano ući u chroot

Sve ove fajle treba da se nalaze u glavnom direktorijumu.

To je potrebno zato da bi se odmah videle pri ulazu u chroot.

Ja radim samo sa njima, dole niže su objašnjenja šta koja radi.

Kopirajte samo šta u njima piše, podesite ako treba i izvršite.

Ako ste šta mountovali od particija pre, prvo to umountujte, sme biti mountovan samo

/mnt/gentoo

Na	primer	umountu	ite sa
	~		,

umount /mnt/gentoo/zajedno/boot /mnt/gentoo/zajedno

Sve ostalo ćete mountovati u chroot-u, kada bude trebalo.

To je samo za prvog korisnika, to jest prvu konzolu ili tty, koji vrši glavna podešavanja. Samo ako već nije mountovan /mnt/gentoo

/chroot0-mount-for-first-tty

Više objašnjenja u <u>Potrebno je mountovati važne direktorijume</u>

/chroot1-dir-for-first-tty

Više objašnjenja u <u>Sad uđite u Vaš GNU/Linux, to jest aktivirajte Vaš novi sistem</u>

/chroot2-chroot-for-first-tty

Mountujte Vaše direktorijume, pazite da podesite tačno prema Vašem kompjuteru.

/chroot3-mount-for-first-tty

ili ova skripta, jer verovatno <u>System Rescue CD</u> drukčije vidi harddisk-ove

/chroot3-mount-for-first-tty-irq

Više objašnjenja u <u>Sada je potrebno kreirati promenljive novog okruženja i učitati ih u memoriju</u>

/chroot4-enviroment-for-first-tty

<u>Trebate imati više konzola za rad u Vašem sistemu</u> preko <u>chroot</u>-a, da bi mogli imati više opcija i lakše mogli raditi. Slično kao i za prvu konzolu.

/chroot5-chroot-for-others-tty

/chroot5-enviroment-for-others-tty

Radite dalje prema Potrebno je mountovati važne direktorijume.

Potrebno je mountovati važne direktorijume

/proc /dev /dev/pts /sys

Da bi mogli pravilno da radite sa Vašim <u>GNU/Linux</u>-om, <u>Gentoo</u>, <u>Funtoo</u> ili <u>Exherbo</u>. Ovo je veoma važno i ne sme da se zaboravi!

Za Vaš Linux

mount -t proc none /mnt/Vaš-Linux/proc

mount -o bind /dev /mnt/Vaš-Linux/dev

mount -t devpts none /mnt/Vaš-Linux/dev/pts

mount -o bind /sys /mnt/Vaš-Linux/sys

Za Gentoo i Funtoo

mount -t proc none /mnt/gentoo/proc

mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev

mount -t devpts none /mnt/gentoo/dev/pts

mount -o bind /sys /mnt/gentoo/sys

Za Exherbo

mount -t proc none /mnt/exherbo/proc
mount -o bind /dev /mnt/exerbo/dev
mount -t devpts none /mnt/exherbo/dev/pts
mount -o bind /sys /mnt/exerboo/sys

Ako ste došli od Da možete olakšano ući u chroot vratite se tamo.

Te direktorijume morate svaki put mountovati kada <u>pripremate ulazak u chroot</u>.

Priprema za chroot, to jest za aktiviranje sistema

Ako slučajno niste već <u>mountovati važne direktorijume</u> ili ponovo idete preko Vašeg <u>Live CD</u> u <u>chroot</u> posle novog startanja ili <u>radite nešto na particijama ili fajl</u> sistemu, menjate zaboravljenu root šifru...

Za šta Vam treba čist sistem, da nije ništa podignuto niti otvoreno.

Možete koristiti ove skripte da sebi olakšate ulazak u chroot.

Pogledajte koje su Vaše particije i koja Vam je root particija sa

parted -I

cfdisk /dev/sdX

Mountujte Vašu /root particiju, ako već nije mountovana

mount /dev/sdXY /mnt/Vaš-Linux

Za Gentoo i Funtoo

mount /dev/sdXY /mnt/gentoo

Za Exherbo

mount /dev/sdXY /mnt/exherbo
Pogledajte <u>Upotreba Swap-a</u> i radite prema tome šta imate za swap. Inicijalizirajte i aktivirajte Vašu /swap particiju, ako to već niste uradili proverite prvo sa
free -mt grep Swap
mkswap /dev/sdXY swapon /dev/sdXY
Potrebno je mountovati važne direktorijume /proc /dev /dev/pts /sys, ako niste već pre to uradili. Proverite da li su mountovani sa Vašeg instalacionog CD-a sa
mount
Ako idete u chroot na jačem kompjuteru za slabiji koji je na primer 64bitan za kompjuter koji je x86 (32bitan) Pošto jači (host) računar posjeduje dovoljno RAM-a, možemo je koristiti kao temp direktorijum za <u>Portage</u> i samim tim uštediti pisanje na slabiji računar i produžiti mu vek.
Možete uraditi da bi mogli koristiti tmpfs za instalaciju za /var/tmp/portage
mkdir -p /mnt/slow-pc/var/tmp/portage mount -t tmpfs tmpfs /mnt/slow-pc/var/tmp/portage
Uđite u chroot za slabiji računar

linux32 chroot /mnt/slow-pc

U slučaju da nemate dovoljno mjesta na slabijem računaru, možete da koristite Portage od jačeg (host) računara.

PAŽNJA: Portage neće biti prebačena na slabiji računar nakon završetka.

mount -o bind /usr/portage /mnt/slow-pc/usr/portage

Sad uđite u Vaš GNU/Linux, to jest aktivirajte Vaš novi sistem

Ako hoćete ući u više konzola onda morate za svaku novu konzolu ponoviti ove komande

Za Vaš Linux

chroot /mnt/Vaš-Linux /bin/bash

Za Gentoo i Funtoo

chroot /mnt/gentoo /bin/bash

Za Exherbo

chroot /mnt/exherbo /bin/bash

Ako ste došli od Da možete olakšano ući u chroot vratite se tamo.

<u>Sad možete mountovati Vaš /usr i /var, ako ste ih odvojili od root-a i ostale particije</u> preko Vašeg <u>Live CD</u>-a sa. Isti postupak je ako ste startali iz Vašeg <u>GNU/Linux</u>-a.

Ako novo instališete ili preko Vašeg <u>Live CD</u>-a idete u <u>chroot</u> posle novog startanja.

Ako hoćete samo preko Vašeg <u>Live CD</u>-a da <u>radite nešto na particijama ili fajl sistemu, menjate zaboravljenu root šifru</u>...

Ako slučajno dobijete da ne možete mountovati

Jer je već mountovano ili ako imate čudnovato više puta mountovane particije, ali to ne smeta jer je verovatno samo kozmetička greška.

To se većinom dešava ako više puta ulazite u chroot.

mv /etc/mtab /etc/mtab-orig

cat /proc/mounts >> /etc/mtab

Može i

In -s /proc/mounts /etc/mtab

Kod mene ovako izgleda ako je sve u redu sa mountovanjem

(Gentoo)sysresccd / # mount

/dev/sda1 on / type ext3 (rw,noatime)
/dev/sdb1 on /var type ext3 (rw)
/dev/sdc2 on /usr type ext3 (rw)
/dev/sda5 on /zajedno type ext3 (rw)
/dev/sdb5 on /zajedno/zajedno-sdb type ext3 (rw)
/dev/sdc5 on /zajedno/zajedno-sdc type ext3 (rw)
/dev/sda3 on /zajedno/boot type ext3 (rw)

Sada je potrebno kreirati promenljive novog okruženja i učitati ih u memoriju

Za Gentoo i Funtoo

env-update && source /etc/profile && unset path

Za Exherbo

eclectic env update && source /etc/profile && unset pa	eclectic env u	pdate && source	/etc/profile &	& unset pa	ith
--	----------------	-----------------	----------------	------------	-----

Da bi Paludis i ostali programi mogli da rade treba da izvršite

unset path

Dajte sami sebi na znanje da radite u promenjenom root-u to jest okruženju

Za Vaš Linux

export PS1="(Vaš Linux)\$PS1"

Za Gentoo i Funtoo

export PS1="(Gentoo)\$PS1"

Za <u>Exherbo</u>

export PS1="(Exherbo)\$PS1"

Pošto Exherbo ima problema za sada sa \$PATH-om, ne nalazi fajle u chroot-u

export PATH=/home/bin:/home/bins:/usr/lib/distcc/bin:\$PATH

Namestite da koristite našu vremensku zonu.

mv -v /etc/localtime /etc/localtime-orig

In -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Belgrade /etc/localtime

Odmah napravite sebi šifru, da bi bili zaštićeni, jer Vam je <u>Internet</u> otvoren i

svako sada može da Vam upadne u kompjuter.

passwd

Napravite Vaše korisnike

Radite prema fajli Korisnici.

Ako ste došli od Da možete olakšano ući u chroot vratite se tamo.

Radite dalje prema <u>Logovanje preko SSH-a</u>.

Na početak

Podrška za prevode programa

Pogledajte

cat /usr/share/i18n/SUPPORTED

koji su sve jezici podržani

http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/Locales.html

http://www.gentoo.org/doc/en/guide-localization.xml

http://www.gentoo.org/doc/de/guide-localization.xml

http://www.gentoo.org/doc/en/utf-8.xml

Vidite koje su važeće oznake za Vaše jezike sa

locale -a | grep 'sr'

locale -a | grep 'hr'

locale -a | grep 'en'

locale -a | grep 'de' Napravite fajlu za locale za podršku prevoda za na primer Razne varijante našeg jezika, Engleski, Nemački... Koristite ovu fajlu, to su globalna podešavanja za Vaše lokalne jezike /etc/locale.gen Onda izvršite ovu komandu, treba da nema nijedne greške locale-gen Da bi bili sigurni da se neće prebrisati i da imate rezervnu kopiju. cp -a /etc/locale.gen /etc/locale.gen-00 Da bi zaštitili ovu važnu fajlu, jer pri obnavljanju glibc se ona prebriše chattr +i /etc/locale.gen Otključavanje sa chattr -i /etc/locale.gen Podesite globalno u ovoj fajli /etc/env.d/02locale Tu su prevodi programa

/usr/share/locale/xx/LC_MESSAGES

Trebate podesiti da i Vaši korisnici mogu da koriste ove prevode.

Pogledajte Podrška za prevode programa za korisnike.

U ovoj fajli ne uključujte ovu opciju ni slučajno. Pročitajte dobro šta u njoj piše.

/etc/locale.nopurge

NEEDSCONFIGFIRST

Jer ako to je uključite možete izgubiti vaše locale.

U tom slučaju morate sve Vaše lokalizovane programe reinstalirati.

Na početak

Ne brišite nipošto ove važne programe!

Nikako se sledeći programi ne smeju namerno ili slučajno deinstalisati, to su osnove sistema i ako se izbrišu skoro nijedan program više ne radi!

Veoma teško može da se system popravi.

Moraćete verovatno ponovo GNU/Linux instalisati.

busybox python perl binutils gcc glibc bash libtool boost portage paludis make autoconf

Proverite još jednom da li ste sve uradili za <u>Fajl sistem!</u>

Toolchain

https://en.wikipedia.org/wiki/GNU toolchain

Toolchain je veoma važan za <u>GNU/Linux</u>, <u>Toolchain</u> i <u>GNU Autotools</u> su osnova da bi se svi programi mogli instalisati i koristiti.

Bez Toolchain-a ne može da se zamisli GNU/Linux.

<u>Toolchain</u> i <u>GNU/Linux Kernel</u> su osnova svakog <u>GNU/Linux-a</u>. <u>GNU/Linux Kernel</u> se ne instališe sada, <u>nego kasnije pri kraju ove fajle</u>.

<u>Toolchain</u> i <u>GNU Autotools</u> se moraju instalisati odmah na početku prave instalacije.

Ali svejedno sve pročitajte do tog dela i tek onda instališite prema prevedite Toolchain više puta.

Prevedite Toolchain više puta

Sad se ovo mora obavezno uraditi, to je osnova sistema, traje satima.

To je najvažnija komanda za početak, mora se obnoviti ili instalisati <u>Toolchain</u>, on je osnova svakog <u>GNU/Linux-a</u>. On dolazi odmah posle <u>GNU/Linux Kernel-a</u>.

<u>Instališite na način Vaše Distribucije</u> <u>Toolchain</u> i sve ostale programe koje trebate.

Na primer za <u>Gentoo</u>

Koristite za prvo instalisanje <u>Toolchain</u>-a obavezno podešenu <u>/etc/portage</u>.

Nemojte koristiti za prvu instalaciju <u>Toolchain</u>-a package.use, premestite sa

cd /etc/portage

mv package.use package.use-

Morate ovu komandu koristiti za prvo instalisanje <u>Toolchain</u>-a, da bi se instalisale i <u>važne Libs za GCC</u> i to odgovarajuće verzije!

time emerge -a gcc glibc binutils libtool dev-libs/gmp dev-libs/mpfr

Proverite prvo sa gornjom komandom koje verzije <u>Toolchain</u>-a se instališu, tek ako je to u redu onda potvrdite tu komandu.

Preporučujem kad se završi prvo prevođenje <u>Toolchain</u> da odmah instališete <u>ccache</u>, <u>eix</u> da bi Vam sledeća instalisanja bila lakša

time emerge -a ccache eix

Toolchain se treba do dva ili do tri puta prevoditi, da bi radio idealno!

Preporučujem Vam da uvek samo sa <u>Portage</u>, to jest sa emerge, instališete <u>Toolchain</u> da bi uvek imali binarne pakete koje uvek možete vratiti.

time emerge gcc glibc binutils libtool dev-libs/boost

time emerge gcc glibc binutils libtool

Potrebno je i da GNU Autotools instališete sada!

time emerge autoconf automake gettext

Trebate uvek imati više <u>GCC</u> verzija, zato obavezno instališete neku stariju verziju sa

emerge -a =sys-devel/gcc-starija-verzija

Posle instalacije <u>Toolchain</u>-a i <u>GNU Autotools</u> vratite package.use sa

cd /etc/portage

mv package.use- package.use

GCC, GNU Compiler Collection

Includes C/C++, java compilers, pie+ssp extensions, Haj Ten Brugge runtime bounds checking

http://gcc.gnu.org/

Za BSD

Pogledajte Compiler za FreeBSD Ports.

http://www.freebsd.org/doc/en/articles/custom-gcc/article.html

GCC se nalazi u FreeBSD Base paketima.

Postoji <u>PBI</u> paket.

Ako hoćete da koristite u BSD-u noviji GCC

portmaster -n lang/gcc

Za GNU/Linux

emerge -a sys-devel/gcc

Da vidite koji GCC su instalisani, stari GCC ne trebate deinstalisati, neka ga zlu ne trebalo

gcc-config -l

Da izaberete koji GCC ćete koristiti

gcc-config -f xy

Onda morate da uđete u promenjeno okruženje sa

source /etc/profile

Pogledajte Treba da znate koji procesor koristite.

Možete probati da koristite podešavanja koja Vam daju programi kao na primer <u>Acovea</u>, ali samo oprezno.

Bolje je da koristite <u>Safe Flags</u>, koji su sigurni i ne prave neke greške kod prevođenja.

Proverite <u>parametre koje Vaš Procesor podržava</u> i šta <u>GCC</u> koristi od programa sa

echo 'int main(){return 0;}' | gcc -x c - -v -Q -march=native -O2 -o /dev/null

To su verovatno Važne Libs za GCC

Važne Libs za GCC

Pažnja morate da imate odgovarujuće Libs za GCC.

Treba da su verzije koje odgovaraju tačno za GCC koji Vi koristite.

GMP

Library for arithmetic on arbitrary precision integers, rational numbers, and floating-point numbers

http://gmplib.org/

Za BSD

portmaster -n math/gmp

Za GNU/Linux

emerge -a dev-libs/gmp

MPFR

Library for multiple-precision floating-point computations with exact rounding

http://www.mpfr.org/

Za BSD

portmaster -n math/mpfr

Za **GNU/Linux**

emerge -a dev-libs/mpfr

Bez odgovarujućih Libs može se desiti da ne radi <u>GCC</u>, na primer ako je neka druga verzija instalisana sa kojom <u>GCC</u> nije instalisan ili kompatibilan.

Pogledajte Ako Vam kod prevođenja dođu greške tipa C compiler

configure: error: C compiler cannot create executables

Možete probati da vidite šta nedostaje sa

echo "int main() {return 0;}" >> proba.cpp

Onda probajte da vidite šta nedostaje sa

gcc -o proba proba.cpp

Javlja tačno koja fajla nedostaje a ne samo ova gornja kriptična poruka

emerge -a dev-lang/perl

Može pomoći vraćanje binarnih paketa i linkovanja, čitajte tačno šta nije u redu.

Pogledajte

Nepredvidive Hardwerske greške
Ponekad ima grešaka različite prirode pri prevođenju
Ako neki program javlja da ne može da nađe neku fajlu

Na primer linkujte ako Vam javlja da neka libs nedostaje

cd /usr/lib

In -s šta-imate.so.xy šta-vam-treba.so.xy

Ako se ne može instalisati GCC probajte da podesite privremeno

/etc/portage/make.conf

```
CFLAGS="..." bez -pipe
...
MAKEOPTS="-j1"
```

Instališite binarnu verziju GCC-a, pogledajte Ako se paket nikako ne može instalisati

emerge -aK sys-devel/gcc emerge -aK =sys-devel/gcc-verzija

Odmah instališite važne Libs za GCC sa najnovijom verzijom

emerge -a dev-libs/gmp dev-libs/mpfr

Posle morate odmah instalisati normalni GCC, da bi mogli dalje raditi.

emerge -a sys-devel/gcc

GNU C library

GNU libc6 (also called glibc2) C library

http://www.gnu.org/software/libc/libc.html

Za BSD

<u>GNU C library</u> se nalazi u <u>FreeBSD Base paketima</u>.

Za **GNU/Linux**

Kada god dođe u <u>Portage</u> neka nova verzija <u>GNU C library</u>, prvo je maskirajte, dok vidite kakva su iskustva drugih, pa tek posle nekog vremena, mesec dva ili više, kad vidite da svima radi odlično, da se niko ne buni, dopustite da se nova verzija instališe.

Stavite na primer u package.mask ili package_mask.conf

>=sys-libs/glibc-verzija

Kako se pušta loša verzija kao stabilna

https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=350744

Ne smete se vraćati tek tako na nižu verziju GNU C library.

Ako to jednostavno uradite na normalni način neće Vam nijedan program raditi.

U tom slučaju morate vratiti preko Vašeg <u>Live CD</u>-a <u>osigurani paket</u>, da bi mogli normalno da koristite Vaš kompjuter.

Radite downgrade **GNU C library** samo po metodi koja je ovde opisana

http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Downgrade_Glibc

http://www.gentoo-wiki.info/Downgrade Glibc

Ovo je isto jedan način, koji radi, ali pazite dobro šta radite, nije za svakoga.

Možda ćete morati menjati ovu fajlu koja Vas sprečava da instališete stariju verziju

cd /usr/portage/sys-libs/glibc/

nano /usr/portage/sys-libs/glibc/files/eblits/pkg setup.eblit

Privremeno isključite samo ovaj deo

eerror "Sanity check to keep you from breaking your system:" # eerror " Downgrading glibc is not supported and a sure way to destruction" # die "aborting to save your system" Svejedno pri sledećem obnavljanju sistema se to prebriše :o) Morate sada napraviti Manifest, da bi se moglo instalisati, sa ebuild glibc-verzija.ebuild digest Proverite da li će se ispravna verzija GNU C library da se instališe emerge -pv sys-libs/glibc Onda instališite sa emerge -a sys-libs/glibc I odmah obavezno uradite proveru sistema sa Za <u>Portage</u> revdep-rebuild Za Paludis cave fix-linkage

Moraćete još svaki program koji Vam ne radi da reinstališete, pogledajte <u>Kako da reinstališete grupe paketa</u>.

GNU Binutils

Tools necessary to build programs

http://sources.redhat.com/binutils/

Za BSD

GNU Binutils se nalaze u FreeBSD Base paketima.

Ako hoćete da koristite u BSD-u novije GNU Binutils

portmaster -n devel/binutils

Za GNU/Linux

emerge -a sys-devel/binutils

Da vidite koji GNU Binutils su instalisani

binutils-config -l

GNU Libtool

The GNU Portable Library Tool

A shared library tool for developers

http://www.gnu.org/software/libtool/

Za BSD

GNU Libtool se nalazi u FreeBSD Base paketima.

Ako hoćete da koristite u BSD-u noviji GNU Libtool

portmaster -n devel/libtool

Za **GNU/Linux**

emerge -a sys-devel/libtool

GNU Autotools

http://www.lrde.epita.fr/~adl/autotools.html

U GNU Autotools pripadaju

GNU Libtool

GNU Autoconf

Used to create autoconfiguration files

http://www.gnu.org/software/autoconf/

Za BSD

GNU Autoconf se nalazi u FreeBSD Base paketima.

Ako hoćete da koristite u BSD-u noviji GNU Autoconf

portmaster -n devel/autoconf

Za **GNU/Linux**

emerge -a autoconf

GNU Automake

Used to generate Makefile.in from Makefile.am

http://sources.redhat.com/automake/

Za BSD

<u>GNU Automake</u> se nalazi u <u>FreeBSD Base paketima</u>.

Ako hoćete da koristite u <u>BSD</u>-u noviji <u>GNU Automake</u>

portmaster -n devel/automake

Za **GNU/Linux**

emerge -a automake

GNU Gettext

GNU locale utilities

http://www.gnu.org/software/gettext/

Za BSD

<u>GNU Gettext</u> se nalazi u <u>FreeBSD Base paketima</u>.

Ako hoćete da koristite u <u>BSD</u>-u noviji <u>GNU Gettext</u>

portmaster -n devel/gettext

Za GNU/Linux

emerge -a gettext

Osigurajte Toolchain i GNU Autotools za svaki slučaj

Da bi imali osiguranje, osigurajte dok radi Vaš Toolchain i GNU Autotools.

/home/bin/save-toolchain

Možete svaki program ovako osigurati.

Ako Vam se kompjuter veoma zagrejao posle ovih instalisanja Toolchain-a i GNU Autotools-a možete ga ako hoćete malo ugasiti da se ohladi sa

shutdown -h now

Nastavite kasnije normalno posle novog startanja kad mountujete Vašu root particiju na /mnt/gentoo prema <u>Ulazak u GNU/Linux</u>, <u>mountujte važne direktorijume</u>, uđite u <u>chroot</u> i nastavite sa Init skriptama.

Normalno sve šta ste dosada uradili sa Vašim podešavanjima je sačuvano, ako ste pravilno radili.

Nastavite prema Programi za fajl sisteme.

Na početak

Init skripte

Pogledajte /etc/inittab.

Da bi mogli da zaustavite sistem

man shutdown

Skripta koju možete koristiti za reboot sistema

/home/bin/shutdown-

System-V init

Normalno se koristi <u>System V style init programs</u>

http://en.wikipedia.org/wiki/Init

http://en.wikipedia.org/wiki/UNIX_System_V

http://en.wikipedia.org/wiki/Runlevel

http://www.linux.org/docs/ldp/howto/From-PowerUp-To-Bash-Prompt-HOWTO-6.html

System V style init programs

System V style init programs original written by Miquel van Smoorenburg that control the booting and shutdown of your system.

/sbin/init - parent of all processes

Osnova za svako startanje GNU/Linux-a.

Može da se zameni u Distribucijama. U Gentoo-u je dopunjen sa OpenRC.

http://savannah.nongnu.org/projects/sysvinit

emerge -a sysvinit

runit

A UNIX init scheme with service supervision

Zamenjuje normalni System-V init

http://smarden.org/runit/

emerge -a runit

Cinit

Is a fast init system with dependency features and profile support.

Zamenjuje normalni <u>System-V init</u>. Verovatno ima novija verzija na stranici.

http://www.nico.schottelius.org/software/cinit/

emerge -a cinit

Upstart

Event-based replacement for the /sbin/init daemon.

Primarno ga koristi <u>Ubuntu</u>. Zamenjuje normalni <u>System-V init</u>.

http://upstart.ubuntu.com/

emerge -a upstart

http://en.wikipedia.org/wiki/Upstart

Baselayout

Filesystem baselayout and init scripts

emerge -a baselayout

Možete preći na novi baselayout, čak se preporučuje.

Mnogo je važno pri <u>automatskom podizanju modula pri startanju sistema</u>, koji <u>Baselavout</u> koristite.

OpenRC

Manages the services, startup and shutdown of a host

Primarno ga koristi Gentoo. Dopunjuje normalni System-V init.

BSD može da ga koristi.

http://www.gentoo.org/proj/en/base/openrc/

Pre je bio Developer Roy Marples

http://roy.marples.name/projects/openrc

emerge -a openrc

http://www.gentoo.org/doc/en/openrc-migration.xml

Da vidite opcije

rc-update --help

Da dodate neki servis u na primer default

rc-update add servis default

Da izbrišete neki servis iz na primer default

rc-update del servis default

Da vidite šta je u kom levelu
rc-update show
Koji servisi su startani
rc-status
rc-status boot
rc-status default
Da vidite koji servisi u defaulti zavise od rc
/lib/rc/bin/rc-depend `ls /etc/runlevels/default`
Da obnovite
/lib/rc/bin/rc-depend -u
Možete servise podići samo u normalnom okruženju a ne u <u>chroot</u> -u. U <u>chroot</u> -u koristite samo
rc-update add servis gde-treba
Supervisor
Is a client/server system that allows its users to monitor and control a number of processes on UNIX-like operating systems.
Dopunjuje normalni <u>System-V init</u> .
http://supervisord.org/

emerge -a supervisor

Nastavite dalje obavezno prema Syslog.

Na početak

Da možete samostalno startati Vaš GNU/Linux

Sada morate obavezno da napravite <u>Kernel i podesite GRUB</u>, da biste mogli samostalno startati Vaš <u>GNU/Linux</u>, <u>Gentoo</u>, <u>Funtoo</u>, <u>Exherbo</u>, to jest da bi mogli uspešno startati Vaš kompjuter.

Da li ste sve uradilil od Toolchain do ovde?

Pogledajte prvo Toolchain i osigurajte ga svaki slučaj.

Obnovite na način Vaše Distribucije <u>GNU/Linux</u>-a sve informacije o paketima i pakete. Tek kada ste to uradili bez nekih velikih greški, startajte Vaš <u>GNU/Linux</u> bez Live CD-a. Posebno je to bitno za pakete koji su bitni za startanje Linux-a, kao na primer <u>GRUB</u>, <u>OpenRC</u>...

Ako instališete <u>Funtoo, stage3 Gentoo ili iso Gentoo način</u> ili ako instališete Exherbo obnovite na način Distribucija sve pakete.

Možda ćete morati da ispravljete greške različite prirode instalisanju nekih programa.

Startajte sada bez Vašeg Live CD-a novi GNU/Linux

Ako imate greške pri startanju novog GNU/Linux-a

Ako imate greške, prvo ih ispravite pa tek onda idite dalje.

Ako se sve završi dobro i nemate greški, onda restartujte kompjuter sa

CTRL+ALT+DEL

ili

shutdown -r now

Ako ga hoćete prvo možete malo isključiti da se odmori shutdown -h now Startajte kompjuter sa izvađenim CD-om. Pišite sve greške koje postoje na papir i po mogućnosti slikajte jer brzo ide. Sve što je crveno su greške, sve što je zeleno je dobro odrađeno. Koristite da biste videli ono što je prošlo. Na gore CTRL+Page Up Na dole CTRL+Page Down ili sa dmesg | more

kad se ulogujete.

Ako nije nešto u redu i ne možete startati, ili se to ne može ispraviti u normalnom GNU/Linux-u startajte ponovo Vaš Live CD, pogledajte Mountovanje root particije preko Live CD, ispravljanje greški u /root-u

Ispravite greške, pa ponovo probajte sve dok ne uspete koliko toliko normalno startati Vaš GNU/Linux.

Kad uspete normalno startati bez nekih velikih grešaka možete sami sebi čestitati.

Zapišite onda na papir te greške i jednu po jednu ispravljajte.

Savetujem Vam da samo probate da li možete da startate novi <u>GNU/Linux Kernel</u>, da dalje radite u chroot-u dok ne namestite sve od <u>X</u>-a i sve šta se može od <u>sigurnosnih podešavanja</u> (posebno <u>SSH</u> ne zaboravite), podešavanja za <u>Internet</u>, <u>Multimedije</u>, <u>Office</u> i ostalo šta je bitno za normalan rad...

Najbolje pogledajte <u>Sadržaj</u> i sami odlučite šta Vam treba.

Može da se desi da nešto ne možete u chroot-u da instališete, pa zato morate za to da startate normalno.

Da tek kasnije normalno startate dosta podešen sistem.

Da li ste stavili važne daemone u /etc/runlevels?

Imate primere tih direktorijuma.

Ako je skoro sve u redu do sada možete sad nastaviti sa <u>instalisanjem programa</u>.

Na početak

Datum promene

27.11.2012