## • Sadržaj

- Napomena
- Cron pravila, da se automatski izvršavaju zadaci
  - Programi za cron
    - Vixie-cron
    - > Cronie
    - Anacron
  - > Podešavanja za cron programe
  - > Kad da se izvršavaju cron zadaci

## **Napomena**

U <u>primerima</u> imate sve skripte i fajle ovde navedene, posebno one iz /home/bin su kompletno tu.

Za skoro sve ovde opisane programe stavio sam u <u>Fluxbox menu</u> kako se startaju, takođe u <u>primerima</u> imate i taj menu. Iz tog razloga nisam opisao ovde kako se koji program starta, mnogi imaju svoj specifičan način startanja.

Ako koristite drugo <u>grafičko okruženje</u> svejedno pogledajte taj menu, jer opisano je kako se startaju programi, pa možete to dodati u Vaš meni ili ih tako ručno startati.

## Cron pravila, da se automatski izvršavaju zadaci

### Programi za cron

Da vidite šta ima za BSD

cd /usr/ports/shells/; ls | more

Da vidite šta ima za <u>GNU/Linux</u>

eix cron


eix -S cron

# Startajte Vaš cron program, samo ako niste u <u>chroot</u>-u

Vixie-cron
Paul Vixie's cron daemon, a fully featured crond implementation
Da bi mogli izvršavati vremenske zadatke, verovatno je već instalisano.
ftp://ftp.isc.org/isc/cron/
Za <u>BSD</u>
<u>Vixie-cron</u> se nalazi u <u>FreeBSD Base paketima</u> .
Za <u>GNU/Linux</u>
emerge -a vixie-cron
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Paul_Vixie
man crontab
man cron
Da se podigne
Za <u>BSD</u>
/etc/rc.d/cron start
Za <u>GNU/Linux</u>
/etc/init.d/vixie-cron start
Da se uvek starta pri podizanju sistema

/etc/rc.conf

Za <u>BSD</u>



#### **Anacron**

Is a periodic command scheduler. It executes commands at intervals specified in days. Unlike cron, it does not assume that the system is running continuously. It can therefore be used to control the execution of daily, weekly and monthly jobs (or anything with a period of n days), on systems that don't run 24 hours a day.

<u>Anacron</u> is not an attempt to make cron redundant.

Za <u>BSD</u> portmaster -n sysutils/anacron Za **GNU/Linux** emerge -a anacron Da se podigne Za BSD /usr/local/etc/rc.d/anacron start Za **GNU/Linux** /etc/init.d/anacron start Da se uvek starta pri podizanju sistema Za BSD /etc/rc.conf # Enable anacron anacron\_enable="YES" Za **GNU/Linux** rc-update add anacron default Ako ste došli od <u>osnovnih programa</u> vratite se na tamo.

http://sourceforge.net/projects/anacron

Podešavanja za cron programe

http://www.gentoo.org/doc/en/cron-guide.xml https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Cron http://www.cyberciti.biz/fag/how-do-i-add-jobs-to-cron-under-linux-or-unix-oses/ http://www.unixgeeks.org/security/newbie/unix/cron-1.html Cron podešavanja se nalaze u /var/spool/cron/crontabs Da vidite šta imate Za BSD Is /var/cron/tabs root korisnik Za GNU/Linux Is /var/spool/cron/crontabs root korisnik Pazite izgleda da morate ponekad da koristite ove komande ili može da se desi da cron program ne može da otvori svoju fajlu. Jednostavno probajte da li se vide cron pravila preko ovih komandi. Da napravite ako ne postoji ili promenite cron pravila za Vas, koristi Vaš default editor to je verovatno Nano, koji radi odlično.

crontab -e



Kad da se izvršavaju cron zadaci

Format fajli /var/spool/cron/crontabs/\*

minut čas dan-u-mesecu mesec-u-godini dan-u-nedelji komanda

minut od 00 do 59


čas od 00 do 23 (ponoć je 00)

dan-u-mesecu od 01 do 31

mesec-u-godini od 01 do 12

dan-u-nedelji od 01 do 07 (ponedaljak je 01, nedelja je 07)

Svih pet polja za datum moraju da budu određena, asteriks (\*) se može uzeti da zamenjuje svako polje.



Ne koristite vreme 10 za minute, jer se to često mulitplicira i onda može da se desi da se ne izvršavaju Vaša cron pravila.

Primer ove važne fajle za root-a

### /var/spool/cron/crontabs/root

Nemojte da stavljajte previše u crontabs, rasporedite po danima i vremenu.

Morate tačno znati šta stavljajte u crontabs i zašto.

Pazite samo da uvek mora ispred zadnje komande biti ili se ta komanda i one pre nje neće izvršavati.

exec

Normalno to ne važi za same fajle /var/spool/cron/crontabs/\*, jer su one samo konfiguracije u koje vreme se šta izvršava.

### To važi za fajle koje se konfigurišu kao

Za **BSD** 

/etc/periodic/daily/*
/etc/periodic/monthly*
/etc/periodic/security/*
/etc/periodic/weekly*

### Za **GNU/Linux**

/etc/cron.daily/\*
/etc/cron.hourly/\*
/etc/cron.monthly/\*
/etc/cron.weekly/\*

Ako imate kod svake komande exec ispred, onda se samo prva komanda izvrši a ostale komande posle te prve komande se ne izvrše.

Na početak

Datum promene

27.11.2012