# Системное программное обеспечение локальных компьютерных сетей

Программный интерфейс взаимодействия сокетов Беркли (продолжение)

Автор: Денис Пынькин Читает: Алексей Демидчук


2014 - 2015


e-mail: denis.pynkin@bsuir.by

http://goo.gl/32cTB

СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!

# Сетевое взаимодействие





#### socket

#### socket - создать оконечную точку коммуникации

- 1 #include <sys/types.h>
- 2 #include <sys/socket.h>
- 3 int socket(int domain, int type, int protocol);

Вызов socket создает оконечную точку для коммуникации и возвращает её дескриптор.

В случае ошибки возвращается -1; в противном случае возвращается дескриптор, ссылающийся на сокет.

# Домен коммуникации

Параметр domain задает "домен" коммуникации; выбирает набор протоколов, которые будут использоваться для коммуникации.

Такие наборы описаны в <sys/socket.h>. Примеры форматов:

- PF\_UNIX,PF\_LOCAL Локальная коммуникация
- PF\_INET IPv4, протоколы Интернет
- PF\_INET6 IPv6, протоколы Интернет
- PF IPX IPX протоколы Novell
- PF\_NETLINK Устройство для общения пользователя с ядром
- PF\_X25 Протокол ITU-T X.25 / ISO-8208
- PF\_AX25 Протокол AX.25, любительское радио
- PF\_APPLETALK Appletalk
- PF\_PACKET Низкоуровневый пакетный интерфейс

#### Тип сокета

Сокет имеет тип type, задающий семантику коммуникации. Стандарт POSIX определяет следующие типы:

- SOCK STREAM
- SOCK SEQPACKET
- SOCK DGRAM
- SOCK\_RAW

### Протокол сокета

Параметр protocol задает конкретный протокол, который используется на сокете. Обычно существует только один протокол, обеспечивающий конкретный тип сокета в заданном наборе протоколов. Однако, возможно существование нескольких таких протоколов — тогда и используется этот параметр. Номер протокола зависит от используемого домена коммуникации.

## socketpair

socketpair — создать неименованную пару подключенных сокетов (аналог неименованных каналов через сокеты)

- 1 #include <sys/types.h>
- 2 #include <sys/socket.h>
- 3 int socketpair(int domain, int type, int protocol, int sv[2]);

Вызов socketpair создает неименованную пару подключенных оконечных точек для коммуникации и возвращает их дескрипторы.

#### bind

#### bind - привязать имя к сокету

```
#include <sys/types.h>
```

- 2 #include <sys/socket.h>
  3
- 4 int bind(int sockfd, struct sockaddr \*my addr, socklen t addrlen);

bind привязывает к сокету sockfd локальный адрес my\_addr длиной addrlen.

Традиционно, эта операция называется "присваивание сокету имени".

#### listen

listen — слушать соединения на сокете (перевести сокет в пассивный режим).

- 1 #include <sys/socket.h>
- int listen(int s, int backlog);

В случае успеха возвращается нуль. При ошибке возвращается -1, а errno устанавливается должным образом.

#### listen

Cистемный вызов listen применим только к сокетам типа SOCK\_STREAM или SOCK\_SEQPACKET.

Параметр backlog задает максимальную длину, до которой может расти очередь ожидающих соединений. Если приходит запрос на соединение, а очередь полна, то клиент получит ошибку ECONNREFUSED или, если соответствующий протокол поддерживает повторную передачу, запрос может быть игнорирован, чтобы попытаться ответить на повторный запрос.

#### accept

#### accept - прием соединений

- #include <sys/socket.h>
- 2 int accept (int sd, struct sockaddr \*restrict address,
- 3 socklen\_t \*restrict address\_len);

Этот системный вызов возвращает -1 в случае ошибки. При успешном завершении возвращается неотрицательное целое, являющееся дескриптором сокета.

#### connect

#### connect - инициирует соединение на сокете.

- #include <sys/types.h>
- 2 #include <sys/socket.h>
- 3 int connect(int sockfd, const struct sockaddr \*serv addr, socklen t addrlen);

Если соединение или привязка прошла успешно, возвращается нуль. При ошибке возвращается -1, а errno устанавливается должным образом.

#### connect

Файловый дескриптор sockfd должен ссылаться на сокет. Если сокет имеет тип SOCK\_DGRAM, значит, адрес serv\_addr является адресом по умолчанию, куда посылаются датаграммы, и единственным адресом, откуда они принимаются. Если сокет имеет тип SOCK\_STREAM или SOCK\_SEQPACKET, то данный системный вызов попытается установить соединение с другим сокетом. Другой сокет задан параметром serv\_addr, являющийся адресом длиной addrelen в пространстве коммуникации сокета. Каждое пространство коммуникации интерпретирует параметр serv\_addr по-своему.

#### connect

Обычно сокеты с протоколами, основанными на соединении, могут устанавливать соединение только один раз; сокеты с протоколами без соединения могут использовать connect многократно, чтобы изменить адрес назначения. Сокеты без поддержки соединения могут прекратить связь с другим сокетом, установив член sa\_family структуры sockaddr в AF UNSPEC.

#### send

#### send, sendto, sendmsg - отправить сообщение в сокет

```
2 #include <sys/socket.h>
3
4 int send(int s, const void *msg, size_t len, int flags);
5 int sendto(int s, const void *msg, size_t len, int flags,
6 const struct sockaddr *to, socklen t tolen);
```

#include <sys/types.h>

send, sendto, и sendmsg используются для пересылки сообщений на другой сокет. send можно использовать, только если сокет находится в соединенном состоянии, тогда как sendto и sendmsg можно использовать в любое время.

Эти системные вызовы возвращают количество отправленных символов или -1, если произошла ошибка.

#### recv

recv, recvfrom, recvmsg — получить сообщение из сокета

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
```

- int recv(int s, void \*buf, size\_t len, int flags);
- int recvfrom(int s, void \*buf, size\_t len, int flags,
- struct sockaddr \*from, socklen t \*fromlen);

Системные вызовы recvfrom и recvmsg используются для получения сообщений из сокета, и могут использоваться для получения данных, независимо от того, является ли сокет ориентированным на соединения или нет.

#### Флаги

- MSG\_OOB запрашиваются экстренные данные.
   Трактовка этого понятия зависит от протокола.
- MSG\_DONTROUTE (send) не использовать маршрутизацию при отправке пакета
- MSG\_DONTWAIT (send) включает неблокирующий режим
- MSG\_TRUNC (recv) возвращает реальную длину пакета (пакетные протоколы)
- MSG\_PEEK (recv) не удалять прочитанные данные.
- MSG\_WAITALL (recv) для сокетов типа SOCK\_STREAM флаг означает, что вызывающий процесс блокируется до получения всего запрошенного объема данных.

#### close

```
close - закрыть файловый дескриптор
```

```
#include <unistd.h>
```

2

int close(int fd);

возвращает ноль при успешном завершении или -1, если произошла ошибка.

#### shutdown

shutdown — закрыть файловый дескриптор

- 1#
- #include <sys/socket.h>
- int shutdown (int sd, int how);

возвращает ноль при успешном завершении или -1, если произошла ошибка.

Значение аргумента how показывает, что именно завершается:  $SHUT_RD$  прекращает прием,  $SHUT_WR$  — отправку,  $SHUT_RDWR$  — и то, и другое.

#### select

Функции select и pselect ждут изменения статуса нескольких файловых дескрипторов

```
#include <sys/time.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int select(int n, fd_set *readfds, fd_set *writefds,
fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout);
```

#### select

n на единицу больше самого большого номера дескриптора из всех наборов. timeout — это верхняя граница времени, которое

пройдет перед возвратом из select. Можно использовать ноль, при этом select завершится немедленно. (Это полезно для периодического опроса.) Если timeout равен NULL (нет тайм-аута), то select будет ожидать изменений неопределенное время.

# fd set

Стандарт POSIX-2001 определяет тип fd\_set как абстрактный.

```
FD_SET(int fd, fd_set *set);
FD_CLR(int fd, fd_set *set);
FD_ISSET(int fd, fd_set *set);
FD_ZERO(fd_set *set);
```

#### Опции сокетов

С сокетами могут быть ассоциированы опции, влияющие на их функционирование. Значения этих опций можно опросить или изменить с помощью функций getsockopt и setsockopt.

```
#include <sys/socket.h>
int getsockopt (int sd, int level,
    int option_name,
    void *restrict option_value,
    socklen_t *restrict option_len);

int setsockopt (int sd, int level,
    int option_name,
    const void *option_value,
    socklen_t option_len);
```

# Уровни опций

level – указывает к какому уровню относится опция

- SOL\_SOCKET опции сокета
- SOL\_TCP опции для протокола TCP
- SOL IP опции для протокола IP

# SOL\_SOCKET

| Имя опции     | Тип     | Описание   |
|---------------|---------|--|
| SO_ERROR      | int     | Статус ошибок (после опроса очищается)             |
| SO TYPE       | int     | Тип сокета   |
| SO PROTOCOL   | int     | Протокол   |
| SO DEBUG      | bool    | Отладочная информация о работе сокета.             |
| SO ACCEPTCONN | bool    | Указывает, является ли сокет слушающим.            |
| SO SNDBUF     | int     | Размер буфера для передаваемых данных (выходного   |
| SO_RCVBUF     | int     | Размер входного буфера.                            |
| SO RCVLOWATM  | int     | Минимальное число байт, обрабатываемых при вводе.  |
| SO_SNDLOWAT   | int     | Минимальное число байт, обрабатываемых при выводе  |
| SO_RCVTIMEO   | timeval | Длительность ожидания поступления данных при ввод  |
| SO_SNDTIMEO   | timeval | Длительность ожидания отправки данных при выводе.  |
| SO TIMESTAMP  | bool    | Включить передачу отметок времени                  |
| SO_BROADCAST  | bool    | Переводит сокет в широковещательный режим передач  |
| SO OOBINLINE  | bool    | Если установлена, то данные out-of-band помещаются |
| SO_REUSEADDR  | bool    | Использование "занятого"адреса (для bind)          |

# SOL\_SOCKET: SO\_LINGER

Определяет, блокировать ли процесс при закрытии дескриптора sd до передачи буферизованных данных, и если блокировать, то на какой срок.

```
struct linger {
  int l_onoff; /* linger active */
  int l_linger; /* how many seconds to linger for */
};
```

# SOL\_TCP

| Имя опции   | Тип  | Описание  |
|-------------|------|---|
| TCP NODELAY | bool | Отключает алгоритм Нэгла (Nagle)                        |
| TCP MAXSEG  | int  | устанавливает или сообщает максимальный размер сегмента |
| TCP_CORK    | bool | При включении этой опции, перестают отсылаться частичнь |

# SOL\_IP

| Имя опции        | Тип  | Описание  |
|------------------|------|---|
| IP HDRINCL       | bool | Включение этого флага означает, что пользователь ух |
| IP_OPTIONS       |      | Устанавливает или возвращает те опции IP, которые п |
| IP TTL           | byte | Устанавливает или получает текущее значение поля Т  |
| IP TOS           | byte | Устанавливает или получает значение поля Тип-Серви  |
| IP PMTU DISCOVER | int  | Устанавливает или возвращает значение опции Path N  |
| IP_MTU           | int  | Возвращает используемое в данный момент значение    |

# Спасибо за внимание! Вопросы?