


# Management System for Mail & Routing (MSMR) – DATABASE

## **Modello Concettuale**



## **Modello Logico**

UTENTE	ID (PK)	Username	Password	Telefono	Cognome	Nome	Tipo	cod_istat(FK)	cap(fk)	indirizzo
ORDINE	ID (PK)	Descrizione	Istr. Consegna	data_prevista	ID_utente_mitt(FK)	Num_spediz	ID_utente_des	note_corriere	ID_corriere(FK)	isReso
CORRIERE	ID (PK)	Username	Password	Tipo	Telefono	Copertura				
STATO	ID (PK)	Progressivo	Stato	Data	Ora	ID_ordine(FK)	ID_Magaz(FK)			
MAGAZZINO	ID (PK)	Nome	Cod_istat(FK)							
PARCHEGGI(MAGAZZINO-MEZZO)	ID_MAG (PK)(FK)	ID_MEZZ (PK)(FK)	Data							
MEZZO	ID (PK)	Targa	Costruttore	Modello	Potenza	Volume				
USO MEZZI (CORRIERE-MEZZO)	ID_CORR (PK)(FK)	ID_MEZZ (PK)(FK)	Data							



## Struttura delle Tabelle

#### 1. Tabella corriere

Questa tabella contiene i dati relativi ai corrieri (sia admin che dipendenti). Ogni corriere ha un identificativo univoco e altre informazioni legate al suo ruolo e alla sua area di copertura.

- id (INT, PK, AUTO\_INCREMENT) Identificativo univoco per il corriere.
- username (VARCHAR(50), UNIQUE) Nome utente per l'accesso al sistema.
- **password** (CHAR(32)) Password crittografata per la sicurezza.
- **tipo** (ENUM) Tipo di corriere: admin (amministratore) o dipendente (corriere operativo).
- **telefono** (VARCHAR(15)) Numero di telefono per contattare il corriere.
- **Copertura** (ENUM) Area geografica coperta dal corriere: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole, Completa.

#### Relazioni:

• La tabella è legata agli ordini tramite id\_corriere nella tabella ordine.

## 2. Tabella magazzino

Memorizza i dettagli relativi ai magazzini che gestiscono il deposito e la movimentazione dei pacchi.

- **id** (INT, PK, AUTO\_INCREMENT) Identificativo univoco del magazzino.
- **nome** (VARCHAR(100)) Nome del magazzino.
- cod\_istat (VARCHAR(12), FK) Codice ISTAT che identifica la località geografica del magazzino. Referenzia l'attributo 'cod\_istat' della tabella 'gi\_cap' nel database 'geografia'.

#### Relazioni:

- La tabella è referenziata dalla tabella stato tramite id\_magaz.
- La tabella è legata alla tabella parcheggi tramite id\_mag.



#### 3. Tabella mezzo

Gestisce i mezzi di trasporto utilizzati dai corrieri per effettuare le consegne.

- id (INT, PK, AUTO\_INCREMENT) Identificativo univoco del mezzo.
- targa (VARCHAR(20), UNIQUE) Targa del veicolo.
- costruttore (VARCHAR(50)) Marca del veicolo.
- modello (VARCHAR(50)) Modello del veicolo.
- potenza (INT) Potenza del veicolo (in cavalli).
- volume (DECIMAL(10,2)) Volume di carico disponibile (in metri cubi).

#### Relazioni:

- La tabella è utilizzata dalla tabella uso\_mezzi per tracciare l'utilizzo del mezzo da parte del corriere.
- La tabella è anche referenziata dalla tabella parcheggi.

## 4. Tabella ordine

Questa tabella gestisce gli ordini di spedizione, includendo i dettagli del mittente, del destinatario, del corriere, e le istruzioni di consegna.

- id (INT, PK, AUTO\_INCREMENT) Identificativo univoco dell'ordine.
- descrizione (TEXT) Descrizione dell'ordine o dei prodotti.
- istr\_consegna (TEXT) Istruzioni particolari per la consegna.
- data\_prevista (DATE) Data prevista per la consegna.
- id\_utente\_mitt (INT, FK) ID del mittente dell'ordine.
- num\_spediz (VARCHAR(50), UNIQUE) Numero univoco di spedizione.
- id\_utente\_dest (INT, FK) ID del destinatario dell'ordine.
- note\_corriere (TEXT) Note aggiuntive del corriere.
- id\_corriere (INT, FK) ID del corriere assegnato.
- isReso (TINYINT(1)) Flag che indica se l'ordine è un reso.

#### Relazioni:

• La tabella è legata alla tabella utente tramite id\_utente\_mitt e id\_utente\_dest.



• La tabella è legata alla tabella corriere tramite id\_corriere.

#### 5. Tabella stato

Monitora lo stato di avanzamento di ogni ordine, con aggiornamenti periodici sui progressi (es. in transito, in consegna).

- id (INT, PK, AUTO\_INCREMENT) Identificativo univoco per lo stato dell'ordine.
- **progressivo** (INT, UNSIGNED) Numero progressivo per il tracking dello stato.
- **stato** (ENUM) Stato corrente dell'ordine (e.g., Ordine ricevuto, In transito, Consegnato...) vedi punto 5.1.
- informazioni (TEXT) Dettagli aggiuntivi sullo stato dell'ordine.
- data (DATE) Data in cui è stato aggiornato lo stato.
- ora (TIME) Ora dell'aggiornamento dello stato.
- id\_ordine (INT, FK) ID dell'ordine associato.
- **id\_magaz** (INT, FK) ID del magazzino dove è locato il pacco (può essere NULL se non pertinente).

## Relazioni:

- La tabella è legata alla tabella ordine tramite id\_ordine.
- Può essere legata alla tabella magazzino tramite id\_magaz.

## 5.1. Stati degli Ordini

## • Ordine ricevuto

- Questo è lo stato iniziale dell'ordine. Viene impostato quando l'ordine è stato creato e ricevuto nel sistema, ma non è ancora stato ritirato dal corriere.
- L'ordine passerà al prossimo stato (Ritirato dal corriere) quando il corriere lo prenderà in carico.

## • Ritirato dal corriere

 Lo stato indica che un corriere ha ritirato fisicamente il pacco dal mittente.
Questo stato segna che l'ordine è stato effettivamente preso in carico dal corriere per la spedizione.



 L'ordine si sposterà successivamente allo stato "In transito" quando il corriere inizia il trasporto.

## In transito

- Il pacco è in viaggio verso la destinazione. Questo stato viene utilizzato mentre l'ordine si sposta tra magazzini o è in movimento verso il destinatario.
- Passa allo stato "In lavorazione" se il pacco deve essere elaborato in un magazzino, o direttamente "In arrivo" se pronto per la consegna.

## • In lavorazione

- Lo stato indica che il pacco è arrivato in un magazzino e sta per essere elaborato. Potrebbe significare che il pacco viene verificato, imballato per una seconda fase del viaggio o sdoganato.
- L'ordine passerà allo stato "In attesa di sdoganamento" se è necessario un processo doganale o alla fase successiva "In arrivo".

## • <u>In attesa di sdoganamento</u>

- Questo stato viene impostato se l'ordine è fermo in attesa di sdoganamento. Si applica solo a spedizioni internazionali che devono essere verificate dalle autorità doganali.
- Una volta sdoganato, l'ordine passa a "In arrivo" per la fase finale della consegna.

## • <u>Problema con la consegna</u>

- Un errore o un imprevisto ha ostacolato il processo di consegna. Può essere legato a vari fattori come indirizzo errato, difficoltà logistiche, o imprevisti sul percorso.
- L'ordine potrebbe essere rimandato a "In arrivo" o "Tentativo di Consegna Fallito" se il problema non viene risolto.

## Spedizione rifiutata - verrà restituita al venditore

- L'ordine è stato rifiutato dal corriere o da un'altra parte coinvolta, perché considerato non idoneo alla consegna. Questo stato implica che la spedizione non potrà proseguire verso la destinazione finale e verrà restituita al mittente.
- o Passa a "In transito" per il ritorno ed il flag isReso viene impostato su true.



## • In arrivo

- Il pacco è vicino alla destinazione e la consegna è imminente. Questo stato viene impostato quando il pacco è pronto per essere consegnato al destinatario.
- Passa allo stato "In consegna" o "Tentativo di Consegna Fallito" se il corriere non riesce a completare la consegna.

## In consegna

- Il pacco è in fase di consegna al destinatario. Il corriere sta cercando di completare la consegna all'indirizzo fornito.
- o L'ordine si sposterà in "Consegnato" se la consegna avviene con successo.

## • <u>Tentativo di Consegna Fallito</u>

- Il tentativo di consegna non è riuscito, solitamente per motivi come l'assenza del destinatario, un indirizzo errato, o altre problematiche logistiche.
- Il corriere potrebbe riprovare la consegna (cambiando lo stato a "In arrivo" o "In consegna"), o l'ordine potrebbe essere considerato "Consegnato" nel caso di un ritorno a un magazzino.

#### Consegnato

Il pacco è stato consegnato con successo al destinatario. Questo è
l'ultimo stato dell'ordine, che segna la conclusione della spedizione.

#### 6. Tabella utente

Memorizza i dati relativi agli utenti del sistema, inclusi mittenti, destinatari e amministratori.

- id (INT, PK, AUTO\_INCREMENT) Identificativo univoco dell'utente.
- username (VARCHAR(50), UNIQUE) Nome utente per l'accesso al sistema.
- password (CHAR(32)) Password crittografata.
- **telefono** (VARCHAR(15)) Numero di telefono dell'utente.
- cognome (VARCHAR(50)) Cognome dell'utente.
- nome (VARCHAR(50)) Nome dell'utente.
- tipo (ENUM) Tipo di utente: mittente, cliente, admin.



- cod\_istat (VARCHAR(12), FK) Codice ISTAT della località. Referenzia l'attributo 'cod\_istat' della tabella 'gi\_cap' nel database 'geografia'.
- cap (VARCHAR(10)) CAP dell'utente. Referenzia l'attributo 'cap' della tabella 'gi\_cap' nel database 'geografia'.
- indirizzo (VARCHAR(100)) Indirizzo dell'utente.

## Relazioni:

- La tabella è legata agli ordini tramite id\_utente\_mitt e id\_utente\_dest nella tabella ordine.
- La tabella è referenziata dalle tabelle stato e uso\_mezzi.

## 7. Tabella uso\_mezzi

Registra l'uso dei mezzi da parte dei corrieri.

- id\_corr (INT, FK) ID del corriere.
- id\_mezz (INT, FK) ID del mezzo.
- data (DATE) Data di utilizzo del mezzo.

## Relazioni:

- La tabella è legata alla tabella corriere tramite id\_corr.
- La tabella è legata alla tabella mezzo tramite id\_mezz.

## 8. Tabella parcheggi

Traccia i parcheggi dei mezzi presso i magazzini.

- id\_mag (INT, FK) ID del magazzino.
- id\_mezz (INT, FK) ID del mezzo.
- data (DATE) Data in cui il mezzo è stato parcheggiato.

## Relazioni:

- La tabella è legata alla tabella magazzino tramite id\_mag.
- La tabella è legata alla tabella mezzo tramite id\_mezz.





## Relazioni e Vincoli

- Integrità referenziale: Ogni relazione tra le tabelle è vincolata da chiavi esterne (FOREIGN KEY), che garantiscono che le operazioni di aggiornamento e cancellazione siano eseguite correttamente.
- Indici: Ogni tabella è dotata di indici univoci su campi chiave come id, username, e num\_spediz, che migliorano l'efficienza delle ricerche e delle operazioni di aggiornamento.



