### Sistemas Operativos: Gestão de Memória

Pedro F. Souto (pfs@fe.up.pt)

April 28, 2012

Conceitos e Técnicas Básicas


Swapping

Conceitos e Técnicas Básicas

Swapping

#### Gestão de Memória


- Processadores são concebidos para:
  - executar instruções residentes em memória semicondutora:
  - transferir dados de e para memória semicondutora.



Hoje em dia usa-se vários níveis de memória semicondutora


### Hierarquia de Memória

- Praticamente qualquer programador gostaria de dispôr de memória:
  - em grande quantidade;
  - rápida;
  - não volátil.
- ► SO e os compiladores exploram a hierarquia de memória para satisfazer estes "desejos":




# Gestão de Memória em Monoprogramação

Executa apenas um processo de cada vez.



- b) Disposição típica em *palmtops* (  $\sim$  sistemas embebidos).
- c) Disposição em MS-DOS (A parte em ROM é conhecida por BIOS.)

# Multiprogramação e Partições Fixas



- ► A memória é dividida em partições (possivelmente ≠s).
- a) o SO atribui a partição de menor tamanho capaz de conter o processo;
- b) quando uma partição fica disponível, o SO atribui-a ao processo capaz de a usar mais à frente na fila.



# Problemas Introduzidos por Multiprogramação


Recolocação: a posição do código pode variar entre execuções. Duas soluções:

SW O *loader* pode alterar os endereços absolutos de acordo com a posição onde o código é carregado.

HW Usar um *base register* a inicializar com o endereço inicial da partição atribuída ao processo.

Protecção: impedir que um processo aceda a código ou a dados de outros processos ou do SO:

▶ Usar um *limit register* além do *base register*.




Conceitos e Técnicas Básicas

Swapping

### Swapping: Ideia

- Com partições fixas um processo é carregado numa partição quando chega à cabeça da fila correspondente, e depois fica em memória até terminar
- A memória física pode tornar-se insuficiente para executar todos os processos.
- Uma solução possível é o recurso a swapping:
  - Passar um processo para o disco (swap out) e, posteriormente
  - ► Transferi-lo de novo do disco para a memória (swap in)

#### Swapping: Exemplo




- Com swapping o número, localização e tamanho das partições varia dinamicamente
  - + menor fragmentação interna melhor utilização;
  - torna a gestão de memória mais complexa.
- Contudo swapping pode conduzir à fragmentação da memória:
  - pode ser atenuada usando compactação;
  - mas compactação consome bastante CPU



# Swapping: Tamanho das Regiões a Alocar

Qual o tamanho da região de memória a alocar quando um processo é criado ou trazido para memória (swapped in)?




- Se o processo crescer em demasia e não houver mais memória para alocar, pode-se passá-lo para o disco (swap-out)
  - ► Se disco estiver cheio, pode-se bloquear processo ... mas nesse caso o processo ocupará memória

Conceitos e Técnicas Básicas

Swapping

# Algoritmos de Alocação Dinâmica de Memória

- O SO tem que gerir o espaço de memória físico
- A libertação de memória é relativamente simples:



A alocação é mais interessante:

first fit: simples e eficiente;

next fit: começa varrimeno onde parou da última vez - de facto pior do que first fit;


best fit: tenta evitar fragmentação, mas ...

worst fit: tenta evitar fragmentos muito pequenos, mas . . .



### Alocação Dinâmica de Memória

- Tipicamente decompõe-se a memória física em unidades de alocação, cujo tamanho é da ordem dos KB
- Normalmente usa-se uma de 2 estruturas de dados
  - bitmaps;
  - 2. listas ligadas.



### Bitmaps vs. Listas

- + Bitmaps ocupam um espaço de memória fixo que depende do tamanho da unidade de alocação
  - blocos pequenos exigem mais memória para os bitmaps;
  - blocos grandes podem conduzir a fragmentação interna;
- ? Depende (ver a seguir)
- Pesquisa de espaço disponível para alocação pode ser lenta

### Alocação Dinâmica de Memória com Listas

- Manter listas separadas para a memória ocupada e a memória livre
  - + facilita alocação;
  - + pode-se usar a própria memória livre para implementar os elementos da lista de memória livre;
  - penaliza a libertação da memória.
- 2. Manter listas de memória livre, uma para cada um dos tamanhos de blocos mais comuns (*quick fit*)
  - problemas análogos aos do uso de listas separadas