

### Linguagens de Programação Aula 11

Celso Olivete Júnior

olivete@fct.unesp.br



### Na aula passada

- Uma definição de subprograma descreve as ações representadas pelo subprograma
- Subprogramas podem ser funções ou procedimentos
- □ Variáveis locais em subprogramas podem ser dinâmicas da pilha ou estáticas
- ☐ Três modelos fundamentais de passagem de parâmetros: modo de entrada, modo de saída e modo de entrada/saída
- ☐ Uma corrotina é um subprograma especial que tem múltiplas entradas



### Na aula de hoje

Estruturas de controle no nível de unidades

**→** Implementando subprogramas




#### Roteiro

- ☐ A semântica geral de chamadas e retornos
- ☐ Implementando subprogramas "simples"
- ☐ Implementando subprogramas com variáveis
  - locais dinâmicas da pilha
- ☐ Subprogramas aninhados
- □ Blocos
- ☐ Implementando escopo dinâmico



## A semântica geral de chamadas e retornos

□ As operações de <u>chamada e</u>
 <u>retorno</u> de subprogramas são
 chamadas de <u>ligação ("linkagem")</u>
 <u>de subprogramas</u>




- ☐ Semântica geral das <u>chamadas</u> a subprogramas ações:
  - 1. Métodos de passagem de parâmetros (valor, resultado, valor/resultado, referência e nome)
  - 2. Alocação dinâmica da pilha de variáveis locais
  - 3. Salvar o estado de execução da unidade de programa chamadora
  - 4. Transferência de controle e garantia de retorno
  - 5. Se subprogramas aninhados são suportados, acesso a variáveis não locais deve ser garantido



## A semântica geral de chamadas e retornos


- ☐ Semântica geral de <u>retornos</u> de subprograma:
  - 1. Parâmetros do modo de saída ou do modo de entrada/saída devem ter seus valores retornados
  - 2. Liberação de parâmetros locais dinâmicas da pilha
  - 3. Retomar o estado de execução
  - 4. Retornar o controle ao chamador





### Implementando subprogramas "simples": semântica de chamada

- ☐ Subprogramas "simples": não podem ser aninhados e todas as variáveis locais são estáticas.
- ☐ Semântica de <u>chamada</u>. Ações:
  - Salvar o estado da execução da unidade de programa atual
  - 2. Calcular e passar os parâmetros (se houver)
  - 3. Passar o endereço de retorno para o subprograma chamado
  - 4. Transferir o controle para o subprograma chamado





### Implementando subprogramas "simples": semântica de retorno

#### Semântica de <u>retorno</u>. Ações:

- Se existirem parâmetros com passagem por valor-resultado ou parâmetros no modo de saída, os valores atuais desses parâmetros são movidos para os parâmetros reais (usados na chamada) correspondentes
- 2. Se o subprograma é uma função, o valor funcional é movido para um local acessível ao chamador
- 3. O estado da execução do chamador é restaurado
- 4. O controle é transferido de volta para o chamador
- 5. Armazenamento requerido:
  - ✓ Informações de estado sobre o chamador, parâmetros, endereço de retorno, valor de retorno para funções e variáveis temporárias usadas pelo subprograma



# Implementando subprogramas "simples": partes

- ☐ Um subprograma simples consiste em <u>duas partes separadas:</u> o código real e a <u>parte não código</u> (variáveis locais e dados listados, que podem mudar)
- □ O formato, ou *layout*, da parte que não é código de um subprograma é chamado de *registro de ativação RA* (guarda o estado e as variáveis locais durante a execução)
- □ Uma instância de registro de ativação IRA é um exemplo concreto de um RA → criado no momento da invocação do subprograma



- ☐ Pode haver apenas um RA.
- ☐ Formato (layout) de um RA

Variáveis locais


**Parâmetros** 

Endereço de retorno




□ Ex: programa formado por um programa principal MAIN e três subprogramas (A, B e C)

duas partes separadas: o código real e a parte não código (variáveis locais)






- □ As 4 unidades do programa (MAIN, A, B, C) podem ter sido compiladas em períodos diferentes.
- □ O programa executável é unido pelo **ligador** → parte do SO – chamado de carregadores, ligadores, editores de ligação...






□ Quando o **ligador** é chamado para o prog. principal, sua primeira tarefa é "encontrar" os demais arquivos e carregálos na memória principal





#### ■ Execução:

- Ligador (chamado por MAIN)
   obtêm o código de máquina
   para os subprogramas A, B e C
   juntamente com suas IRA e
   carrega-os na memória
- 2. Ligador corrige os endereços de destino para todas as chamadas (A,B,C)





## Implementando subprogramas com variáveis locais dinâmicas da pilha

#### ☐ Requer **RA** mais complexos


- > O compilador deve gerar código que faça alocação e liberação implícitas de variáveis locais
- Recursão deve ser suportada (adiciona a possibilidade de múltiplas ativações simultâneas de um subprograma)
  - ✓ Recursão requer múltiplas IRA
- O formato de um RA é conhecido em tempo de compilação



# Um registro de ativação típico para uma linguagem com variáveis locais dinâmicas da pilha

#### Exemplo de um RA

- ☐ Como o endereço de retorno, a ligação dinâmica e os parâmetros são colocadas na IRA pelo chamador, essas entradas devem aparecer primeiro
- □ O **endereço de retorno** é um ponteiro para a instrução seguinte à chamada no segmento de código da unidade de programa chamadora





## Implementando subprogramas com variáveis locais dinâmicas da pilha: registro de ativação

O formato de um registro de ativação é estático, mas o tamanho pode ser dinâmico A ligação dinâmica é um ponteiro para a base da instância de registro de ativação do chamador Uma IRA é criada dinamicamente quando um subprograma é chamado residem TRA na pilha de tempo de execução O PE (*Environment Pointer*) é mantido pelo sistema (SO) em tempo de execução. Ele sempre aponta para a base da IRA da unidade de

programa que está sendo executada



### Um exemplo: função C

```
void sub(float total, int part)
{
  int list[5];
  float sum;
  ...
}
```

- ❖ Ativar um subprograma requer a criação dinâmica de um RA para o subprograma
- ❖O PE (ponteiro de ambiente) controla a execução do subprograma.
  - ❖Inicialmente aponta para a base (RA do programa principal)
  - ❖ Posteriormente aponta para a base do RA em execução.
  - Após retorno do subprograma, o topo da pilha é configurado para o valor de PE menos um

#### Pilha de tempo de execução RA para sub

Local	sum	
Local	list	[4]
Local	list	[3]
Local	list	[2]
Local	list	[1]
Local	list	[0]
Parâmetro	part	
Parâmetro	total	-
Ligação dinâmica		
Endereço de retorno		
		_



### Um exemplo sem recursão

```
void fun1(float r) {
  int s,t;
  ...<----1
                   main chama fun1
  fun2(s);
                   fun1 chama fun2
                   fun2 chama fun3
void fun2(int x) {
  int y;
  ... <----2
  fun3(y);
void fun3(int q) {
void main() {
  float p;
  fun1(p);
```



# Um exemplo sem recursão pilha

```
void fun1(float r) {
   int s,t;
   ...<----1
                        main chama fun1
   fun2(s);
                        fun1 chama fun2
                        fun2 chama fun3
void fun2(int x) {
   int y;
   ... <----2
   fun3(y);
                                            Topo
                                   Local
void fun3(int q) {
                                   Local
                        para fun1
                                 Parâmetro
                                Ligação dinâmica •
                                  Retorno
void main() {
                                 (para main)
   float p;
                         IRA
                                   Local
                        para main
                                  no Ponto 1
   fun1(p);
```



### Um exemplo sem recursão pilha

```
void fun1(float r) {
    int s,t;
                               main chama fun1
    fun2(s);
                               fun1 chama fun2
                               fun2 chama fun3
void fun2(int x) {
                                                                                    Topo
                                                                        Local
    int y;
                                                            IRA
                                                                      Parâmetro
         <----2
                                                          para fun2
                                                                    Ligação dinâmica •
    fun3(y);
                                                                       Retorno
                                                                     (para fun1)
                                                         Topo
                                                                        Local
                                             Local
void fun3(int q) {
                                             Local
                                                                        Local
                                 IRA
                                                            IRA
                               para fun1
                                                                      Parâmetro
                                           Parâmetro
                                                          para fun1
                                         Ligação dinâmica •
                                                                    Ligação dinâmica
                                                                       Retorno
                                            Retorno
void main() {
                                          (para main)
                                                                     (para main)
                                                            IRA
    float p;
                                 IRA
                                                                        Local
                                             Local
                               para main
                                                          para main
                                            no Ponto 1
                                                                      no Ponto 2
    fun1(p);
                                                               IRA = instância de registro de ativação
```



# Um exemplo sem recursão pilha

```
void fun1(float r) {
    int s,t;
                                   main chama fun1
                                                                                                                          Topo
    fun2(s);
                                                                                                           Parâmetro
                                   fun1 chama fun2
                                                                                                IRA
                                                                                                        Ligação dinâmica ●
                                                                                              para fun3
                                                                                                            Retorno
                                  fun2 chama fun3
                                                                                                          (para fun2)
void fun2(int x) {
                                                                                             Topo
                                                                                                            Local
                                                                                                                       У
                                                                               Local
     int y;
                                                                                                           Parâmetro
                                                                   IRA
                                                                             Parâmetro
      .. <----2
                                                                para fun2
                                                                                                IRA
                                                                                                        Ligação dinâmica●
                                                                           Ligação dinâmica •
                                                                                              para fun2
    fun3(y);
                                                                                                            Retorno
                                                                              Retorno
                                                                                                          (para fun1)
                                                                            (para fun1)
                                                               Topo
                                                                                                            Local
                                                                               Local
                                                 Local
                                                                                                            Local
void fun3(int q) {
                                                                                                                       s
                                                 Local
                                                                               Local
                                    IRA
                                                                                                IRA
                                                                   IRA
                                  para fun1
                                                                                                           Parâmetro
                                                                                              para fun1
                                                                             Parâmetro
                                                Parâmetro
                                                                para fun1
                                                                                                        Ligação dinâmica
                                             Ligação dinâmica •
                                                                          Ligação dinâmica
                                                                                                            Retorno
                                                                              Retorno
                                                Retorno
void main() {
                                                                                                          (para main)
                                               (para main)
                                                                            (para main)
    float p;
                                    IRA
                                                                   IRA
                                                                                                IRA
                                                                                                            Local
                                                                               Local
                                                 Local
                                  para main
                                                                para main
                                                                                              para main
                                                no Ponto 1
                                                                             no Ponto 2
                                                                                                           no Ponto 3
    fun1(p);
                                                                     IRA = instância de registro de ativação
                                                                                                                          22
                                                    Linguagens de programação
```




## Cadeia dinâmica e deslocamento local

- A coleção de ligações dinâmicas presentes na pilha em um dado momento é chamada de cadeia dinâmica ou cadeia de chamadas
- □ Referências a variáveis locais podem ser representadas no código como deslocamentos a partir do início do RA do escopo local, cujo endereço é armazenado no PE. Tal deslocamento é chamado de deslocamento local (local\_offset)
- □ O deslocamento local de uma variável em um RA pode ser determinado em tempo de compilação



## Cadeia dinâmica e deslocamento local

Obtendo o deslocamento local → duas posições (end. retorno e lig. dinâmica) + o número de parâmetros a partir da parte inferior



- Deslocamento local
  - $ightharpoonup \underline{s=3}$  (endereço de retorno ightharpoonup 0 lig. din. ightharpoonup 1 r = 2)
  - $\rightarrow$  t=4
  - $\rightarrow y=2$



### Um exemplo com recursão

□ Exemplo de programa em C que usa recursão para calcular a função fatorial



## O registro de ativação para o fatorial

Valor funcional

Parâmetro

Ligação dinâmica

Endereço de retorno

Entrada adicional para o valor de retorno

n



## Conteúdo da pilha na posição 1 do fatorial

```
int factorial (int n) {
    <-----1
    if (n <= 1)
        return 1;
    else
    return (n * factorial(n - 1));
        <-----2
    }
    void main() {
        int value;
        value = factorial(3);
        <------3
    }
}</pre>
```

```
First ARI for factorial

ARI for main 

ARI First Call

Functional value ?

Parameter 3 n

Dynamic link


Static link

Return (to main)

Local ? value
```




## Conteúdo da pilha na posição 1 do fatorial






## Conteúdo da pilha na posição 1 do fatorial






## Conteúdo da pilha na posição 2 do fatorial





# Conteúdo da pilha na posição 2 e 3 do fatorial





### Subprogramas aninhados

- □ Algumas das LP's de escopo estático não baseadas em C (Fortran 95, Ada, Python, JavaScript e Lua) usam variáveis locais dinâmicas da pilha e permitem que os subprogramas sejam aninhados
- □ Todas as variáveis não estáticas que podem ser acessadas não localmente estão em IRA existentes e, logo, estão em algum lugar na pilha
- O processo de referência para uma variável não local:
  - 1. Encontrar a IRA na pilha na qual a variável foi alocada
  - 2. Usar o deslocamento local da variável (dentro da instância de registro de ativação) para acessá-la



#### Localizar uma referência não local

- Encontrar o deslocamento é fácil
- ☐ Encontrar a IRA correta
  - Regras de semântica estática garantem que todas as variáveis não locais que podem ser referenciadas foram alocadas em alguma IRA que está na pilha quando a referência é feita



#### **Encadeamentos estáticos**

- Um encadeamento estático é uma cadeia de ligações estáticas que conectam certas IRA na pilha
- ☐ A *ligação estática* aponta para o final da IRA de uma ativação do ancestral estático
- □ A cadeia estática de uma IRA conecta a todos os seus ancestrais estáticos
- □ Profundidade estática é um inteiro associado com um escopo estático que indica o quão profundamente ele está aninhado no escopo mais externo



#### **Encadeamentos estáticos**

☐ Exemplo de Profundidade estática é um inteiro associado com um escopo estático que indica o quão profundamente ele está aninhado no escopo mais externo

```
procedure A is <----- profundidade estática de A = 0
procedure B is <----- profundidade estática de B = 1
procedure C is <----- profundidade estática de C = 2
....
end; <--de C
....
end; <--de B
.....
end; <--de A
```

❖Se C referencia uma variável declarada em A, o deslocamento de encadeamento dessa referência seria 2 (C=2;A=0;ref=2-0=2)



### Encadeamentos estáticos (cont...)

- □ O deslocamento de encadeamento ou profundidade de aninhamento de uma referência não local é a diferença entre a profundidade estática do procedimento que contém a referência a x e a profundidade estática do procedimento contendo a declaração de x
- □ A referência à variável pode ser representada pelo par: (deslocamento de encadeamento, deslocamento local)



### Exemplo de subprograma Ada

Local

Ligação estática

Local

Parâmetro

Ligação dinâmica

Ligação estática

Local

Local

Ligação dinâmica

Ligação estática

Retorno (para Main 2)

IRA = instância de registro de ativação

Retorno (para Bigsub)

Retorno (para Sub2)

IRA para

Sub1

IRA para

IRA para

IRA para Bigsub

IRA para

Main 2

```
procedure Main 2 is
  X : Integer;
  procedure Bigsub is
   A, B, C: Integer;
   procedure Sub1 is
     A, D: Integer;
     begin -- of Sub1
     A := B + C; < -----1
    end; -- of Sub1
   procedure Sub2(X : Integer) is
     B, E: Integer;
     procedure Sub3 is
       C, E: Integer;
       begin -- of Sub3
       Sub1;
       E := B + A: < -----2
       end; -- of Sub3
     begin -- of Sub2
     Sub3;
     A := D + E; < ----3
     end; -- of Sub2 }
   begin -- of Bigsub
    Sub2(7);
    end; -- of Bigsub
 begin
 Biqsub;
end; of Main 2 }
```

## A sequência de chamadas a procedimentos é:

Main\_2 chama Bigsub Bigsub chama Sub2 Sub2 chama Sub3 Sub3 chama Sub1

Ligação dinâmica
Ligação estática

Retorno (para Sub3)
Local
Local
Local
Ligação dinâmica

Referência real das
variáveis:
Na posição 1 em SUB1:

A - (0, 3)

B - (1, 4)

C - (1, 5)

Na posição 2 em SUB3:

E - (0, 4)

B - (1, 4)

A - (2, 3)

Na posição 3 em SUB2:

A - (1, 3)

D - erro

E - (0, 5)

(desl.encadeamento, desl. local) (prof.aninhamento, desl. local)



## Manutenção de cadeias estáticas

- No momento da chamada,
  - > A IRA deve ser encontrada
    - ✓ Dois métodos:
      - 1. Busca a cadeia dinâmica
      - 2. Trata chamadas a subprogramas e definições como referências a variáveis e definições



## Avaliação de cadeias estáticas

#### ☐ Problemas:

- Uma referência não local é lenta se a profundidade de aninhamento é grande
- > Código com tempo limitado é difícil:
  - a) Custos de referências não locais são difíceis de determinar
  - b) Mudanças de código podem mudar a profundidade de aninhamento



## Mostradores (displays)

Uma alternativa ao encadeamento estático que resolve os problemas com essa abordagem

☐ Ligações estáticas são armazenadas em uma única matriz chamada mostrador (*display*)

□ O conteúdo do mostrador em um determinado momento é uma lista de endereços das IRA



#### **Blocos**

- Blocos permitem criar novos escopos locais para variáveis
- Um exemplo em C


```
{int temp;
temp = list [upper];
list [upper] = list [lower];
list [lower] = temp
}
```

- ☐ O tempo de vida de temp começa quando o controle entra no bloco
- ☐ A vantagem de usar variável local é que ela não pode interferir com outras variáveis com o mesmo nome que são declaradas em outros lugares do programa



#### Exemplo de blocos

```
main_5()
 int x, y, z;
    while(...)
    { int a, b, c;
      while(...)
      { int d, e;
    while(...)
       int f,g;
```



Variáveis de blocos são armazenadas depois das variáveis locais

As variáveis f e g ocuparão as posições de a e b



#### Implementando blocos

#### □ Dois métodos:

- 1. Blocos são tratados como subprogramas sem parâmetros e que são sempre chamados a partir do mesmo local do programa
  - ➤ Cada bloco tem um registro de ativação; uma instância é criada a cada vez que o bloco é executado
- 2. Já que o máximo de armazenamento necessário para um bloco pode ser determinado, esse espaço pode ser alocado depois das variáveis locais no RA



## Implementando escopo dinâmico

- Acesso profundo: as referências a variáveis não locais podem ser resolvidas com buscas por meio das IRA dos subprogramas ativos
  - > O tamanho da cadeia não pode ser estaticamente determinado
  - > Os registros de ativação devem armazenar os nomes das variáveis
- □ Acesso raso: coloca as variáveis locais em uma tabela central
  - Uma pilha separada para cada nome de variável
  - > Tabela central com entrada para cada nome de variável



# Usando *acesso raso* para implementar escopo dinâmico


```
void C() {
  int x, z;
  x = u + v;
void B() {
  int w, x;
void A() {
  int v, w;
void main 6() {
  int v, u;
```

```
main chama A
             A chama A
             A chama B
             B chama C
             C chama C
             C chama A
            Α
            Α
                                       Α
MAIN 6 MAIN 6
                     В
                                       Α
   u
            v
                     X
                               \mathbf{z}
                                       W
```


(Os nomes nas células da pilha indicam as unidades de programa da declaração da variável.)



# Conteúdo da Pilha para programa de escopo dinâmico



(Os nomes nas células da pilha indicam as unidades de programa da declaração da variável.)



46



#### Resumo

- A semântica de ligação de subprogramas requer muitas ações por parte da implementação
- □ No caso de subprogramas "simples", essas ações são relativamente básicas
- ☐ Linguagens dinâmicas da pilha são mais complexas
- □ Subprogramas em linguagens com variáveis locais dinâmicas da pilha e subprogramas aninhados têm dois componentes
  - > código real
  - > registro de ativação



#### Resumo (cont...)

- □ IRA contêm os parâmetros formais e as variáveis locais, dentre outras coisas
- ☐ A ligação estática é usada para permitir referências para variáveis não locais em linguagens de escopo estático
- ☐ O acesso às variáveis não locais em uma linguagem de escopo estático pode ser implementado pelo uso de encadeamento dinâmico ou por meio de algum método de tabela variável central



#### **Exercícios**

- ☐ Questões de revisão
  - **1**,2,3,6,7,18,19
- ☐ Conjunto de problemas
  - □ 1,2,3,4