



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Enfoque de Mercado: Múltiplos

MÓDULO 3

CLAUDIO TAPIA

¡BIENVENIDOS A LA CLASE 3!



Objetivo de la clase

La sesión se centra en el Enfoque de mercado, específicamente en aplicar la valorización relativa o método de múltiplos. Este método busca entender el valor que el mercado está dispuesto a pagar por negocios comparables al que se intenta valorizar.

Objetivos concretos:

- *Métodos de valorización relativa*
- *Múltiplos por tipo de empresa*
- *Elección de empresas comparables*

Agenda

- 1** Fundamentos
- 2** Múltiplos de precio y de valor
- 3** Distribución, fundamentos e industria
- 4** Elección de comparables

Introducción

Métodos de Valorización de Empresas

¿Cómo estimar el valor de una empresa?

1 Enfoque de Ingresos

¿Cuánto vale la capacidad de la empresa de generar utilidades futuras?

Se estiman los **flujos de caja esperados** y se **descuentan a valor presente**. Mira hacia adelante: requiere proyecciones creíbles del negocio.

2 Enfoque de Mercado

¿Cuánto está dispuesto a pagar el mercado por negocios comparables?

Se observan **precios y múltiplos de transacciones o empresas similares**. Mira hacia afuera: requiere comparables de calidad.

3 Enfoque de Costos / Activos

¿Cuánto costaría hoy reunir, activo por activo, lo que esta empresa tiene — y cuánto de eso es de los accionistas?

Se **ajusta el valor de activos y pasivos a valores de mercado o costos de reposición** y se despeja el valor del patrimonio. Mira el presente: no requiere proyectar el futuro.

¿Qué es la valoración relativa?

El valor de un activo se compara con los valores de otros activos similares. Se compone de tres pasos:

1 Identificar los activos comparables

y se obtienen sus valores de mercado

2 Convertir los valores de mercado a múltiplos

valores “estandarizados”, ajustándolos en proporción a alguna variable relevante

3 Comparar el múltiplo del activo analizado con los múltiplos de los comparables

esto permite juzgar si el activo está sobre- o sub-valorado con respecto a ellos

$$\text{Múltiplo} = \frac{\text{Lo que se paga por el activo}}{\text{Lo que se recibe a cambio}}$$

- El numerador del múltiplo es **lo que se paga por el activo**, por ejemplo, el precio de la acción
- El denominador del múltiplo es **lo que se recibe a cambio**, por ejemplo, la utilidad por acción (UPA)

¿Por qué es tan utilizada la valoración relativa?

1

La mayoría de las valoraciones de activos son relativas

Es, en la práctica, el enfoque más utilizado en el día a día del análisis financiero y bursátil

2

Requiere menos información

que la valoración intrínseca — no exige proyectar flujos de caja a largo plazo ni estimar una tasa de descuento propia

3

Refleja mejor el sentimiento de mercado

al utilizar valoración relativa es mucho más probable que se reflejen las percepciones y estados de ánimo del mercado, que al utilizar valoración intrínseca

Múltiplos de Valorización

Múltiplos de valor de empresa (EV) vs. de patrimonio

	Valor de la Empresa (EV)	Valor del Patrimonio (Equity)
Qué mide	El negocio operativo completo, antes de cómo se financia	Lo que efectivamente reciben los accionistas
Fórmula	Capital propio + Deuda neta	Precio por acción × N° de acciones
Sensibilidad al apalancamiento	Permite comparar empresas con distinta estructura de capital	Sensible a la deuda de cada empresa
Múltiplos típicos	EV/EBITDA, EV/Sales, EV/Book	PU (P/E), BL (P/BV)

Regla práctica: si los comparables tienen niveles de deuda muy distintos, los múltiplos de EV son más confiables que los de patrimonio, porque neutralizan el efecto de la estructura de capital.

Múltiplos de precio

Los múltiplos de precio más comunes son:

PU — Precio-Utilidad

Precio de mercado por acción / Utilidad por acción. El precio que los accionistas están dispuestos a pagar por una acción, dividido por la utilidad neta generada por cada acción (últimos o próximos 12 meses).

PUC — Precio-Utilidad-Crecimiento

PU / Crecimiento. Se calcula dividiendo el ratio PU por el crecimiento de las utilidades contables por acción.

BL — Bolsa-Libro

Precio de mercado por acción / Valor libro del patrimonio por acción. El ratio entre el valor de mercado y el valor contable del patrimonio de una empresa.

Múltiplos de valor

Los múltiplos de valor más comunes:

EV/Book

Enterprise Value / Valor libro de los activos. El valor de la firma dividido por el valor contable de los activos de la empresa.

EV/EBITDA

Enterprise Value / EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). El valor de la firma dividido por el EBITDA.

EV/Sales

Enterprise Value / Ventas. El valor de la firma dividido por los ingresos por bienes vendidos del Estado de Resultados.

Ejemplo: múltiplo Precio/Utilidad

Suponga que su empresa tiene utilidad neta de \$12,42 millones (MM) y EBITDA de \$30,5 MM. Además, considere que la empresa tiene 5,4 MM de acciones en circulación, transadas a \$30 cada una y una deuda neta de \$88 MM. Calcule el múltiplo P/U

Solución: primero calculamos la utilidad por acción (UPA):

$$\text{UPA} = \text{Utilidad neta} / \text{N}^\circ \text{ de acciones} = \$12.420.000 / 5.400.000 = \$2,3$$

A partir de esto, calculamos el múltiplo PU:

$$\text{PU} = \text{Precio por acción} / \text{UPA} = \$30 / \$2,3 = 13,04$$

Es decir, el precio de su empresa se transa a 13,04 veces su UPA.

Ejemplo: múltiplo EV/EBITDA

Con los mismos datos del ejemplo anterior, calculamos ahora el múltiplo EV/EBITDA:

$$\text{EV/EBITDA} = \text{Valor de la firma} / \text{EBITDA} = (\text{Capital propio} + \text{Deuda neta}) / \text{EBITDA}$$

donde:

$$\text{Valor del capital propio} = \text{Precio por acción} \times \text{N}^{\circ} \text{ de acciones} = \$30 \times 5,4 \text{ MM} = \$162 \text{ MM}$$

Con lo que el múltiplo EV/EBITDA resulta:

$$\text{EV/EBITDA} = (\$162 \text{ MM} + \$88 \text{ MM}) / \$30,5 \text{ MM} = 8,2$$

Es decir, el valor de la firma es 8,2 veces su EBITDA.

Catálogo ampliado de múltiplos

Múltiplo	Fórmula	Uso principal
EV/EBIT	EV / EBIT	Cuando la depreciación es un costo económico real (activos que se reponen)
EV/EBITDAR	EV / (EBITDA+arriendo)	Sectores con arriendo relevante: aerolíneas, hoteles, retail (pre NIIF 16)
P/BV	Precio / Valor libro	Bancos, aseguradoras, empresas con activos financieros a mercado
Dividend Yield	Dividendo / Precio	Empresas maduras con política de dividendos estable
P/FCF	Precio / FCF por acción	Similar al PU, menos sensible a políticas de depreciación

Relevancia según industria

Industria	Múltiplo(s) preferido(s)
Bancos y aseguradoras	P/BV (BL), PU
Utilities y energía	EV/EBITDA, Dividend Yield
Retail	EV/EBITDA, EV/Sales
Bienes raíces	P/NAV, EV/m² arrendable
Tecnología / SaaS	EV/Sales
Minería	EV/EBITDA, EV/reservas
Aerolíneas y hotelería	EV/EBITDAR
Agroindustria y vitivinícola	EV/EBITDA, EV/Sales, EV/hectárea
Holdings de inversión	P/NAV con descuento de holding

Relevancia según tipo o etapa de la empresa

1 Startup pre-EBITDA

EV/Ventas (forward), múltiplos de rondas comparables

2 Empresa en crecimiento

EV/EBITDA forward, PEG

3 Empresa madura

EV/EBITDA trailing, PU, Dividend Yield


4 Holding / conglomerado

P/NAV, con análisis del descuento de holding observado

Distribución y estadísticas descriptivas del múltiplo

- Para utilizar un múltiplo correctamente hay que conocer su distribución dentro del universo de empresas a considerar
- Si no se conoce la distribución del múltiplo, resulta difícil contrastarlo y determinar si un valor en particular es muy alto o bajo — o, equivalentemente, si una empresa está sobre- o sub-valorada
- La distribución de los múltiplos puede cambiar según el mercado y a través del tiempo

Distribución del múltiplo EV/EBITDA para empresas de EEUU y de Mercados Emergentes.
Adaptado de *More Earnings Multiples* by Aswath Damodaran.



Múltiplo EV/EBITDA para empresas del S&P 500 a través del tiempo.



Ejemplo: comparando con 6 empresas

Suponga que las acciones de su empresa se transan a \$36 en el mercado y que su UPA es \$2 — es decir, su empresa tiene un múltiplo $PU = 18$ ($=36/2$). Considerando la siguiente información sobre empresas comparables, comente sobre el precio al que se transa la acción de su empresa:

Emp. Comparable	Precio (\$)	UPA (\$)	Múltiplo PU
1	73	4,07	17,96
2	38	1,31	29,08
3	46	2,30	19,99
4	126	3,68	34,20
5	84	4,50	18,65
6	27	1,37	19,66
		Promedio	23,25
		Mediana	19,82

Solución del ejemplo

Comparando el ratio PU de su empresa (18) con el promedio y la mediana del sector, se concluye que su empresa está SUB-VALORADA respecto de los comparables.

Alternativamente, a partir de la mediana o el promedio del múltiplo, se puede estimar el precio al que debería transar la acción, multiplicando el múltiplo por la UPA de la empresa:

En base al PROMEDIO:

$$\text{Precio} = 23,25 \times \$2 = \$46,5$$

En base a la MEDIANA:

$$\text{Precio} = 19,82 \times \$2 = \$39,64$$

Al comparar los valores anteriores (\$46,5 y \$39,64) con el precio al que su empresa realmente transa (\$36), también llegamos a la conclusión de que su empresa está SUB-VALORADA con respecto a los comparables.

Drivers de múltiplos

- Es importante comprender los fundamentos que sostienen al múltiplo y la naturaleza de la relación que existe entre el múltiplo y los ***drivers*** de generación de valor
- En general, todas las **variables fundamentales** que afectan una valoración intrínseca, como el crecimiento, el nivel de riesgo y los flujos de caja, también están incluidas y afectan a los múltiplos
- Sin embargo, la relación entre una variable fundamental (como el crecimiento) y un múltiplo (como el ratio PU) no es siempre obvia

Múltiplos y sus Fundamentos

	Múltiplo	Expresión (aproximada)	Fundamentos que lo determinan
Múltiplos de precio	PU	$\frac{Payout\ Ratio\ (1 + g_{UPA})}{r_E - g_{UPA}}$	Crecimiento de utilidades, riesgo y <i>payout ratio</i>
	PUC	$\frac{Payout\ Ratio\ (1 + g_{UPA})}{g_{UPA}(r_E - g_{UPA})}$	Crecimiento de utilidades, riesgo y <i>payout ratio</i>
	BL	$\frac{ROE - g_{UPA}}{r_E - g_{UPA}}$	ROE, crecimiento de utilidades y riesgo

Múltiplos y sus fundamentos

	Múltiplo	Expresión (aproximada)	Fundamentos que lo determinan
Múltiplos de valor	EV/Book	$\frac{ROC - g_{FCL}}{r_{WACC} - g_{FCL}}$	ROC, crecimiento de flujo de caja libre a la firma y WACC
	EV/EBITDA	$\frac{(1 - \tau)}{r_{WACC} - g_{FCL}} + \frac{\frac{Depr}{EBITDA} \tau}{r_{WACC} - g_{FCL}} - \frac{\frac{Inversión}{EBITDA}}{r_{WACC} - g_{FCL}} - \frac{\frac{\Delta CTN}{EBITDA}}{r_{WACC} - g_{FCL}}$	Crecimiento de flujo de caja libre a la firma, WACC, tasa de impuestos y la relación entre la depreciación, la inversión y el cambio en el capital de trabajo neto con respecto al EBITDA
	EV/Sales	$\frac{EBIT(1 - \tau)}{Ventas} \frac{(1 - Tasa\ de\ reinversión)(1 + g_{FCL})}{r_{WACC} - g_{FCL}}$	Crecimiento de flujo de caja libre a la firma, WACC, tasa de impuestos, tasa de reinversión y la relación entre el EBIT y las ventas

Elección de Empresas Comparables

Definiendo empresas comparables

- Uno de los pasos más importantes para aplicar el método de valoración relativa es encontrar el grupo de empresas comparables
- El análisis tradicional está basado en que las empresas del mismo sector son comparables
- La teoría sugiere que una empresa comparable es aquella que es similar a la que se está analizando en términos de sus variables fundamentales
- Nos gustaría encontrar muchas empresas que se transen en bolsa y sean muy parecidas a la empresa relevante
- En la práctica, es muy difícil encontrar empresas con las mismas características de crecimiento, riesgo y flujos de caja

El desafío: precisión versus amplitud

Definición precisa

Una muestra pequeña de empresas muy parecidas entre sí.

Definición amplia

Una muestra más grande de empresas más diversas.

Si las empresas varían en múltiples dimensiones, hay que “controlar” por sus diferencias. Si logramos encontrar empresas muy parecidas a la relevante, se pueden comparar sus múltiplos directamente y concluir que una empresa está sobre-valorada (sub-valorada) si transa a un múltiplo más alto (bajo) que las comparables.

Métodos cuantitativos: primer filtro de clasificación

Antes de cualquier análisis estadístico, se delimita el universo de candidatos con criterios objetivos y verificables.

1 Clasificación industrial

Mismo sector y, idealmente, el mismo subsegmento (código ACTECO o clasificación GICS/ICB equivalente).

2 Modelo de negocio

Integración vertical similar, mismo mix de canales (exportación vs. mercado doméstico), grado de diversificación de producto comparable.

3 Geografía y mercado de destino

Empresas que exportan a los mismos mercados enfrentan ciclos de tipo de cambio y demanda similares.

4 Tamaño

Ingresos, EBITDA y activos dentro de un orden de magnitud razonable.

Análisis estadístico de la dispersión

Mediana vs. promedio

La mediana es casi siempre preferible: es mucho menos sensible a valores extremos que el promedio simple, especialmente en muestras pequeñas típicas de industrias de nicho.

Cuartiles y rango intercuartílico

El RIC ($= Q3 - Q1$) mide la dispersión alrededor de la mediana de forma robusta a outliers, y es la base para la detección sistemática de valores atípicos.

Un comparable identificado como outlier no debe descartarse automáticamente — puede reflejar una característica real de esa empresa. Pero exige una explicación: ¿prima estratégica? ¿utilidad no recurrente? ¿proceso de adquisición ya anunciado? Sin esa explicación documentada, corresponde excluirlo. Pero también se debe considerar que la muestra remanente quede con suficiente información.

Detección de outliers y coeficiente de variación

Regla del rango intercuartílico (RIC)

Un dato se considera outlier si es menor que $Q1 - 1,5 \times RIC$, o mayor que $Q3 + 1,5 \times RIC$

Coeficiente de variación

Coeficiente de variación = Desviación estándar / Media

Permite comparar la dispersión relativa entre distintos múltiplos aplicados a la misma muestra: si el EV/EBITDA de un grupo de comparables tiene menor coeficiente de variación que su EV/Ventas, eso sugiere que el EBITDA es mejor predictor del valor en esa industria, y por tanto debería ser el múltiplo primario.

Análisis de regresión y correlación (R^2)

Con una muestra de tamaño razonable (seis o más comparables), se puede examinar si el múltiplo se correlaciona con un motor de valor fundamental: crecimiento, margen, o ROIC.

Si existe una correlación clara y significativa, esa relación puede usarse para ajustar el múltiplo aplicado: en vez de la mediana simple, se aplica el múltiplo que predice la recta de regresión para el nivel de margen (o crecimiento) específico de la empresa objetivo.

¿Cómo elegir el múltiplo final entre varios?

- Mayor R^2 . Utilizar el múltiplo que tiene el mayor R^2 en el sector — el que mejor explica las diferencias entre las empresas en estudio.
- Sentido para el sector. El múltiplo que refleje de mejor manera los drivers generadores de valor específicos de esa industria — en todos los sectores, la gerencia tiende a enfocarse en variables específicas al analizar la firma.

Matriz de comparabilidad ponderada

Otra herramienta para sistematizar el juicio en la elección de comparables es listar atributos relevantes y ponderarlos.

Criterio	Peso	Cand. A	Cand. B	Cand. C	Cand. D
Similitud industria/modelo	30%	5	4	5	3
Similitud de tamaño	20%	3	5	2	1
Liquidez / presencia bursátil	30%	5	1	2	1
Calidad utilidad (recurrencia)	20%	4	3	2	3
Puntaje ponderado (1-5)	100%	4,4	3,1	2,9	1,8

Checklist final de comparabilidad

- ¿El comparable pertenece a la misma industria y subsegmento que la empresa objetivo?
- ¿Su tamaño (ingresos, EBITDA, activos) está dentro de un orden de magnitud razonable?
- ¿Su acción tiene presencia bursátil real, con market maker y free float suficiente?
- ¿Su utilidad y EBITDA están libres de partidas no recurrentes, o se han normalizado?
- ¿Es independiente de la empresa objetivo (no es parte relacionada)?

Paso a paso, y una advertencia final

En resumen, los pasos para hacer una correcta valoración relativa:

- 1 Identificar los activos comparables y obtener sus valores de mercado
- 2 Convertir los valores de mercado a múltiplos, ajustándolos por la variable relevante
- 3 Comparar el múltiplo del activo analizado con los de los comparables, para juzgar si está sobre- o sub-valorado

Value Traps — una advertencia de cierre: un múltiplo bajo no siempre significa una empresa barata. Puede ser una “trampa de valor” (value trap): el mercado puede estar anticipando correctamente un deterioro futuro del negocio —caída de crecimiento, riesgo regulatorio, obsolescencia— que el múltiplo histórico no refleja todavía. Antes de concluir que una empresa está sub-valorada porque transa “barata” frente a sus comparables, siempre corresponde preguntarse: ¿por qué el mercado la castiga? La respuesta puede ser una oportunidad real, o una señal legítima que el múltiplo por sí solo no captura.

Limitaciones del método de múltiplos

Depende del mercado

Si el conjunto de comparables está sobre o subvalorado por el mercado, esa distorsión se traslada directamente a la empresa objetivo

Escasez de comparables líquidos

En mercados pequeños como Chile, de cuatro empresas nominalmente comparables, muchas veces solo una es un comparable de mercado confiable

No captura atributos específicos

Un múltiplo refleja el promedio de la industria, no las particularidades de marca, contratos o posición competitiva de la empresa objetivo

Sensible a la calidad de la utilidad

Partidas no recurrentes distorsionan tanto el múltiplo del comparable como, si no se normalizan, la utilidad de la propia empresa objetivo

La calidad del análisis está en la elección de comparables, no en la fórmula

La valoración relativa compara el precio de un activo con el de otros similares — es rápida, requiere poca información, pero refleja el sentimiento del mercado, no necesariamente su valor fundamental.

Cada múltiplo tiene fundamentos propios (crecimiento, riesgo, payout, ROC, WACC) que explican por qué dos empresas parecidas pueden transar a múltiplos distintos.

El filtro de liquidez y presencia bursátil es tan importante como el filtro de industria — un comparable sin mercado real no aporta información confiable.

Referencias

Autor(es)	Obra	Uso en este documento
Damodaran, A.	Investment Valuation	Relative Valuation: First Principles, Equity y Value Multiples
Fernández, P.	Valoración de Empresas	Capítulo de valoración por múltiplos
Koller, Goedhart, Wessels (McKinsey)	Valuation	Valoración relativa; “The Right Role for Multiples in Valuation”
CFA Institute	Equity Asset Valuation	Market-Based Valuation: Price and Enterprise Value Multiples

¡¡GRACIAS!!



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

EV/EBITDAR después de la NIIF 16

Desde 2019, la NIIF 16 obliga a reconocer en el balance del arrendatario un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, reemplazando el gasto de arriendo operativo por depreciación (bajo el EBITDA) e interés (bajo el EBIT).

¿Sigue siendo válido EV/EBITDAR? Sí, en tres situaciones concretas:

- **Comparación NIIF vs. US GAAP.** US GAAP (ASC 842) mantiene el arriendo operativo como un solo gasto en resultados, sin dividirlo — EBITDAR sigue siendo el puente estándar entre ambos marcos.
- **Arriendos exentos.** Contratos de corto plazo o de activos de bajo valor, que la NIIF 16 exime y siguen como gasto operacional puro.
- **Series históricas.** Al comparar resultados que cruzan el quiebre metodológico de 2019.

Recordatorio: si se suma el arriendo de vuelta al EBITDA, corresponde sumar también el pasivo por arrendamiento a la deuda neta al calcular el EV — omitirlo infla artificialmente el valor implícito.