Module05-08 C++ Boost: 多线程

C++ Boost - 多线程

轩辕打墙训

- 容器相关
- 字符串和文字处理
- 正则表达式
- 智能指针
- 函数对象相关
- 序列化
- 日期与时间
- → 多线程
- 网络

■ 多线程:

- 线程相关概念
- 线程管理
- ◆ 互斥体 (Mutex)
- 锁 (Lock)
- 条件变量 (Condition Variable)
- 一次性初始化操作 (One-time Initialization)
- → 栅栏 (Barriers)
- 线程局部存储 (TSS)
- 时间和日期相关

■ 线程相关概念

线程概念的描述,请参考书籍《C++ Network Programming, Volume 1: Mastering Complexity with ACE and Patterns》

- 进程与线程 (Chapter 5 section 5.2)
- 进程和线程的创建策略 (Chapter 5 section 5.3)
- 用户线程和内核线程 (Chapter 5 section 5.4)
- 线程调度级别 (Chapter 5 section 5.5)
- ◆ 同步机制 (Chapter 6 section 6.4)

(该书作者: Douglas C. Schmidt, Stephen D. Huston)

■ 多线程:

- 线程相关概念
- 线程管理
- ◆ 互斥体 (Mutex)
- 锁 (Lock)
- 条件变量 (Condition Variable)
- 一次性初始化操作 (One-time Initialization)
- → 栅栏 (Barriers)
- 线程局部存储 (TSS)
- 时间和日期相关

■ 创建线程

• 可以从一个函数对象、函数指针来创建线程

```
struct ThreadFunc {
    void operator()(string s) {
        cout << s << endl;
};
void func() {
    cout << "hello, boost!" << endl;</pre>
}
void createThreads() {
    boost::thread th1(ThreadFunc(), "boost threads");
    boost::thread th2(func);
    th1.join();
    th2.join();
```

- 创建线程
 - 可以从一个函数对象的引用来创建线程

```
struct ThreadFunc {
    void operator()(string s) {
        cout << s << endl;
    }
};

void boost::thread createThread() {
    ThreadFunc func;
    boost::thread th1(boost::ref(func), "boost threads");
    th1.join();
}</pre>
```

- 连接和分离 (Joining and detaching)
 - 当代表线程执行体的 boost::thread 对象被销毁的时候,线程执行体处于被分离的状态(detached)。线程执行体此时继续执行,直到线程函数或可调用对象执行结束,或者程序终止。 线程执行体也可以通过显式调用 boost::thread 成员函数 detach()分离(detach), 在这种状况下, boost::thread 对象结束了和线程执行体的关系,不再代表任何线程执行体(Not-a-Thread)。
 - 如果要等待一个线程结束,使用 boost::thread 线程对象的成员函数 join()或 timed_join()。函数 join()会阻塞(谁调用谁阻塞)调用线程直到等待的线程对象执行结束。如果等待的线程对象已经结束,或者等待的线程对象没有关联任何线程执行体(Not-a-Thread),函数 join()会立即返回。函数timed_join()与 join()类似,只是在等待指定的时间后也会返回。

• 线程中断

- 一个正在执行的线程可以通过调用对应 boost::thread 对象的函数 interrupt() 来中断。 当一个被中断的线程在中断打开时再次执行到某个特定的中断点 interruption points, 它会触发一个boost::thread_interrupted 异常。 如果这个异常没有被捕捉, 会导致该线程终止。 如同其它异常一样, 栈会被展开, 自动变量会被析构。
- 如果一个线程不希望被中断,可以创建一个 boost::this_thread::disable_interruption 对象来达到这个目的。 该对象创建成功后,线程中断关闭,直到该对象被销毁

■ 线程中断(示例1)

```
void f1(const int& id) {
    cout << "thread #" << id << ": started" << endl;</pre>
    boost::system time const timeout =
boost::get system time()
             + boost::posix time::seconds(3);
    thread::sleep(timeout);
    cout << "thread #" << id << ": ended" << endl;</pre>
void f2(const int& id) {
    cout << "thread #" << id << ": started" << endl;</pre>
    thread::vield();
    cout << "thread #" << id << ": ended" << endl;</pre>
}
void f3(const int& id) {
    cout << "thread #" << id << ": started" << endl;</pre>
    boost::this thread::interruption point();
    cout << "thread #" << id << ": ended" << endl;</pre>
}
```

多线程 - 线程管理

线程中断(示例1)(续)

```
int main() {
    thread t1(f1, 1);
    t1.interrupt();
    thread t2(f2, 2);
    thread t3(f3, 3);
    t3.interrupt();

t1.join(); t2.join(); t3.join();
}
```

■ 线程中断(示例2)

```
void print10() {
    using namespace boost::posix time;
    boost::this thread::disable interruption di;
    cout << boost::this thread::interruption enabled() << endl;</pre>
    cout << "thread #" << boost::this thread::get id() << ":";</pre>
    for (int i = 1; i < 11; ++i)
        cout << i << ' ';
    cout << endl:
    // 虽然sleep是中断点,但此处不会被打断
    boost::this thread::sleep(seconds(1));
    cout << "print10() --> 1\n";
    boost::this thread::restore interruption ri(di);
    cout << boost::this thread::interruption enabled() << endl;</pre>
    // 此处可以被打断
    boost::this thread::sleep(seconds(1));
    cout << "print10() --> 2\n";
}
```

- 预定义中断点 (Interruption Points)
 - 下列函数是中断点(interruption points),会在被调用线程对象中断开启的情况下抛出 boost::thread_interrupted 异常:

```
boost::thread::join()
boost::thread::timed_join()
boost::condition_variable::wait()
boost::condition_variable::timed_wait()
boost::condition_variable_any::wait()
boost::condition_variable_any::timed_wait()
boost::thread::sleep()
boost::this_thread::sleep()
```

- 线程 ID

- boost::thread::id 对象可用于标识线程。 每个执行期的线程都有一个唯一的标识,可通过成员函数 get_id() 获得 ,或者在线程函数内部通过函数 boost::this_thread::get_id() 获得 。 boost::thread::id 对象支持拷贝,并提供完整的比较操作符,可以用于关联式容器的键值 。 尽管没有指定输出格式,线程标识 (Thread IDs) 还是可以以标准操作输出到流。
- boost::thread::id 对象可能标识线程,也可能没有标识线程 (Not-a-Thread)。没有标识线程的对象(Not-a-Thread)在 比较时都是相同的,但是和标识了线程的boost::thread::id 对象 都不一样。boost::thread::id 的比较操作是一致的。

class thread 接口

```
#include <boost/thread/thread.hpp>
class thread {
public:
    thread();
    ~thread();
    template<class F>
    explicit thread(F f);
    template <class F, class A1, class A2,...>
    thread(F f, A1 a1, A2 a2,...);
    template<class F>
    thread(detail::thread move t<F> f);
    // move support
    thread(detail::thread move t<thread> x);
    thread& operator=(detail::thread move t<thread> x);
    operator detail::thread move t<thread>();
    detail::thread move t<thread> move();
    void swap(thread& x);
```

■ class thread 接口(续)

```
class id:
    id get id() const;
    bool joinable() const;
    void join();
    bool timed join(const system time& wait until);
    template<typename TimeDuration>
    bool timed join(TimeDuration const& rel time);
    void detach();
    static unsigned hardware concurrency();
    typedef platform-specific-type native handle type;
    native handle type native handle();
    void interrupt();
    bool interruption requested() const;
    // backwards compatibility
    bool operator==(const thread& other) const;
    bool operator!=(const thread& other) const;
    static void yield();
    static void sleep(const system time& xt);
};
void swap(thread& lhs, thread& rhs);
```

Namespace this_thread

```
namespace boost {
namespace this thread {
thread::id get id();
void interruption point();
bool interruption requested();
bool interruption enabled();
void sleep();
void yield();
class disable interruption;
class restore interruption;
template<typename Callable>
void at thread exit(Callable func);
```

多线程-线程管理



- class thread_group
 - thread_group 提供一组类似线程对象的集合。新的线程对象可以通过函数 add_thread 和 create_thread 加入到这个集合。
 thread_group 对象不支持拷贝和转移语义。

class thread_group 接口

```
#include <boost/thread/thread.hpp>
class thread_group: private noncopyable {
public:
    thread_group();
    ~thread_group();
    template<typename F>
    thread* create_thread(F threadfunc);
    void add_thread(thread* thrd);
    void remove_thread(thread* thrd);
    void join_all();
    void interrupt_all();
    int size() const;
};
```

class thread_group 示例

```
void f1() {
    cout << "f1()" << endl;</pre>
}
void f2() {
    cout << "f2()" << endl;
int main() {
    boost::thread group grp;
    for (int i = 0; i < 3; ++i)
        grp.create_thread(f1);
    grp.add thread(new boost::thread(f2));
    cout << qrp.size() << endl;</pre>
    grp.join all();
}
```

多线程 - 同步机制




- 同步机制
 - boost thread 的同步机制,主要有以下几个基础设施支撑:
 - 互斥体 (Mutex: Mutual Exclusion)
 - 锁 (Lock)
 - 条件变量 (Condition Variable)
 - 栅栏 (Barriers)

■ 多线程:

- 线程相关概念
- 线程管理
- ▼ 互斥体 (Mutex)
- 锁 (Lock)
- 条件变量 (Condition Variable)
- 一次性初始化操作 (One-time Initialization)
- → 栅栏 (Barriers)
- 线程局部存储 (TSS)
- 时间和日期相关



- Mutex Concepts
 - Lockable
 - TimedLockable
 - SharedLockable
 - UpgradeLockable





- 关于 Mutex
 - 互斥体: Mutex(Mutual Exclusion)
 - ▶ boost thread 同步机制支持以下几种类型的 Mutex:
 - mutex
 - timed mutex
 - recursive_mutex
 - recursive_timed_mutex
 - shared_mutex

轩辕打墙训

mutex

boost::mutex 实现 Lockable concept , 提供一个独占式的互斥体。对于一个实例最多允许一个线程拥有其锁定 。支持函数 lock(), try_lock() 和 unlock() 并发调用。

■ mutex 接口

```
class mutex: boost::noncopyable {
public:
    mutex();
    ~mutex();
    void lock();
    bool try lock();
    void unlock();
    typedef platform-specific-type native handle type;
    native handle type native handle();
    typedef unique lock<mutex> scoped lock;
    typedef unspecified-type scoped try lock;
};
```

- timed_mutex
 - boost::timed_mutex 实现 TimedLockable concept ,提供一个 独占式的互斥体。对于一个实例最多允许一个线程拥有其锁定 。支持函数 lock(), try_lock() , timed_lock() 和 unlock() 并 发调用。

■ timed_mutex 接口

```
class timed mutex: boost::noncopyable {
public:
    timed mutex();
    ~timed mutex();
    void lock();
    void unlock();
    bool try lock();
    bool timed lock(system time const & abs time);
    template<typename TimeDuration>
    bool timed lock(TimeDuration const & relative time);
    typedef platform-specific-type native handle type;
    native handle type native handle();
    typedef unique lock<timed mutex> scoped timed lock;
    typedef unspecified-type scoped try lock;
    typedef scoped timed lock scoped_lock;
};
```

- recursive_mutex
 - boost::recursive_mutex 实现了 Lockable concept ,提供一个递归式的互斥体。对于一个实例最多允许一个线程拥有其锁定。支持函数 lock(), try_lock() 和 unlock() 并发调用。如果一个线程已经锁定一个 boost::recursive_mutex 实例,那么这个线程可以多次通过 lock() 或 try_lock() 锁定这个实例,针对每一次成功的锁定动作,需要调用 unlock() 来解除锁定。

recursive_mutex 接口

```
class recursive mutex: boost::noncopyable {
public:
    recursive mutex();
    ~recursive mutex();
    void lock();
    bool try lock();
    void unlock();
    typedef platform-specific-type native handle type;
    native handle type native handle();
    typedef unique lock<recursive mutex> scoped lock;
    typedef unspecified-type scoped try lock;
};
```

recursive mutex 示例

```
boost::recursive mutex rm; // 如果是非递归互斥体,下面的用法直接导致死锁
void f1() {
    boost::lock guard<boost::recursive mutex> lock(rm);
    cout << "f1() with recursive mutex" << endl;
}
void f2() {
    boost::lock guard<boost::recursive mutex> lock(rm);
    cout << "f2() with recursive mutex" << endl;</pre>
    f1();
int main() {
    boost::thread t(f2);
    t.join();
}
```

- recursive_timed_mutex
 - boost::recursive_timed_mutex 实现了 TimedLockable concept ,提供一个递归式的互斥体。对于一个实例最多允许一个线程拥有其锁定。支持函数 lock(), try_lock() , timed_lock() 和 unlock() 并发调用。如果一个线程已经锁定一个 boost::recursive_timed_mutex 实例,那么这个线程可以多次通过 lock() , timed_lock() 或 try_lock() 锁定这个实例,针对每一次成功的锁定动作,需要调用 unlock() 来解除锁定。

recursive_timed_mutex 接口

```
class recursive timed mutex: boost::noncopyable {
public:
    recursive timed mutex();
    ~recursive timed mutex();
    void lock();
    bool try lock();
    void unlock();
    bool timed lock(system time const & abs time);
    template<typename TimeDuration>
    bool timed lock(TimeDuration const & relative time);
    typedef platform-specific-type native handle type;
    native handle type native handle();
    typedef unique lock<recursive timed mutex> scoped lock;
    typedef unspecified-type scoped try lock;
    typedef scoped lock scoped timed lock;
};
```



- shared_mutex
 - boost::shared_mutex 提供了一个 multiple-reader / single-writer 互斥体,实现了 UpgradeLockable concept,允许并发调用函数 lock(), try_lock(), timed_lock(), lock_shared(), try_lock_shared() 和 timed_lock_shared()。

shared_mutex 接口

```
class shared mutex {
public:
    shared mutex();
    ~shared mutex();
    void lock shared();
    bool try lock shared();
    bool timed lock shared(system time const& timeout);
    void unlock shared();
    void lock();
    bool try lock();
    bool timed lock(system time const& timeout);
    void unlock();
    void lock upgrade();
    void unlock upgrade();
    void unlock upgrade_and_lock();
    void unlock and lock_upgrade();
    void unlock and lock shared();
    void unlock upgrade and lock shared();
};
```

■ mutex 使用方式

```
boost::mutex m;
int k = 0;
void f() {
    m.lock();
    try {
        ++k;
        // do other things ...
        // release mutex
        m.unlock();
    } catch (...) {
        m.unlock();
```

■ 多线程:

- 线程相关概念
- 线程管理
- ◆ 互斥体 (Mutex)
- 锁 (Lock)
- 条件变量 (Condition Variable)
- 一次性初始化操作 (One-time Initialization)
- ◆ 栅栏 (Barriers)
- 线程局部存储 (TSS)
- 时间和日期相关

- 锁 (Lock)
 - 从本质上讲,锁(lock)是管理 Lackable 对象(特别是 Mutex)生命周期的一种手段,为 Lockable 对象提供了一个 RAII 风格的外观,方便实现异常安全的锁定和解锁。
 - 目前版本支持的锁类型:
 - lock_guard
 - unique_lock
 - shared_lock
 - upgrade_lock
 - upgrade_to_unique_lock

■ 比较 Lock 和 Mutex 的锁定方式

```
boost::mutex m;
int k = 0;
void func1() { // 直接操纵mutex对象
   m.lock();
   try {
       ++k;
       // do some things
       m.unlock(); // 注意解锁
    } catch (...) {
       m.unlock(); // 注意解锁
void func2() { // 使用lock管理mutex对象, RAII风格
   boost::mutex::scoped lock lock(m); // alternate:
   boost::lock guard<boost::mutex> lock(m);
   ++k;
   // do some things
} // 到这里lock对象销毁,解除对m的锁定
```

lock_guard

- 该锁类型非常简单:构造函数传入一个可锁定对象,构造函数取得可锁定对象的所有权。 析构时释放所有权。 这样为Lockable 对象提供了一个 RAII 风格的外观,方便实现异常安全的锁定和解锁。
- ▶ 接口

```
template<typename Lockable>
class lock_guard {
    Lockable& m;
public:
    explicit lock_guard(Lockable& m_);
    lock_guard(Lockable& m_, boost::adopt_lock_t);
    ~lock_guard();
};
```

- unique_lock
 - 该锁比 lock_guard 复杂:不仅提供 RAII 风格的外观,也允许延迟获得锁定,直到 lock() 函数显式调用,或者支持非阻塞方式获得锁,或者是支持超时锁。 所以,在析构函数中,仅在Lackable 对象被该锁锁定的情况下或是该锁接管了一个Lockable 对象的情况下,才调用 unlock() 函数。

■ unique_lock 接口

```
template<typename Lockable>
class unique lock {
public:
    unique lock();
    explicit unique lock(Lockable& m );
    unique lock(Lockable& m , adopt lock t);
    unique lock(Lockable& m , defer_lock_t);
    unique lock(Lockable& m , try_to_lock_t);
    unique lock(Lockable& m , system time const& target time);
    ~unique lock();
    unique lock(detail::thread move t<unique lock<Lockable> >
other);
    unique lock(detail::thread move t<upgrade lock<Lockable> >
other);
```

unique_lock 接口(续1)

```
operator detail::thread move t<unique lock<Lockable> >();
    detail::thread move t<unique lock<Lockable> > move();
    unique lock&
operator=(detail::thread move t<unique lock<Lockable> >
other);
    unique lock &
operator=(detail::thread move t<upgrade lock<Lockable> >
other);
    void swap(unique lock& other);
    void swap(detail::thread move t<unique_lock<Lockable> >
other);
    void lock();
    bool try lock();
```

■ unique_lock接口(续2)

```
template<typename TimeDuration>
bool timed_lock(TimeDuration const& relative_time);
bool timed_lock(::boost::system_time const& absolute_time);

void unlock();

bool owns_lock() const;
operator unspecified-bool-type() const;
bool operator!() const;

Lockable* mutex() const;
Lockable* release();
};
```

unique_lock 和 lock_guard 使用方式

```
boost::mutex m;
int k = 0;
void increment() {
    boost::unique lock<boost::mutex> lock(m); // alternate:
    // boost::mutex::scoped lock lock(m);
    for (int i = 0; i < 5; ++i)
        k += i;
    cout << "increment(): k == " << k << endl;</pre>
void decrement() {
    boost::lock quard<boost::mutex> lock(m);
    for (int i = 0; i < 5; ++i)
        k = i:
    cout << "decrement(): k == " << k << endl;</pre>
int main() {
    boost::thread t1(increment);
    boost::thread t2(decrement);
    t1.join(); t2.join();
```

unique_lock 示例 2

```
boost::mutex m;
vector<string> strings;
void updateStrings() {
   boost::unique_lock<boost::mutex> lock(m);
    if (strings.empty()) {
        // loadStrings() 操作不涉及数据竞态,所以不需锁定
       lock.unlock();
       vector<string> localStrings;
        loadStrings(localStrings);
        // 更改共享数据前, 重新获取锁
        lock.lock();
       copy(localStrings.begin(), localStrings.end(),
               back inserter<string> (strings));
```

- shared_lock
 - 和 unique_lock 一样, shared_lock 对 Lockable concept 建模, 除支持 Lockable 对象外,还支持获取共享权的获取。
 - 和 boost::unique_lock 一样,不仅提供 RAII 风格的外观,它也允许延迟获得锁定,直到 lock() 函数显式调用,或者支持非阻塞方式获得锁定,或者是支持超时锁定。 所以,在析构函数中,仅在 Lackable 对象被该锁锁定的情况下或是该锁接管了一个 Lockable 对象的情况下,才调用 unlock() 函数。
 - 如果函数 mutex() 返回指向的 m 指针并且 owns_lock() 返回 true, 该 boost::shared_lock 实例拥有一个可锁定对象的锁定状态。如果该种实例被销毁,析构函数会调用函数 mutex()->unlock()。

■ shared_lock 接口

```
template<typename Lockable>
class shared lock {
public:
    shared lock();
    explicit shared lock(Lockable& m );
    shared lock(Lockable& m , adopt lock t);
    shared lock(Lockable& m , defer lock t);
    shared lock(Lockable& m , try to lock t);
    shared lock(Lockable& m , system time const& target time);
    shared lock(detail::thread move t<shared lock<Lockable> >
other);
    shared lock(detail::thread move t<unique lock<Lockable> >
other);
    shared lock(detail::thread move t<upgrade lock<Lockable> >
other);
    ~shared lock();
    operator detail::thread move t<shared lock<Lockable> >();
    detail::thread move t<shared lock<Lockable> > move();
```

■ shared_lock 接口

```
shared lock&
operator=(detail::thread move t<shared lock<Lockable> > other);
    shared lock&
operator=(detail::thread move t<unique lock<Lockable> > other);
    shared lock &
operator=(detail::thread move t<upgrade lock<Lockable> > other);
   void swap(shared lock& other);
   void lock();
   bool try lock();
   bool timed lock(boost::system time const& target time);
   void unlock();
    operator unspecified-bool-type() const;
   bool operator!() const;
    bool owns lock() const;
};
```

- upgrade_lock
 - 和 unique_lock 一样, boost::upgrade_lock 对 Lockable 建模, 但是不仅限于可锁定对提供的独占锁定,还支持可升级锁定。
 - 和 unique_lock 一样,不仅提供 RAII 风格的外观,它也允许延迟获得锁定,直到 lock() 函数显式调用,或者支持非阻塞方式获得锁定,或者是支持超时锁定。 所以,在析构函数中,仅在Lackable 对象被该锁锁定的情况下或是该锁接管了一个Lockable 对象的情况下,才调用 unlock() 函数。
 - 如果函数 mutex() 返回指向的 m 指针并且 owns_lock() 返回 true,该 upgrade_lock 实例拥有一个 Lockable 对象的锁定状态。如果该种实例被销毁,析构函数会调用函数 mutex()->unlock()。

upgrade_lock 接口

```
template<typename Lockable>
class upgrade lock {
public:
    explicit upgrade lock(Lockable& m );
    upgrade lock(detail::thread move t<upgrade lock<Lockable> >
other);
    upgrade lock(detail::thread move t<unique lock<Lockable> >
other);
    ~upgrade lock();
    operator detail::thread move t<upgrade lock<Lockable> >();
    detail::thread_move_t<upgrade lock<Lockable> > move();
```

upgrade_lock 接口

```
upgrade lock&
    operator=(detail::thread move t<upgrade lock<Lockable> >
other);
    upgrade lock&
    operator=(detail::thread move t<unique lock<Lockable> >
other);
    void swap(upgrade lock& other);
    void lock();
    void unlock();
    operator unspecified-bool-type() const;
    bool operator!() const;
    bool owns lock() const;
};
```

upgrade_lock 示例

```
boost::shared mutex m;
int k = 1:
void f(int id) {
    boost::upgrade lock<boost::shared mutex> lock(m);
    cout << "thread #" << id << ": " << k << endl:
    if (k < 6) {
        boost::unique lock<boost::shared mutex>
lock2(boost::move(lock)); // alternate:
       boost::upgrade to unique lock<boost::shared mutex>
lock2(lock);
        k += 3;
int main() {
    boost::thread t1(f, 1);
    boost::thread t2(f, 2);
    boost::thread t3(f, 3);
    t1.join(); t2.join(); t3.join();
```

- upgrade_to_unique_lock
 - upgrade_to_unique_lock 允许临时从可升级锁定升级到独占锁定,如果传递 upgrade_lock 对象的引用给构造函数,该对象将升级到独占所有权,当这个对象销毁时,Lockable 对象恢复为可升级锁定。

upgrade_to_unique_lock 接口

```
template<class Lockable>
class upgrade to unique lock {
public:
    explicit upgrade to unique lock(upgrade lock<Lockable>&
m );
    ~upgrade to unique lock();
    upgrade to unique lock(detail::thread move t<</pre>
        upgrade to unique lock<Lockable> > other);
    upgrade to unique lock& operator=(detail::thread move t<
       upgrade to unique lock<Lockable> > other);
    void swap(upgrade to unique lock& other);
    operator unspecified-bool-type() const;
    bool operator!() const;
    bool owns lock() const;
};
```

■ lock 自由函数

• 锁定参数提供的 Lockable 对象,并避免死锁。 该函数在多个 线程并发调用锁定同一组互斥体 (Mutex)(或其他 Lockable 对 象)是安全的,并且不用指定锁定顺序,也不用担心死锁。 如 果函数在锁定对象时抛出异常,那么在函数退出前,该函数此 次调用已锁定的对象也会被释放。

■ lock 函数的接口

```
template<typename Lockable1, typename Lockable2>
void lock(Lockable1& 11, Lockable2& 12);
template<typename Lockable1, typename Lockable2, typename
Lockable3>
void lock(Lockable1& 11, Lockable2& 12, Lockable3& 13);
template<typename Lockable1, typename Lockable2, typename
Lockable3, typename Lockable4>
void lock(Lockable1& 11, Lockable2& 12, Lockable3& 13,
Lockable4& 14);
template<typename Lockable1, typename Lockable2, typename
Lockable3, typename Lockable4, typename Lockable5>
void lock(Lockable1& 11, Lockable2& 12, Lockable3& 13,
Lockable 4& 14, Lockable 5& 15);
```

■ 使用 lock 函数避免死锁

```
// Code from http://www.justsoftwaresolutions.co.uk/threading/
// with some changes.
class Account {
    boost::mutex m;
    double balance;
public:
    Account():
        balance() {
    }
    Account(const double& bal) :
        balance(bal) {
    }
    double getBalance() const {
        return balance;
    friend void transfer(Account& from, Account& to, double
amount);
};
```

■ 使用 lock 函数避免死锁 (续1)

```
int main() {
    Account a1(1200.00);
    Account a2(300.00);
    boost::thread t1(transfer,
                      boost::ref(a1), boost::ref(a2), 134.85);
    boost::thread t2(transfer,
                      boost::ref(a2), boost::ref(a1), 100.30);
    t1.join();
    t2.join();
    cout << "Balance of al: " << al.getBalance() << endl;</pre>
    cout << "Balance of a2: " << a2.getBalance() << endl;</pre>
}
```

■ 使用 lock 函数避免死锁 (续2)

```
// version 1: 可能造成死锁
void transfer(Account& from, Account& to, double amount) {
   boost::lock_guard<boost::mutex> lockFrom(from.m);
   boost::lock_guard<boost::mutex> lockTo(to.m);
   from.balance -= amount;
   to.balance += amount;
}
```

```
// version 2: OK (使用lock() 和 lock_guard)
void transfer(Account& from, Account& to, double amount) {
    boost::lock(from.m, to.m);
    boost::lock_guard<boost::mutex> lockFrom(from.m,
boost::adopt_lock);
    boost::lock_guard<boost::mutex> lockTo(to.m,
boost::adopt_lock);
    from.balance -= amount;
    to.balance += amount;
}
```

■ 使用 lock 函数避免死锁(续3)

```
// version 3: OK (使用lock() 和 unique_lock)
void transfer(Account& from, Account& to, double amount) {
    boost::lock(from.m, to.m);
    boost::unique_lock<boost::mutex> lockFrom(from.m,
boost::adopt_lock);
    boost::unique_lock<boost::mutex> lockTo(to.m,
boost::adopt_lock);

from.balance -= amount;
    to.balance += amount;
}
```

多线程 - 条件变量



■ 多线程:

- 线程相关概念
- 线程管理
- ◆ 互斥体 (Mutex)
- ◆ 锁 (Lock)
- 条件变量 (Condition Variable)
- 一次性初始化操作 (One-time Initialization)
- ◆ 栅栏 (Barriers)
- 线程局部存储 (TSS)
- 时间和日期相关

- ► 关于条件变量 (Condition Variable)
 - condition_variable 和 condition_variable_any 提供一种机制,一个线程可以等待另外一个线程内某个事件发生的通知。 通常的应用模式是一个线程锁定一个互斥体,然后通过函数 wait 等待一个 condition_variable 或 condition_variable_any 实例,当线程从 wait 函数激活时 ,检查特定的条件是否满足,如果满足,线程继续执行;如果不满足,线程继续等待。

■ 关于条件变量: 一个小示例

```
boost::condition variable cond; // 关联多个线程的条件变量
boost::mutex m; // 保护共享资源 k 的互斥体
int k = 0; // 共享资源
void f1() {
   boost::unique lock<boost::mutex> lock(m);
   while (k < 5) {
        cout << "k < 5, waiting ..." << endl;</pre>
        cond.wait(lock); // #1
    cout \ll "now k >= 5, printing ..." \ll endl;
void f2() {
       boost::unique lock<boost::mutex> lock(m);
        cout << "k will be changed ..." << endl;</pre>
       k += 5;
    cond.notify all(); // #2 不需lock
```

■ 关于条件变量: 一个小示例(续)

```
int main() {
    // 如果f2()中是cond.notify_one(), 结果?
    boost::thread t1(f1);
    boost::thread t2(f1);
    boost::thread t3(f2);

    t1.join();
    t2.join();
    t3.join();
}
```

- ▶ 关于条件变量: 一个小示例(续2)
 - #1: lock 对象会传递给 wait 函数, wait 函数会自动将线程添加到等待条件变量(k >= 5) 的线程集合中,并且解锁传递进来的互斥体。当线程被唤醒,函数退出前互斥体会再次被锁定。这样允许其他线程获取互斥体来更新共享的数据,确保条件变量关联的数据被正确同步。
 - #2: 另外的线程(执行f2()的线程)将这个条件置为 true,然后对条件变量调用函数 notify_one 或 notify_all 来唤醒等待该条件变量的一个线程或多个线程。 lock 锁定的范围不需包含 cond.notify_all() 函数的调用。

多线程 - 条件变量



- 条件变量 condition_variable 和 condition_variable_any
 - boost thread 提供 2 种类型的条件变量:
 - condition_variable
 - condition_variable_any
 - condition_variable 的 wait() 操作只支持 unique_lock 类型的锁
 - 而 condition_variable_any 的 wait() 操作支持各种类别的 Lock (any 指的是任意类型的 Mutex)
 - 除此之外,二者的操作方式和效果一致

♣ 条件变量 condition_variable 接口

```
class condition variable {
public:
    condition variable();
    ~condition variable();
    void notify one();
    void notify all();
    void wait(boost::unique lock<boost::mutex>& lock);
    template<typename predicate type>
    void wait(boost::unique lock<boost::mutex>& lock,
predicate type predicate);
    bool timed wait(boost::unique lock<boost::mutex>& lock,
            boost::system time const& abs time);
    template<typename duration type>
    bool timed wait(boost::unique lock<boost::mutex>& lock,
            duration type const& rel time);
```

♣ 条件变量 condition_variable 接口(续)

```
template<typename predicate type>
    bool timed wait(boost::unique lock<boost::mutex>& lock,
            boost::system time const& abs time, predicate type
predicate);
    template<typename duration type, typename predicate type>
    bool timed wait(boost::unique lock<boost::mutex>& lock,
            duration type const& rel time, predicate type
predicate);
    // backwards compatibility
    bool timed wait(boost::unique lock<boost::mutex>& lock,
            boost::xtime const& abs time);
    template<typename predicate type>
    bool timed wait(boost::unique lock<boost::mutex>& lock,
            boost::xtime const& abs time, predicate type
predicate);
};
```

条件变量 condition_variable_any 接口

```
class condition variable any {
public:
    condition variable any();
    ~condition variable any();
    void notify one();
    void notify all();
    template<typename lock type>
    void wait(lock type& lock);
    template<typename lock type, typename predicate type>
    void wait(lock type& lock, predicate type predicate);
    template<typename lock type>
    bool timed wait(lock type& lock, boost::system time const&
abs time);
    template<typename lock type, typename duration type>
    bool timed wait(lock type& lock, duration type const&
rel time);
```

■ 条件变量 condition_variable_any 接口(续)

```
template<typename lock type, typename predicate type>
    bool timed wait(lock type& lock, boost::system time const&
abs time, predicate type predicate);
    template<typename lock type, typename duration_type,</pre>
            typename predicate type>
    bool timed wait(lock type& lock, duration type const&
rel time, predicate type predicate);
    // backwards compatibility
    template<typename lock type>
    bool timed wait(lock type>& lock,boost::xtime const&
abs time);
    template<typename lock type, typename predicate type>
    bool timed wait(lock type& lock, boost::xtime const&
abs time, predicate type predicate);
};
```

多线程 - 一次性初始化操作



■ 多线程:

- 线程相关概念
- 线程管理
- ◆ 互斥体 (Mutex)
- 锁 (Lock)
- 条件变量 (Condition Variable)
- 一次性初始化操作 (One-time Initialization)
- ◆ 栅栏 (Barriers)
- 线程局部存储 (TSS)
- 时间和日期相关

多线程 - 一次性初始化操作

- 一次性初始化
 - 在多线程环境下,有时候需要保证一些初始化操作只被唯一的调用一次,这时候可以使用 call_once() 函数
 - 接口

```
typedef platform-specific-type once_flag;
#define BOOST_ONCE_INIT platform-specific-initializer

// boost::once_flag对象由BOOST_ONCE_INIT初始化:
boost::once_flag f=BOOST_ONCE_INIT;

// 自由函数 call_once
template<typename Callable>
void call_once(once_flag& flag,Callable func);
```

- 函数 call_once()
 - ▶ 对同一个 once_flag 对象调用 call_once 被序列化。如果在此之前没有有效的 call_once 调用,func() 对象会被调用,如果func() 成功,那么 call_once 调用被视为有效的,如果 func() 抛出异常,该异常被传递到调用者, call_once 调用被视为无效的; 如果对同一个 once_flag 对象有过有效的 call_once 调用, call_once 只是简单返回,并不调用 func。

多线程 - 一次性初始化操作

■ call_once() 示例

```
boost::once flag once = BOOST ONCE INIT; // 注意这个操作不要遗漏了
void func() {
    cout << "Will be called but one time!" << endl;</pre>
}
void threadFunc() {
    boost::call once(&func, once);
}
int main() {
    boost::thread group threads;
    for (int i = 0; i < 5; ++i)
        threads.create thread(&threadFunc);
    threads.join_all();
```

■ 多线程:

- 线程相关概念
- 线程管理
- ◆ 互斥体 (Mutex)
- 锁 (Lock)
- 条件变量 (Condition Variable)
- 一次性初始化操作 (One-time Initialization)
- → 栅栏 (Barriers)
- 线程局部存储 (TSS)
- 时间和日期相关

- 关于栅栏 (Barrier)
 - ▶ 栅栏也被称为"聚合点 (rendezvous)",是多个线程间的同步点。
 - barrier 被配置为一定数量的线程使用 (n) , 当线程到达 barrier 时,他们必须等待,直到所有线程都到达这个 barrier 。当最后一个线程到达这个 barrier ,所有的线程才能继续执行,并且这个 barrier 对象被复位。

■ 接口

```
class barrier {
public:
    barrier(unsigned int count);
    ~barrier();
    bool wait();
};
```

barrier 示例

```
namespace {
// Shared variables for generation barrier test
const int THREADS = 6:
boost::barrier barriers(THREADS / 2);
boost::mutex m;
long global;
void barrierThread(int n) {
    cout << "thread #" << n << " started." << endl;</pre>
    for (int i = 0; i < THREADS / 2; ++i) {
        if (barriers.wait()) {
            boost::mutex::scoped lock lock(m);
            cout << "thread #" << n << " arrived here." <<</pre>
endl;
            ++qlobal;
  // namespace
```

■ barrier 示例 (续)

```
void testBarrier() {
    boost::thread group g;
    try {
        for (int i = 0; i < THREADS; ++i)
            g.create thread(boost::bind(barrierThread, i));
        g.join all();
    } catch (...) {
        g.interrupt all();
        g.join all();
        throw;
   cout << global << endl; // 6</pre>
}
```

■ 多线程:

- 线程相关概念
- 线程管理
- ◆ 互斥体 (Mutex)
- 锁 (Lock)
- 条件变量 (Condition Variable)
- 一次性初始化操作 (One-time Initialization)
- → 栅栏 (Barriers)
- 线程局部存储 (TSS)
- 时间和日期相关

- 关于线程局部存储 (Thread Specific Storage)
 - 线程本地化存储(TSS 或称 TLS-Thread Local Storage)允许 多个线程对象拥有特定数据的独立拷贝.单线程程序通常使用 的静态数据和全局数据在多线程程序中会引发访问竞争,死 锁,或者数据破坏.一个例子就是 C 标准库中的 errno 变量,该变量放 C 标准库中函数的错误代码.对于支持多线程的编译器来说,为每个线程提供一个独立的 errno 是常见的做法,以此避免多个线程竞争对它的访问和更新(这也是 POSIX 标准要求的).
 - 尽管编译器通常提供一些形式的语法扩展来方便标记线程局部存储(比如用于 static 或名字空间内变量声明前的 __declspec(thread) 或 __thread 标记), 但是这些支持是不可移植的,也仅限于某些用途,比如只支持 POD 类型.

- thread_specific_ptr
 - boost::thread_specific_ptr 提供了一个线程本地化存储机制的可移植实现,在支持 Boost.Thread 的所有平台上适用.每个boost::thread_specific_ptr 示例的指针指向一个对象(如 errno)这些对象要求在不同的线程间有不同的值.当前线程对应的对象的值可以通过成员函数 get() 获取,或是通过*和->操作.这些对象指针在每个线程中的初始值为 NULL,但可以通过成员函数 reset() 改变当前线程对应的值.
 - 如果通过 reset() 将 boost::thread_specific_ptr 的指向改变,那 么在此之前的值会被清理,另外,存储的值可以通过成员函数 release() 置为 NULL,该函数同时返回这个值,这样应用程序 可以有机会销毁这个值关联的对象。

■ 线程退出时清理

当一个线程退出, boost::thread_specific_ptr 实例 所关联的对象会被销毁.通常销毁的动作通过对被指向的对象调用 delete 完成,这个行为也可以通过向 boost::thread_specific_ptr 对象构造时传递一个清理函数 func()来重载.此时,所指向对象通过调用 func(p)来销毁.这些清理函数调用顺序不是确定的.如果一个清理函数将对象关联的值设置为一个被清理过的值,这个值会被添加到清理列表中.当所有 boost::thread_specific_ptr对象被置为空时,清理过程结束.

thread_specific_ptr 接口

```
template<typename T>
class thread specific ptr {
public:
    thread specific ptr();
    explicit thread specific ptr(void(*cleanup function)
(T*));
    ~thread specific ptr();
    T* get() const;
    T* operator->() const;
    T& operator*() const;
    T* release();
    void reset(T* new value = 0);
};
```

多线程 - 线程局部存储

thread_specific_ptr 示例

```
boost::thread specific ptr<int> value;
void increment() {
    int* p = value.get();
    ++*p;
void thread proc() {
    value.reset(new int(0)); //initialize the thread's storage
    for (int i = 0; i < 10; ++i) {
        increment();
        int* p = value.get();
        assert(*p == i+1);
int main() {
    boost::thread group threads;
    for (int i = 0; i < 5; ++i)
        threads.create thread(&thread proc);
    threads.join all();
```

■ 多线程:

- 线程相关概念
- 线程管理
- ◆ 互斥体 (Mutex)
- 锁 (Lock)
- 条件变量 (Condition Variable)
- 一次性初始化操作 (One-time Initialization)
- → 栅栏 (Barriers)
- 线程局部存储 (TSS)
- ▶ 时间和日期相关

多线程-时间和日期相关



- boost thread 和 boost date_time
 - boost thread 中很多函数需要使用 date_time 相关的操作,如:
 - boost::this_thread::sleep()
 - timed_join()
 - timed_wait()
 - timed_lock()
 - ...

多线程-时间和日期相关

■ 绝对时间和相对时间参数

```
// 需要绝对时间
boost::system time const timeout = boost::get system time()
        + boost::posix time::milliseconds(500);
bool done;
boost::mutex m:
boost::condition variable cond;
boost::unique lock<boost::mutex> lk(m);
while (!done) {
    if (!cond.timed wait(lk, timeout)) { // 需要绝对时间
       throw "timed out";
    }
}
// 需要相对时间(时间间隔)
boost::this thread::sleep(boost::posix time::milliseconds(25));
boost::mutex m;
if (m.timed lock(boost::posix time::nanoseconds(100))) {
    //
}
```

多线程 - 时间和日期相关



typedef system_time 和 get_system_time()

```
#include <boost/thread/thread_time.hpp>

typedef boost::posix_time::ptime system_time;

system_time get_system_time(); // 返回系统当前时间
```

- Boost.Thread 封装(或模拟)当前主要操作系统中多线程机制,提供了统一的编程接口,简化并发编程的工作。
- 由于在 Linux 下, boost.Thread 的底层实现依赖与 pthread 线程库,所以,如果想对多线程编程有进一步的了解,可以参考以下资料,以进一步的深入:
 - Pthreads Programming (Book) By:
 Bradford Nichols, Dick Buttlar and Jacqueline Proulx Farrell
 - POSIX Threads Programming (Tutorial)
 https://computing.llnl.gov/tutorials/pthreads/