Module05-04 C++ Boost: 智能指针

C++ Boost - 智能指针



- 容器相关
- 字符串和文字处理
- 正则表达式
- → 智能指针
- 函数对象相关
- 序列化
- 日期与时间
- 多线程
- 网络

智能指针 - 关于 boost.smart_ptr



- 关于 smart_ptr
 - smart pointers (智能指针)是存储 "指向动态分配(在堆上)的对象的指针"的对象。他们的行为很像 C++ 的普通指针,只是它们可以在适当的时候自动删除它们所指向的对象。智能指针在面对异常时有非常显著的作用,它们可以确保动态分配对象的完全析构。它们还可以用于跟踪多个所有者共享的动态分配对象。
 - 在概念上,智能指针可以看作拥有它所指向的对象,并因此在 对象不再需要时负责将它删除。

智能指针 - 关于 boost.smart_ptr



- boost.smart_ptr
 - boost.smart_ptr 提供了 6 个智能指针类模板:

scoped_ptr	<pre><boost scoped_ptr.hpp=""></boost></pre>	简单的单一对象的唯一所有权。不 可拷贝。
scoped_array	<pre><boost scoped_array.hpp=""></boost></pre>	简单的数组的唯一所有权。不可拷 贝。
shared_ptr	<pre><boost shared_ptr.hpp=""></boost></pre>	在多个指针间共享的对象所有权。
shared_array	<pre><boost shared_array.hpp=""></boost></pre>	在多个指针间共享的数组所有权。
weak_ptr	<pre><boost weak_ptr.hpp=""></boost></pre>	一个属于 shared_ptr 的对象 的无所有权的观察者。
intrusive_ptr	<pre><boost intrusive_ptr.hpp=""></boost></pre>	带有一个侵入式引用计数的对象的共享所有权。

• 多个 make shared 函数

智能指针 - scoped_ptr



- 关于 boost.smart_ptr
- scoped_ptr, scoped_array
- shared_ptr, shared_array (In TR1)
- weak_ptr (In TR1)
- intrusive ptr
- make_shared, allocate_shared
- enable_shared_from_this
- ◆ 利用 weak_ptr 打破 shared_ptr 的循环引用
- 关于 pimpl(private implements)

- 关于 scoped_ptr
 - scoped_ptr class template 存储一个指向动态分配对象的指针 (动态分配对象是用 C++ new 表达式分配的)。在 scoped_ptr 的析构过程中,或者显式的 reset,要保证它所指向的对象被删除
 - 实际上是对裸指针的包装,但是限制了指针的复制行为
 - 同 std::auto_ptr 类似,但没有所有权转移(复制)的行为
 - 由于不能复制, scoped_ptr 和 scoped_array 不能当作容器的元素
 - scoped_array 在性质上与 scoped_ptr 一致,只是用于管理动态 分配的数组对象



scoped_ptr 接口

```
template<class T> class scoped ptr: noncopyable {
public:
    typedef T element_type;
    explicit scoped ptr(T * p = 0);
    ~scoped ptr();
    void reset(T * p = 0);
    T & operator*() const;
    T * operator->() const;
    T * qet() const;
    operator unspecified-bool-type() const;
    void swap(scoped ptr & b);
};
```



scoped_ptr 示例

```
struct A {
    A() { cout << "A::A()" << endl; }
    ~A() { cout << "A::~A()" << endl; }
    void f() { cout << "A::f()" << endl; }</pre>
};
void func() {
    boost::scoped ptr<int> sp(new int(128));
    cout << ++*sp << endl; // 129
    boost::scoped ptr<int> sp2(sp); // Error
    boost::scoped_ptr<A> ap(new A);
    ap->f();
}
```

智能指针 - shared_ptr



- 关于 boost.smart_ptr
- scoped_ptr, scoped_array
- shared_ptr, shared_array (In TR1)
- weak_ptr (In TR1)
- intrusive_ptr
- make_shared, allocate_shared
- enable_shared_from_this
- ◆ 利用 weak_ptr 打破 shared_ptr 的循环引用
- 关于 pimpl(private implements)

- 关于 shared_ptr
 - shared_ptr 类模板存储一个指向动态分配对象(一般是用 C++ new-expression 生成的)的指针。在最后一个 shared_ptr 所指向的对象被销毁或重置时,要保证它所指向的对象被删除。
 - 每一个 shared_ptr 都符合 C++ 标准库的 CopyConstructible 和 Assignable 的必要条件,并因此能够用于标准库容器。因为提供了比较操作,因此 shared_ptr 还可以和标准库中的关联式容器一起工作。
 - 只要 T* 能被隐式地转换到 U*,则 shared_ptr<T> 就能被隐式地转换到 shared_ptr<U>。特别是, shared_ptr<T> 隐式转换到 shared_ptr<T const>,当 U 是 T 的一个可访问基类的时候,还能转换到 shared_ptr<U>,以及转换到 shared_ptr<void>



■ shared_ptr 接口

```
template<class T> class shared ptr {
public:
    shared ptr();
    template<class Y> explicit shared ptr(Y * p);
    template<class Y, class D> shared ptr(Y * p, D d);
    template < class Y, class D, class A> shared ptr(Y * p, D d, A
a);
    ~shared ptr();
    shared ptr(shared ptr const& r);
    template<class Y> shared ptr(shared ptr<Y> const& r);
    template<class Y> explicit shared ptr(weak ptr<Y> const& r);
    template < class Y > explicit shared ptr(std::auto ptr < Y > & r);
    shared ptr & operator=(shared ptr const& r);
    template<class Y> shared ptr& operator=(shared_ptr<Y> const
& r);
    template<class Y> shared ptr& operator=(std::auto ptr<Y>&
r);
```



■ shared_ptr 接口(续)

```
void reset();
    template<class Y> void reset(Y * p);
    template < class Y, class D > void reset(Y * p, D d);
    template < class Y, class D, class A> void reset(Y * p, D d, A
a);
    template < class Y > void reset(shared ptr < Y > const & r, T *
p);
    T & operator*() const;
    T * operator->() const;
    T * qet() const;
    bool unique() const;
    long use count() const;
    operator unspecified-bool-type() const;
    void swap(shared ptr & b);
};
```



■ shared_ptr 相关操作

```
template<class T, class U>
bool operator==(shared ptr<T> const& a, shared ptr<U> const& b);
template<class T, class U>
bool operator!=(shared ptr<T> const& a, shared ptr<U> const& b);
template<class T, class U>
bool operator<(shared ptr<T> const& a, shared ptr<U> const& b);
template<class T> void swap(shared ptr<T> & a, shared ptr<T> &
b);
template<class T> T * get pointer(shared ptr<T> const& p);
```



shared_ptr 相关操作(续)

```
template < class T, class U>
shared_ptr < T> static_pointer_cast(shared_ptr < U> const& r);

template < class T, class U>
shared_ptr < T> const_pointer_cast(shared_ptr < U> const& r);

template < class T, class U>
shared_ptr < T> dynamic_pointer_cast(shared_ptr < U> const& r);

template < class E, class T, class Y>
std::basic_ostream < E, T> & operator < (std::basic_ostream < E, T> & os, shared_ptr < Y> const& p);
```

智能指针 - weak_ptr



- 关于 boost.smart_ptr
- scoped_ptr, scoped_array
- shared_ptr, shared_array (In TR1)
- weak_ptr (In TR1)
- intrusive_ptr
- make_shared, allocate_shared
- enable_shared_from_this
- 利用 weak_ptr 打破 shared_ptr 的循环引用
- 关于 pimpl(private implements)

- 关于 weak_ptr
 - weak_ptr 类模板存储一个引向已被 shared_ptr 管理的对象的 "weak reference" (弱引用)。为了访问这个对象,一个 weak_ptr 可以利用 shared_ptr 的构造函数或成员函数 lock 转换为 shared_ptr。当最后一个指向对象的 shared_ptr 消失,而对象也被删除后,从一个引向已被删除对象的 weak_ptr 实例获取 shared_ptr 的企图就会失败:构造函数会抛出一个 boost::bad_weak_ptr 类型的异常,而 weak_ptr::lock 会返回一个 empty shared_ptr。
 - 每一个 weak_ptr 都符合 C++ 标准库的 CopyConstructible 和 Assignable 的必要条件,并因此能够用于标准库容器。因为提供了比较操作,因此 weak_ptr 也可以和标准库中的关联式容器一起工作。

weak_ptr接口

```
template<class T> class weak ptr {
public:
    weak ptr();
    template<class Y> weak ptr(shared ptr<Y> const & r);
    weak ptr(weak ptr const & r);
    template < class Y > weak ptr(weak ptr < Y > const & r);
    ~weak ptr();
    weak ptr & operator=(weak ptr const & r);
    template < class Y > weak ptr & operator = (weak ptr < Y > const&
r);
    template < class Y > weak ptr & operator = (shared ptr < Y > const &
r);
    long use count() const;
    bool expired() const;
    shared ptr<T> lock() const;
    void reset();
    void swap(weak ptr<T> & b);
};
```



weak_ptr 相关操作

```
template < class T, class U>
bool operator < (weak_ptr < T > const & a, weak_ptr < U > const & b);

template < class T >
void swap(weak_ptr < T > & a, weak_ptr < T > & b);
```

智能指针 - weak_ptr



- 关于 boost.smart_ptr
- scoped_ptr, scoped_array
- shared_ptr, shared_array (In TR1)
- weak_ptr (In TR1)
- intrusive_ptr
- make_shared, allocate_shared
- enable_shared_from_this
- ◆ 利用 weak_ptr 打破 shared_ptr 的循环引用
- 关于 pimpl(private implements)

- 关于 intrusive_ptr
 - intrusive_ptr 类模板存储一个指向带有侵入式引用计数的对象的指针。每一个新的 intrusive_ptr 实例都通过对函数 intrusive_ptr_add_ref 的无条件调用(将指针作为参数)增加引用计数。同样,当一个 intrusive_ptr 被销毁,它会调用 intrusive_ptr_release,这个函数负责当引用计数降为 0 时销毁这个对象。这两个函数的适当定义由用户提供。在支持 argument-dependent lookup (参数依赖查找)的编译器上,intrusive_ptr_add_ref 和 intrusive_ptr_release 应该和它们的参数定义在同一个名字空间中,否则,就定义名字空间 boost 中。
 - 这个类模板以 T 为参数, T 是被指向的对象的类型。只要 T* 能被隐式地转换到 U*,则 intrusive_ptr<T> 就能被隐式地转换到 intrusive_ptr<U>。

智能指针 - intrusive_ptr



- 为什么会用到 intrusive_ptr
 - 一些已有的 frameworks 和操作系统提供带有侵入式引用计数 的对象;
 - ◆ intrusive_ptr 的内存占用量和相应的裸指针一样。
 - intrusive_ptr<T> 能够从任意一个类型为 T* 的裸指针构造出来。



■ intrusive_ptr 接口

```
template<class T> class intrusive ptr {
public:
    intrusive ptr();
    intrusive ptr(T* p, bool add ref = true);
    intrusive ptr(intrusive ptr const& r);
    template<class Y> intrusive ptr(intrusive ptr<Y> const& r);
    ~intrusive ptr();
    intrusive ptr& operator=(intrusive_ptr const& r);
    template<class Y>
    intrusive ptr& operator=(intrusive ptr<Y> const& r);
    template<class Y> intrusive ptr& operator=(T* r);
    void reset(T* r);
    T& operator*() const;
    T* operator->() const;
    T* get() const;
    operator unspecified-bool-type() const;
    void swap(intrusive ptr& b);
};
```



intrusive_ptr 相关操作

```
template<class T, class U>
bool operator==(intrusive ptr<T> const& a, intrusive ptr<U>
const& b);
template<class T, class U>
bool operator!=(intrusive ptr<T> const& a, intrusive ptr<U>
const& b);
template<class T>
bool operator==(intrusive ptr<T> const& a, T* b);
template<class T>
bool operator!=(intrusive ptr<T> const& a, T* b);
template<class T>
bool operator==(T* a, intrusive ptr<T> const& b);
template<class T>
bool operator!=(T* a, intrusive ptr<T> const& b);
template<class T, class U>
bool operator<(intrusive ptr<T> const& a, intrusive ptr<U>
const& b);
```



intrusive_ptr 相关操作(续)

```
template < class T > void swap (intrusive ptr < T > & a,
intrusive ptr<T>& b);
template<class T> T* get pointer(intrusive ptr<T> const& p);
template<class T, class U>
intrusive ptr<T> static pointer cast(intrusive ptr<U> const& r);
template<class T, class U>
intrusive ptr<T> const pointer cast(intrusive ptr<U> const& r);
template<class T, class U>
intrusive ptr<T> dynamic pointer cast(intrusive ptr<U> const&
r);
template<class E, class T, class Y>
std::basic ostream<E, T>& operator<<(std::basic ostream<E, T>&
os, intrusive ptr<Y> const& p);
```

智能指针 - intrusive_ptr



- 使用 intrusive_ptr
 - ◆ 由于 intrusive_ptr 是侵入式智能指针,需要其管理的对象提供 合适的引用计数方法
 - ◆ 除此之外,还需保证 intrusive_ptr_add_ref() 和 intrusive_ptr_release() 两个函数正确定义



■ 使用 intrusive_ptr (示例)

```
class ReferenceCounter {
    int refCount;
public:
    ReferenceCounter() :
        refCount(0) {
    virtual ~ReferenceCounter() {
    friend void intrusive ptr add ref(ReferenceCounter* p) {
        ++p->refCount;
    friend void intrusive ptr_release(ReferenceCounter* p) {
        if (--p->refCount == 0)
            delete p;
```

■ 使用 intrusive_ptr (示例) (续1)

```
protected:
   ReferenceCounter& operator=(const ReferenceCounter&) {
        // 无操作
        return *this;
private:
    // 禁止复制构造函数
   ReferenceCounter(const ReferenceCounter&);
};
class X: public ReferenceCounter {
public:
   X() {
        cout << "X::X()" << endl;
    ~X() {
        cout << "X::~X()" << endl;
```

■ 使用 intrusive_ptr (示例)(续2)

```
// 测试代码
void f() {
    cout << "Before start of scope\n";
    {
        boost::intrusive_ptr<X> pl(new X());
        boost::intrusive_ptr<X> p2(p1);
    }
    cout << "After end of scope \n";
}</pre>
```

智能指针 - make_shared



- 关于 boost.smart_ptr
- scoped_ptr, scoped_array
- shared_ptr, shared_array (In TR1)
- weak_ptr (In TR1)
- intrusive ptr
- make_shared, allocate_shared
- enable_shared_from_this
- 利用 weak_ptr 打破 shared_ptr 的循环引用
- 关于 pimpl(private implements)

- 关于 make_shared 和 allocate_shared
 - 使用 shared_ptr 可以消除对显式 delete 的使用,但是它没有提供避免显式 new 的支持。有用户反复地要求提供一个工厂函数,用于创建给定类型的对象并返回一个指向它的 shared_ptr. 除了方便使用和保持风格以外,这样的函数还具有异常安全性且明显更快,因为它可以对对象和相应的控制块两者同时使用单次的内存分配,以消除 shared_ptr 的构造过程中最大的一部分开销。这消除了对于 shared_ptr 的一个主要的抱怨。
 - 头文件 <boost/make_shared.hpp> 提供了一组重载的函数模板, make_shared 和 allocate_shared, 它们解决了这些需要。 make_shared 使用全局的 operator new 来分配内存, 而 allocate_shared 则使用用户所提供的分配器,可以更好地进行控制。



make_shared 和 allocate_shared 接口

```
template<typename T>
shared_ptr<T> make_shared();

template<typename T, typename A> // A是 Allocator
shared_ptr<T> allocate_shared(A const &);

template<class T, class A1>
boost::shared_ptr<T> make_shared(A1 const & a1);

// A是Allocator, A1 a1是用于T类型的T(A1)形式的(有一个参数的)构造函数
template<class T, class A, class A1>
boost::shared_ptr<T> allocate_shared(A const & a, A1 const & a1);
```



make_shared 和 allocate_shared 接口(续)

make_shared 示例

```
struct D {
   D() {}
   D(int k, double d) {}
};
struct E {
   E(string s) {}
};
void f() {
   // 调用D的默认构造函数: D()
   boost::shared ptr<D> dp1 = boost::make_shared<D>();
   // 调用D的非默认构造函数: D(int, double)
   boost::shared ptr<D> dp2 =
       boost::make shared<D>(12, .618);
   // 调用E的构造函数: E(string)
   boost::shared ptr<E> ep = boost::make shared<E>("test");
```



- 关于 boost.smart_ptr
- scoped_ptr, scoped_array
- shared_ptr, shared_array (In TR1)
- weak_ptr (In TR1)
- intrusive_ptr
- make_shared, allocate_shared
- enable_shared_from_this
- ◆ 利用 weak_ptr 打破 shared_ptr 的循环引用
- 关于 pimpl(private implements)



- 从 this 指针创建 shared_ptr
 - 某些时候需要从 this 获得 shared_ptr ,即是说,你希望你的类被 shared_ptr 所管理,你需要把 " 自身 " 转换为 shared_ptr 的方法
 - 通过存储一个指向 this 的 weak_ptr 作为类的成员,就可以在需要的时候获得一个指向 this 的 shared_ptr。为了你可以不必编写代码来保存一个指向 this 的 weak_ptr,接着又从weak_ptr 获 shared_ptr 得,Boost.Smart_ptr 为这个任务提供了一个助手类,称为 enable_shared_from_this. 只要简单地让你的类公有地派生自 enable_shared_from_this,然后在需要访问管理 this 的 shared_ptr 时,使用函数 shared_from_this就行了



enable_shared_from_this 接口

```
template < class T > class enable_shared_from_this {
    protected:
        enable_shared_from_this();
        enable_shared_from_this(enable_shared_from_this const &);
        enable_shared_from_this& operator = (enable_shared_from_this
const &);
        ~enable_shared_from_this();
    public:
        shared_ptr < T > shared_from_this();
        shared_ptr < T > shared_from_this();
        shared_ptr < T > shared_from_this() const;
private:
        mutable weak_ptr < T > weak_this_;
};
```



■ 使用 enable_shared_from_this

智能指针 - 打破 shared_ptr 的循环引用



- 关于 boost.smart_ptr
- scoped_ptr, scoped_array
- shared_ptr, shared_array (In TR1)
- weak_ptr (In TR1)
- intrusive_ptr
- make_shared, allocate_shared
- enable_shared_from_this
- 利用 weak_ptr 打破 shared_ptr 的循环引用
- 关于 pimpl(private implements)

■ 使用 weak ptr 打破 shared ptr 循环引用

```
struct B;
struct A {
   ~A() { cout << "~A()" << endl; }
   boost::shared ptr<B> b;
};
struct B {
   ~B() { cout << "~B()" << endl; }
   boost::shared ptr<A> a; // 循环引用
   // boost::weak ptr<A> a; // 可以打破循环引用
};
int main() {
   boost::shared ptr<A> ap(new A);
   boost::shared ptr<B> bp(new B);
   ap->b = bp;
   bp->a = ap;
   cout << "----\n";
```

智能指针 - 关于 pimpl



- 关于 boost.smart_ptr
- scoped_ptr, scoped_array
- shared_ptr, shared_array (In TR1)
- weak_ptr (In TR1)
- intrusive_ptr
- make_shared, allocate_shared
- enable_shared_from_this
- 利用 weak_ptr 打破 shared_ptr 的循环引用
- 关于 pimpl(private implements)

- 关于 pimpl 技术
 - pimpl: private implements, 是隐藏类定义细节的一种手法
 - 示例:

```
// 头文件 example.h
class example {
public:
    example();
    void do_something();
private:
    class implementation;

    // hide implementation details
    boost::shared_ptr<implementation> _imp;
};
```

- 关于 pimpl 技术
 - ▶ 示例(续1):

```
// 实现文件: example.cpp
#include "example.h"
class example::implementation {
public:
    ~implementation() {
        std::cout << "destroying implementation\n";</pre>
};
example::example() :
    imp(new implementation) {
}
void example::do something() {
    std::cout << "use count() is "</pre>
               << imp.use count() << "\n";</pre>
}
```

- 关于 pimpl 技术
 - ▶ 示例(续2):

```
// 测试代码
#include "example.h"
int main() {
    example a;
    a.do something();
    example b(a);
    b.do_something();
    example c;
    c = a;
    c.do something();
    return 0;
```

- boost.smart_ptr 提供一族易用且高效的智能指针,在多数情况下,我们应该趋向使用这些智能指针,而不是使用裸指针(Row Pointers)
- 除 boost.smart_ptr 的智能指针实现外, C++ 社区中还有其它的实现,如 loki 库中的智能指针,请参考:
 - Alexandrescu Andrei: C++ Modern Design (Book)