Module05-09 C++ Boost: 网络

#### C++ Boost - 网络

# 种较工档训

- ■容器相关
- 字符串和文字处理
- 正则表达式
- 智能指针
- 函数对象相关
- 序列化
- 日期与时间
- 多线程
- → 网络

# 网络-网络基本概念

# 轩辕打墙训

- 网络:
  - 网络基本概念
  - ◆ Asio 核心概念
  - Asio 编程指南
  - 核心接口描述

## 网络-网络基本概念



■ 网络基本概念

网络相关的概念的介绍,请参考书籍:《TCP/IP Network Administration, 3rd Edition》前2个章节

- Chapter 1. Overview of TCP/IP
   本章介绍了 ISO/OSI 七层模型、 TCP/IP 架构,以及各种协议的 概况
- Chapter 2. Delivering the Data
   本章介绍了数据传递的细节

(该书作者: Craig Hunt)

# 网络-网络基本概念

# 种辕打墙训

- 网络:
  - 网络基本概念
  - Asio 核心概念
  - Asio 编程指南
  - 核心接口描述



■ Asio 的核心概念

在使用 Boost.Asio 进行网络编程之前,我们需要了解下面几个概念:

- ▶ Boost.Asio 剖析
- 前摄器 (Proactor) 模式:无线程并发
- 线程和 Boost.Asio
- Strands: 无明显加锁机制的线程调用
- 缓冲区 (Buffers)
- 流、Short Reads 和 Short Writes




- Asio 剖析
  - Boost.Asio 支持对 I/O 对象,如 Socket 执行同步 I/O 和异步 I/O

什么是同步 I/O , 什么是异步 I/O ?

# 轩辕17培训

- Asio 剖析 同步 I/O
  - · 应用程序至少需要一个 io\_service 对象,该对象表示程序连接到操作系统的 I/O 组件:
    - boost::asio::io\_service io\_service;
  - 应用程序还需一个 I/O 对象如 TCP Socket 来执行 I/O 操作: boost::asio::ip::tcp::socket socket(io service);




- Asio 剖析 同步 I/O (续1)
  - 当执行一个同步连接后,将出现以下一系列的事件:
    - 1,程序通过调用 I/O 对象来发起连接: socket.connect(server\_endpoint);
    - 2, I/O 对象将请求转发给 io\_service
    - 3 , io\_service 通知操作系统执行连接操作
    - 4,操作系统将执行的结果返回给 io\_service
    - 5, io\_service 将操作过程中的错误码翻译成 boost::system::error\_code,将结果转发给 I/O 对象如: TCP Socket

- Asio 剖析 同步 I/O (续2)
  - ▶ 当执行一个同步连接后,将出现以下一系列的事件(续):
    - 6,如果操作失败,io\_service 将抛出一个异常boost::system::system\_error;但是,如果连接的操作是按以下方式执行:boost::system::error\_code ec; socket.connect(server endpoint, ec);

结果被保存在 ec 中,这样就不会抛出异常。

- Asio 剖析 异步 I/O
  - ▶ 图例(发起连接)



- Asio 剖析 异步 I/O (续1)
  - 1,应用程序通过调用 I/O 对象发起连接:

```
socket.async_connect(server_endpoint,
your_completion_handler);
```


其中 your\_completion\_handler 是一个函数对象或函数,类似如下:

```
void your_completion_handler(const
boost::system::error_code& ec);
```

- 2, I/O 对象将请求转发给 io\_service
- 3 ,io\_service 告诉操作系统说它要发起一个异步连接


过了一会儿…(如下页图例所示)

- Asio 剖析 异步 I/O (续 2)
  - ▶ 图例(完成处理器)



- Asio 剖析 异步 I/O (续1)
  - 4,操作系统完成了连接的操作,并且将结果放到一个 queue 中,供 io\_service 取用
  - ◆ 5 ,为了能够获取上述操作的结果,应用程序必须调用 io\_service::run()。
    - io\_service::run() 操作将阻塞至所有异步操作结束,所以通常情况下,在我们发起第一个异步操作后就调用 io\_service::run()
  - 6, io\_service::run() 将操作结果从操作系统的 queue 中取出, 并将其转换成 error\_code, 再将其传给应用程序

#### Proactor 模式简介



# 轩辕17培训

- Proactor 模式简介(续1)
  - Boost.Asio 的异步 I/O 基于 Proactor 模式
  - Asynchronous Operation (异步操作)
    - ▶ 如异步的读/写操作
  - ◆ Asynchronous Operation Processor (异步操作处理器)
    - 执行异步操作,且在操作完成时将事件放入完成事件队列 (Completion Event Queue),在 asio 中, stream\_socket\_service 便是一个异步操作处理器
  - Completion Event Queue (完成事件队列)
    - 用于暂放完成事件,直到他们被异步事件多路分离器 (Asynchronous Event Demultiplexer) 取出
  - Completion Handler (完成处理器)
    - 处理异步操作的结果,他们通常是由 boost::bind() 创建的函数对象



- Proactor 模式简介(续2)
  - ▶ Asynchronous Event Demultiplexer (异步事件多路分离器)
    - 阻塞等待完成事件队列 (completion event queue) 中的事件,且返回完成事件给其调用者
  - Proactor (前摄器)
    - 调用异步事件分离器 (Asynchronous Event Demultiplexer) 来获 取完成事件,并分派与该事件关联的完成处理器 (completion handler)( 比如调用某个函数对象)。前摄器在 Asio 中是类 io\_service
  - Initiator (发起者)
    - 发起异步操作的代码



- 线程与 Asio
  - ▶ 线程安全:
    - 通常而言,对于不同对象的并发访问是安全的,但是对于单个对象的并发访问不是线程安全的。
    - 不过, io\_service 则为安全的并发访问单个对象提供了强有力的 保障
  - 线程池
    - 多个线程可以调用 io\_service::run() 来建立一个线程池



- 线程与 Asio (续1)
  - ▶ 内部线程:
    - 在某些特定平台的实现中,可能需要一个或多个线程来模拟异步机制。尽可能的不要将这些线程暴露给库的调用者,特别是:
      - 不要在直接调用用户代码,并且:
      - 阻塞所有信号 (Signals)

- Strands: 不需显式加锁的使用线程
  - 简单而言, strand 是将多线程串行化(非并行)的一种手段, 使用 strand 可以在多线程代码中不必显式加锁(如不显式使用 mutex 等)
  - strand 可以显式或隐式的使用:
    - 在单线程中调用 io\_service::run() 表示所有事件处理器都在一个 隐式的 strand 下执行,因为 io\_service 保证这些事件处理器只在 io\_service::run() 函数内部被调用
    - 当在一个连接中进行的一个异步操作链不可能出现事件处理器的 并发执行的情形,这是一个隐式的 strand
    - 一个 io\_service::strand 的实例就是一个显式的 strand,所有的事件处理器函数对象需要通过 io\_service::strand::wrap() 进行包装,或者通过 io\_service::strand 对象进行 post 或 dispatch



- Buffer
  - 在 I/O 中 Buffer 是一种支持"散读聚写" (scatter-read & gather-write) 机制的基础设施、
  - 在 boost.Asio 中提供两种类别的 Buffer:
    - mutable buffer
    - const\_buffer



- 流、 short read 与 short write
  - 在 boost.Asio 中,很多 I/O 对象是基于流的,这意味着:
    - 没有消息边界,数据在一个连续的字节流中传输
    - 读、写操作有可能会出现传输字节数比请求的少,这就是所谓的 short read 和 short write
  - 基于流的模式的类型:
    - SyncReadStream,通过调用成员函数 read\_some()执行同步读取操作
    - AsyncReadStream, 通过调用成员函数 async\_read\_some() 执行 异步读取操作
    - SyncWriteStream,通过调用成员函数 write\_some()执行同步写入操作
    - AsyncWriteStream, 通过调用成员函数 async\_write\_some() 执行 异步写入操作



- 流、 short read 与 short write (续)
  - 典型的基于流操作的 I/O 对象:
    - ip::tcp::socket
    - ssl::stream<>
    - posix::stream\_descriptor
    - windows::stream\_handle

# 网络 - Asio 编程指南



- 网络:
  - 网络基本概念
  - ◆ Asio 核心概念
  - Asio 编程指南
  - 核心接口描述

#### 网络 - Asio 编程指南

# 軒轅17培訓

- Boost.Asio 编程指南
  - 通过代码来剖析 Asio 的编程套路:
    - 1 , TCP 同步服务器
    - 2, TCP 同步客户端
    - 3, TCP 异步服务器
    - 4, TCP 异步客户端
    - 5, UDP 同步服务器
    - 6 , UDP 同步客户端
    - 7, UDP 异步服务器
    - 8 , UDP 异步客户端
    - 9,基于 asio::streambuf 的 I/O
    - 10, 定时器 (Timer)

### 网络-TCP 同步服务器 S01A



- 服务器 S01A 功能介绍
  - 简介:服务器提供3种服务:告知当前时间、告知服务器端当前登录的用户、获取服务器内核、硬件平台等信息;客户端可以选择其中一种,服务器根据客户端的选择做出正确的回应。
  - 流程描述:
    - ▶ 客户端连接到服务器
    - ▶ 服务器端将服务列表发送给客户端
      - 列表大致如下:
        - 1. Get Time
        - 2. Who's Online
        - 3. System Info
    - 客户端选择指定的服务号发送给服务器端
    - 服务器端将相应的结果发送给客户端后,关闭这条连接
    - 客户端打印结果,退出程序

## 网络-TCP 同步服务器 S01A

#### ■ 服务器 S01A 主要代码:

```
int main() {
    try {
        boost::asio::io service io service; // #1
        tcp::acceptor acceptor(io service,
            tcp::endpoint(tcp::v4(), 8868)); // #2
        for (;;) {
            tcp::socket socket(io service); // #3
            acceptor.accept(socket); // #4
            // 1, send service list to client
            boost::system::error code ignored error;
            boost::asio::write(socket,
                boost::asio::buffer(serviceList),
                boost::asio::transfer_all(), ignored_error);
            // 2, receive selection from client
            char selection[20];
            size t n =
               socket.read some(boost::asio::buffer(selection),
                                 ignored error);
```



#### ■ 服务器 S01A 主要代码:

- 服务器 S01A 创建步骤:
  - #1, 创建 io\_service 实例
  - #2,创建 tcp::acceptor 实例,关联到 io\_service
  - #3,创建 I/O 对象 tcp::socket,关联到 io\_service
  - #4,调用 tcp::acceptor 实例的 accept()方法,在 I/O 对象 tcp::socket 上同步接受来自客户端的连接
  - #5, 根据业务逻辑的需要,进行一系列的同步 read()和 write()操作
  - #6,到该处,出了作用域,tcp::socket对象销毁,代表服务器与客户端的I/O通道关闭

### 网络-TCP 同步服务器 S01A



- 服务器 S01A 点评:
  - 优点:
    - 编程简单、明了,易于理解
  - ▶ 显著的缺点:
    - 属于迭代式事务处理,同一个时刻只能服务于一个客户端,如果 当前客户端的事务未处理完毕,其它客户端将处于阻塞状态(无 法连接上该服务器)
    - 所以,仅适合于并发访问不大,且事务处理简单、占用时间短的 服务,如 date time service、 echo service 等等

- 服务器 S01A 第一次改进:
  - ▶ 目标:
    - 能够同时处理来自多个不同客户端的连接和消息来往
  - 分析:
    - 由于在第一个版本中,由于自始自终只有一个线程在执行所有操作: accept, read, write等
    - 所以我们可以在循环中不断接受 (accept) 来自客户端的连接,但 将后续的操作 (read,write 等 I/O 操作) 集中到一个线程中处理,一 个客户端一个连接(一个线程)

■ 服务器 S01A 第一次改进的代码:

```
void handler(boost::shared ptr<tcp::socket> socket) {
    // 1, send service list to client
   boost::system::error code ignored error;
   boost::asio::write(*socket, boost::asio::buffer(serviceList),
            boost::asio::transfer all(), ignored error);
    // 2, receive selection from client
    char selection[20] = "";
    socket->read some(boost::asio::buffer(selection),
ignored error);
    // 3, send response
    string response = getServiceContent(atoi(selection));
   boost::asio::write(*socket, boost::asio::buffer(response),
            boost::asio::transfer_all(), ignored_error);
```

## 网络-TCP 同步服务器 S01A

■ 服务器 S01A 第一次改进的代码(续):

```
int main() {
   try {
       boost::asio::io service io service; // #1
       // 创建一个接受器,用于接受来自客户端的连接
       tcp::acceptor acceptor(io service,
                    tcp::endpoint(tcp::v4(), 8868)); // #2
       for (;;) {
           // 创建一个socket对象,是服务器与客户端的通信通道
           boost::shared ptr<tcp::socket> socket(new
tcp::socket(io service)); // 注意: 是socket指针
           // 如果接受到来自客户端发起的连接,将该连接与socket对象关联起来
           acceptor.accept(*socket); // #4
           // 为每个客户端创建一个处理线程
           boost::thread t(handler, socket); // #5
       } // #6
   } catch (std::exception& e) {
       std::cerr << e.what() << std::endl;</pre>
```

## 网络-TCP 同步服务器 S01A



- ▶ 服务器 S01A 第二次改进需求:
  - 当前的版本中,客户端连接到服务器后只能进行一个回合的交流,如果需要保持长连接,不断的交互,需要进行第二次改进,
  - 另外对 ifstream 对象的操作不是线程安全的
  - 以上两处需要改进,留作课下练习

## 网络-TCP 同步客户端 C01A



- 客户端 C01A 功能介绍
  - 简介:该客户端负责发起到服务器 S01A 的连接,并向服务器 请求特定的服务(具体 service 见 S01A 的描述)。

## 网络-TCP 同步客户端 C01A

#### ■ 客户端 C01A 核心代码

```
int main(int argc, char* argv[]) {
   try {
       // 1, 创建io service对象
       boost::asio::io service io service;
       // 2, 创建resolver对象关联到io service对象
       tcp::resolver resolver(io service);
       // 3, 创建一个查询对象
       tcp::resolver::query query("localhost", "8868");
       // 4, 用resolver对象和查询对象获取可用服务器地址
       tcp::resolver::iterator endpoint iterator =
           resolver.resolve(query);
       tcp::resolver::iterator end;
       // 5, 创建tcp::socket对象,关联到io service
       tcp::socket socket(io service);
```

# 网络-TCP 同步客户端 C01A

#### ■ 客户端 C01A 核心代码(续1)

```
// 6, socket对象发起到服务器端的同步连接操作
boost::system::error code error =
    boost::asio::error::host not found;
while (error && endpoint iterator != end) {
    socket.close();
    socket.connect(*endpoint iterator++, error);
if (error) // 如果没有一个地址能连接成功,则抛出异常
    throw boost::system::system error(error);
// 7, 一系列 同步read()和write()
char buf[512];
// receive service list from server
size t len =
   socket.read some(boost::asio::buffer(buf), error);
buf[len] = ' \setminus 0';
cout << buf;
string selection;
cin >> selection;
```

■ 客户端 C01A 核心代码(续2)

```
// send selection to server
    boost::asio::write(socket,
                         boost::asio::buffer(selection),
                         boost::asio::transfer all(), error);
    // receive response from server
    len = socket.read some(boost::asio::buffer(buf), error);
    buf[len] = ' \setminus 0';
    cout << buf;
} catch (std::exception& e) {
    std::cerr << e.what() << std::endl;</pre>
return 0;
```

- read() 和 receive()
  - ◆ tcp::socket 成员函数:

```
template<typename MutableBuffer>
std::size t receive(const MutableBuffer& buffers);
template<typename MutableBuffer>
std::size t receive(const MutableBuffer& buffers,
        socket base::message flags flags);
template<typename MutableBuffer>
std::size t receive(const MutableBuffer& buffers,
        socket base::message flags flags,
boost::system::error code& ec);
template<typename MutableBuffer>
size t read some(const MutableBuffer& buffers);
template<typename MutableBuffer>
size t read some(const MutableBuffer& buffers,
boost::system::error code& ec);
```

注意: tcp::socket 没有名为 read()的成员函数.

- read() 和 receive() ( 续 1 )
  - 6 个 read() 自由函数:

```
template<typename SyncReadStream,
       typename MutableBufferSequence,
        typename CompletionCondition>
std::size t read(SyncReadStream& s,
               const MutableBufferSequence& buffers,
                CompletionCondition completion condition,
                boost::system::error code& ec);
template<typename SyncReadStream,
       typename MutableBufferSequence>
inline std::size t read(SyncReadStream& s,
               const MutableBufferSequence& buffers);
template<typename SyncReadStream,
       typename MutableBufferSequence,
        typename CompletionCondition>
inline std::size t read(SyncReadStream& s,
               const MutableBufferSequence& buffers,
               CompletionCondition completion condition);
```

- read()和 receive()(续2)
  - 6 个 read() 自由函数(续):

```
template<typename SyncReadStream, typename Allocator,
        typename CompletionCondition>
std::size t read(SyncReadStream& s,
                boost::asio::basic streambuf<Allocator>& b,
                CompletionCondition completion condition,
                boost::system::error code& ec);
template<typename SyncReadStream, typename Allocator>
inline std::size t read(SyncReadStream& s,
                boost::asio::basic streambuf<Allocator>& b);
template<typename SyncReadStream, typename Allocator,
        typename CompletionCondition>
inline std::size t read(SyncReadStream& s,
                boost::asio::basic streambuf<Allocator>& b,
                CompletionCondition completion condition);
```

### 网络-TCP 同步读取操作接口



- read()和 receive() (续)
  - ▶ tcp::socket 成员函数和自由函数 read() 的区别:
    - 6 个自由函数阻塞至:
      - 读取指定的 bytes 数,或
      - 遇到错误,或
      - 符合指定的条件

才返回。

tcp::socket 成员函数则是从 tcp 流中读取 1 到多个字节(即本次 I/O 可用的实际字节数),或遇到错误即返回

- write() 和 send()
  - ◆ tcp::socket 成员函数:

```
template<typename ConstBuffer>
std::size t send(const ConstBuffer& buffers);
template<typename ConstBuffer>
std::size t send(const ConstBuffer& buffers,
        socket base::message flags flags);
template<typename ConstBuffer>
std::size t send(const ConstBuffer& buffers,
        socket base::message flags flags,
        boost::system::error code& ec);
template<typename ConstBuffer>
std::size t write some(const ConstBuffer& buffers);
template<typename ConstBuffer>
std::size t write some(const ConstBuffer& buffers,
        boost::system::error code& ec);
```

注意: tcp::socket 没有名为write()的成员函数.

- write() 和 send() (续1)
  - 6 个 write() 自由函数:

```
template <typename SyncWriteStream, typename ConstBuffer>
std::size t write(SyncWriteStream& s,
        const ConstBuffer& buffers);
template <typename SyncWriteStream, typename ConstBuffer,
    typename CompletionCondition>
std::size t write(SyncWriteStream& s,
        const ConstBuffer& buffers,
        CompletionCondition completion condition);
template <typename SyncWriteStream, typename ConstBuffer,
    typename CompletionCondition>
std::size t write(SyncWriteStream& s,
        const ConstBuffer& buffers,
        CompletionCondition completion condition,
        boost::system::error code& ec);
```

- write()和 send()(续2)
  - 6 个 write() 自由函数:

```
template <typename SyncWriteStream, typename Allocator>
std::size t write(SyncWriteStream& s,
        basic streambuf<Allocator>& b);
template <typename SyncWriteStream, typename Allocator,
    typename CompletionCondition>
std::size t write(SyncWriteStream& s,
        basic streambuf<Allocator>& b,
        CompletionCondition completion condition);
template <typename SyncWriteStream, typename Allocator,
    typename CompletionCondition>
std::size t write(SyncWriteStream& s,
        basic streambuf<Allocator>& b,
        CompletionCondition completion condition,
        boost::system::error code& ec);
```

# 网络-TCP 同步写入操作接口

- 自由函数 write() 和 read() 的 CompletionCondition
  - 自由函数 write() 和 read() 的某些版本有一个参数是 CompletionCondition, 该参数是一个函数对象或函数,符合下面形式:


```
std::size_t completion_condition(
   // Result of latest write_some operation.
   const boost::system::error_code& error,

   // Number of bytes transferred so far.
   std::size_t bytes_transferred
);
```

- ▶ 两个预定义的 completion\_condition:
  - transfer\_all\_t, 协助函数 transfer\_all()即返回该函数对象
  - transfer\_at\_least\_t, 协助函数 transfer\_at\_least() 即返回该函数 对象



- 服务器 S02A 功能介绍
  - ◆ 简介:该服务器是一个基于异步 I/O 的 echo server,将客户端的消息原样返回给客户端。
  - 主要参与者:



- 该异步服务器实现的套路
  - Server 持有一个 tcp::acceptor 的实例,通过不断的调用 acceptor 的 async\_accept(),异步接受来自客户端的连接,并 创建 Connection 对象与该连接关联
  - Connection 对象拥有一个 I/O 对象 tcp::socket , Connection 对象创建后,通过相互循环调用 tcp::socket 的 async\_read() 和 async\_write() 一族读/写函数进行不断的异步读写操作
  - 所有的 I/O 事件的通知、完成事件处理器的调度都有 io\_service 负责

■ 服务器 S02A 代码: 类 Connection

```
class Connection:
   public boost::enable shared from this<Connection> {
public:
    Connection(boost::asio::io service& service) :
        sock(service) {
    void start() {
        sock.async read some(boost::asio::buffer(buf),
            boost::bind(&Connection::handleRead, // #1
                         shared from this(),
                        boost::asio::placeholders::error));
    tcp::socket& getSocket() {
        return sock;
```

### 网络 - TCP 异步服务器 S02A

■ 服务器 S02A 代码: 类 Connection (续1)


```
private:
    void handleRead(const boost::system::error code& error) {
        if (!error) {
            boost::asio::async write(sock,
                    boost::asio::buffer(buf),
                    boost::bind(&Connection::handleWrite, // #2
                            shared from this(),
                            boost::asio::placeholders::error));
    void handleWrite(const boost::system::error code& error) {
        if (!error) {
            memset(buf, 0, 512); // 注意: 重置buf
            sock.async read some(boost::asio::buffer(buf),
                boost::bind(&Connection::handleRead, // #3
                           shared from this(),
                           boost::asio::placeholders::error));
```

■ 服务器 S02A 代码: 类 Connection (续2)

```
private:
    tcp::socket sock;
    char buf[512];
};

typedef boost::shared_ptr<Connection> ConnectionPtr;
```

- 服务器 S02A 代码: 类 Connection 代码说明
  - #1,在 start() 函数中调用异步 I/O 函数 async\_read\_some(),将 Connection::handleRead() 成员函数作为完成处理器(即当async\_read\_some()操作完成后,io\_service 将调度ConnectionRead())
  - #2,在Connection::handleRead() 成员函数中调用 async\_write() 进行异步写操作,且将 Connection::handleWrite() 作为完成处理器
  - #3,在 Connection::handleWrite()成员函数中调用 async\_read\_some()进行异步读操作,且将 Connection::handleRead()作为完成处理器



■ 服务器 S02A 代码: 类 Server

```
class Server {
public:
    Server(boost::asio::io service& service) :
        acceptor(service, tcp::endpoint(tcp::v4(), 8868)) {
        start();
private:
    void start() {
        ConnectionPtr conn(
                    new Connection(acceptor.io service()));
        acceptor.async accept(conn->getSocket(), boost::bind(
                &Server::handleAccept, this, conn,
                boost::asio::placeholders::error));
    }
```



■ 服务器 S02A 代码: 类 Server

■ 服务器 S02A 代码: main() 函数

```
int main() {
    try {
        boost::asio::io_service service;
        Server server(service);
        service.run(); // 注意:与同步I/O不同,异步I/O需要调用run()
    } catch (exception& e) {
        cout << e.what() << endl;
    }
}</pre>
```

- 服务器 S02A 点评:
  - ◆ 与同步服务器相比,异步服务器的编程相对复杂,由于是异步 I/O ,每个异步 I/O 的方法都需要提供一个完成处理器
  - ▶ S02A 的一些局限:
    - 目前的逻辑严格按照消息一来一往的方式,即接收客户端的消息,且立即回送该消息,没办法打破这个顺序,所以不适合应对读写次数不匹配的场合

# 网络 - TCP 异步客户端 C02A



- 客户端 C02A 实现的功能
  - ▶ 不断发送消息给服务器端,并将服务器端的回应打印到屏幕

■ 客户端 C02A 代码: 类 Client

# 网络 - TCP 异步客户端 C02A

■ 客户端 C02A 代码: 类 Client (续1)

```
private:
    void handleConnect(const boost::system::error code& error,
            tcp::resolver::iterator endpointIterator) {
        if (!error) {
            char msg[BUF SIZE] = { };
            cin.getline(msg, BUF SIZE);
            cout << strlen(msg) << endl;</pre>
            boost::asio::async write(sock,
                    boost::asio::buffer(msg, strlen(msg)),
                     boost::bind(&Client::handleWrite, this,
                            boost::asio::placeholders::error));
       else if (endpointIterator != tcp::resolver::iterator()) {
            sock.close();
            tcp::endpoint endpoint = *endpointIterator;
            sock.async connect(endpoint,
                    boost::bind(&Client::handleConnect,
                    this, boost::asio::placeholders::error,
                    ++endpointIterator));
```

■ 客户端 C02A 代码: 类 Client (续2)

■ 客户端 C02A 代码: 类 Client (续3)

```
void handleWrite(const boost::system::error code& error) {
        if (!error) {
            memset(buf, 0, 512); // 注意: 重置buf
        sock.async read some(boost::asio::buffer(buf),
                    boost::bind(&Client::handleRead, this,
                            boost::asio::placeholders::error));
private:
    tcp::socket sock;
    enum { BUF SIZE = 512 };
    char buf[BUF_SIZE];
};
```

### 网络 - TCP 异步客户端 C02A

■ 客户端 C02A 代码: main() 函数

```
int main() {
    try {
        boost::asio::io service service;
        tcp::resolver resolver(service);
        tcp::resolver::query query("localhost", "8868");
        tcp::resolver::iterator iterator =
                 resolver.resolve(query);
        Client client(service, iterator);
        service.run();
    } catch (std::exception& e) {
        std::cerr << "Exception: " << e.what() << "\n";</pre>
    return 0;
```

- 客户端 C02A 一些延伸
  - 该版本的客户端虽然使用了异步操作,但操作方式与同步客户 端无异:
    - 客户端将消息发送给服务器(写),然后等待接收服务器的回应, 完全是规律的写/读配对操作
  - 某些情况下:如即时消息 (IM) 客户端,用户可能连续发送多条消息,而没有收到消息,或者相反的情况。这种情形下,使用异步 I/O 是很合适的方式,但不能使用 async\_read() 和 async\_write 相互、循环调用的模式(具体实现,留作课下练习)



- async\_read() 和 async\_receive()
  - ◆ tcp::socket 的成员函数



- async\_read() 和 async\_receive() (续1)
  - async\_read() 自由函数

- async\_read() 和 async\_receive() (续2)
  - ◆ async\_read() 自由函数 (续)

### 网络-TCP 异步读取操作



- async\_read() 和 async\_receive() (续3)
  - ▶ async\_read() 自由函数和 tcp::socket 成员函数的区别
    - 与同步的 read() 自由函数类似, async\_read() 函数只有在下面 3 种情况下才完成:
      - 读满指定的 bytes,或
      - 符合某个条件,或
      - ▶出现错误
    - 而 tcp::socket 的成员函数 async\_read\_some() 和 async\_receive()
       则从字节流中读取实际传输的 bytes



- async\_write() 和 async\_send()
  - tcp::socket 的成员函数



- async\_write() 和 async\_send() (续1)
  - async\_write() 自由函数



- async\_write()和async\_send()(续2)
  - async\_write() 自由函数

# 网络-UDP 同步服务器 S03A



- 服务器 S03A 实现的功能
  - 实现一个基于 UDP 的同步 Echo Server , 将来自客户端的消息 原样发送回给客户端



#### ■ 服务器 S03A 代码

```
int main() {
    try {
        boost::asio::io service service; // #1
        udp::socket socket(service,
                            udp::endpoint(udp::v4(), 8868)); //#2
        char buf[512];
        for (;;) {
            memset(buf, 0, 512);
            udp::endpoint remoteEndpoint; // #3
            boost::system::error code error;
            size t len =
                socket.receive_from(boost::asio::buffer(buf),
                                    remoteEndpoint, 0, error);//#4
```

■ 服务器 S03A 代码(续)

```
if (error &&
            error != boost::asio::error::message size)
            throw boost::system::system error(error);
        boost::system::error code ignoredError;
        socket.send to(boost::asio::buffer(buf, len),
                        remoteEndpoint, 0,
                        ignoredError); // #5
    }
} catch (std::exception& e) {
    std::cerr << e.what() << std::endl;</pre>
return 0;
```

- 服务器 S03A 创建的步骤
  - #1, 创建 io\_service 对象
  - #2, 创建一个 udp::socket 对象, 与 io\_service 对象关联,用于 I/O
  - #3,准备一个 udp::endpoint 对象,该对象将在 udp::socket::receive\_from()操作中初始化
  - #4, udp::socket::receive\_from()接收来自客户端的数据报, 并记录对端的地址信息
  - #5 , udp::socket::send\_to() 将消息发送给客户端

## 网络 - UDP 同步客户端 C03A



- 客户端 C03A 实现的功能
  - 不断往服务器发送消息,并将返回的信息打印到屏幕

### 网络 - UDP 同步客户端 C03A

#### ■ 客户端 C03A 代码

```
int main(int argc, char* argv[]) {
   try {
        boost::asio::io service service; // #1
        udp::resolver resolver(service); // #2
        udp::resolver::query query(udp::v4(),
                   "localhost", "8868"); // #3
        udp::endpoint receiverEndpoint =
                   *resolver.resolve(query); // #4
        udp::socket socket(service);
        socket.open(udp::v4()); // #5
        char buf[512];
       for (;;) {
            memset(buf, 0, 512);
            cin.getline(buf, 512);
            socket.send to(boost::asio::buffer(buf, strlen(buf)),
                    receiverEndpoint); // #6
```

■ 客户端 C03A 代码 (续)

- 服务器 S03A 创建的步骤
  - #1, 创建 io\_service 对象
  - #2, 创建 udp::resolver 对象, 与 io\_service 对象关联,
  - #3, 创建查询对象 udp::resolver::query 对象,
  - #4, resovler 对象使用 query 对象查询目标服务器的地址信息
  - #5, 创建、打开 udp::socket 对象, 与 io\_service 对象关联, 用于 I/O
  - #6, udp::socket::send\_to() 将消息发送给服务器
  - #7,准备一个 udp::endpoint 对象,该对象将在 udp::socket::receive\_from()操作中初始化
  - #8 , udp::socket::receive\_from() 接收来自服务器的数据报



receive\_from()

```
template<typename MutableBuffer>
std::size t receive from(const MutableBuffer& buffers,
        endpoint type& sender endpoint);
template<typename MutableBuffer>
std::size t receive from (const Mutable Buffer & buffers,
        endpoint_type& sender endpoint,
        socket base::message_flags flags);
template<typename MutableBuffer>
std::size t receive from (const MutableBuffer& buffers,
        endpoint type& sender endpoint,
        socket base::message flags flags,
        boost::system::error code& ec);
```



send\_to()

```
template<typename ConstBuffer>
std::size t send to(const ConstBuffer& buffers,
        const endpoint type& destination);
template<typename ConstBuffer>
std::size t send to(const ConstBuffer& buffers,
        const endpoint type& destination,
        socket base::message flags flags);
template<typename ConstBuffer>
std::size t send to(const ConstBuffer& buffers,
        const endpoint type& destination,
        socket base:: message flags flags,
        boost::system::error code& ec);
```

### 网络 - UDP 异步服务器 S04A



- 服务器 S04A 实现的功能
  - 实现一个基于 UDP 的异步 Echo Server ,将来自客户端的消息原样发送回给客户端(功能完全等同于同步 UDP 服务器 S03A )

■ 服务器 S04A 代码: 类 Server

```
class Server {
public:
    Server(boost::asio::io service& service) :
        sock(service, udp::endpoint(udp::v4(), 8868)) {
        start();
private:
    void start() {
        memset(buf, 0, BUF SIZE);
        sock.async receive from(boost::asio::buffer(buf),
                remoteEndpoint,
                boost::bind(&Server::handleReceive, this,
                boost::asio::placeholders::error,
                boost::asio::placeholders::bytes transferred));
```

■ 服务器 S04A 代码: 类 Server (续)

```
void handleReceive(const boost::system::error code& error,
            std::size t bytes transferred) {
       if (!error || error == boost::asio::error::message size) {
            sock.async send to(boost::asio::buffer(buf,
                bytes transferred), remoteEndpoint,
                boost::bind(&Server::handleSend, this,
                           boost::asio::placeholders::error));
            start();
    void handleSend(const boost::system::error code& /*error*/) {
private:
    udp::socket sock;
    udp::endpoint remoteEndpoint;
    enum { BUF SIZE = 512 };
    char buf[BUF SIZE];
};
```

■ 服务器 S04A 代码: main() 函数

```
int main() {
    try {
        boost::asio::io_service service;
        Server server(service);
        service.run(); // 注意: 一定要调用 run()函数
    } catch (std::exception& e) {
        std::cerr << e.what() << std::endl;
    }
    return 0;
}</pre>
```

### 网络 - UDP 异步服务器 S04A



- 服务器 S04A 的创建步骤
  - 总体而言,S04A Server 与S03A Server 的创建步骤大致相同,区别在于:
    - 使用异步 I/O 操作
    - 为异步 I/O 操作提供完成处理器
    - 以函数相互调用代替显式循环语句

# 网络 - UDP 异步客户端 C04A



- 客户端 C04A 实现的功能
  - ◆ 一个异步 Echo 客户端,功能同同步客户端 C03A

### 网络 - UDP 异步客户端 C04A

■ 客户端 C04A 代码: 类 Client

```
class Client {
public:
    Client(boost::asio::io service& service,
            const udp::endpoint& remote) :
        remoteEndpoint(remote), sock(service, udp::v4()) {
        // sock.open(udp::v4());
        start();
private:
    void start() {
        memset(buf, 0, BUF SIZE);
        cin.getline(buf, BUF SIZE);
        sock.async send to(boost::asio::buffer(buf, strlen(buf)),
                remoteEndpoint,
                boost::bind(&Client::handleSend, this,
                boost::asio::placeholders::error));
```

#### ■ 客户端 C04A 代码: 类 Client

```
void handleSend(const boost::system::error code& error) {
        if (!error) { memset(buf, 0, BUF SIZE);
            udp::endpoint local;
      sock.async receive from(boost::asio::buffer(buf, BUF SIZE),
      local, boost::bind(&Client::handleReceive, this,
                        boost::asio::placeholders::error));
        }
    void handleReceive(const boost::system::error code& error) {
        if (!error) {
            cout << buf << endl;</pre>
            start();
private:
    udp::endpoint remoteEndpoint;
    udp::socket sock;
    enum { BUF SIZE = 512 };
    char buf[BUF SIZE];
};
```

### 网络 - UDP 异步客户端 C04A

■ 客户端 C04A 代码: main() 函数

```
int main() {
    try {
        boost::asio::io service service;
        udp::resolver resolver(service);
        udp::resolver::query query(udp::v4(),
                                     "localhost", "8868");
        udp::endpoint receiverEndpoint =
                              *resolver.resolve(query);
        cout << receiverEndpoint.address().to string() << endl;</pre>
        cout << receiverEndpoint.port() << endl;</pre>
        Client c(service, receiverEndpoint);
        service.run();
    } catch (exception& e) {
        cout << e.what() << endl;</pre>
```

### 网络 - UDP 异步读取操作



async\_receive\_from()

### 网络 - UDP 异步写入操作



async\_send\_to()

### 网络 - 使用 asio::streambuf



- 两个简易 http 客户端
  - ▶ 通过两个简易的客户端熟悉基于 asio::streambuf 的 I/O
  - 熟悉基于行的 I/O 操作
    - read\_until() 、 async\_read\_until() 等

### 网络 - 使用 asio::streambuf



- 两个简易 http 客户端代码
  - ◆ (见 Boost.Asio 的示例代码)

### 网络 - 使用 Timer



- 关于 Timer (定时器)
  - 在服务器端应用程序经常会使用:
    - 超时事件,如实现超时 accept 操作、超时 read/write 操作等
    - 周期性的操作,如服务器端定时向所有或部分客户端发送特定的 消息(如 keep\_alive)
    - 或其它周期性的任务
  - Boost 中提供了一种 Timer 类型: deadline\_timer, 与 I/O 事件 类似, io\_service 实例也负责调度 Timer 的超时事件



#### ■ 同步超时操作

示例

```
#include <iostream>
#include <boost/asio.hpp>
#include <boost/date time/posix time/posix time.hpp>
int main() {
    boost::asio::io service io;
    boost::asio::deadline timer t(io,
        boost::posix time::seconds(5));
    t.wait();
    std::cout << "Hello, world!\n";</pre>
    return 0;
```

#### ■ 异步超时操作

示例

```
#include <iostream>
#include <boost/asio.hpp>
#include <boost/date time/posix time/posix time.hpp>
void print(const boost::system::error code& /*e*/) {
    std::cout << "Hello, world!\n";</pre>
int main() {
    boost::asio::io service io;
    boost::asio::deadline timer t(io,
        boost::posix time::seconds(5));
    t.async wait(print);
    io.run();
    return 0;
```

## 网络 - 使用 io\_service::strand



- 关于 io\_service::strand
  - strand 是保证同一个 io\_service 调度的线程不会并发执行,也即执行串行化,这样就避免了数据竞态
  - 也就是实现类使用多线程,但不需显式加锁



■ io\_service::strand 示例

```
#include <iostream>
#include <boost/asio.hpp>
#include <boost/thread.hpp>
#include <boost/bind.hpp>
#include <boost/date time/posix time/posix time.hpp>
class printer {
public:
    printer(boost::asio::io service& io) :
        strand (io), timer1 (io, boost::posix time::seconds(1)),
        timer2 (io, boost::posix time::seconds(1)), count (0) {
        timer1 .async wait(strand .wrap(
            boost::bind(&printer::print1, this)));
        timer2 .async wait(strand .wrap(
            boost::bind(&printer::print2, this)));
    ~printer() {
        std::cout << "Final count is " << count << "\n";</pre>
```

■ io\_service::strand 示例 ( 续 1 )

```
void print1() {
    if (count < 10) {
        std::cout << "Timer 1: " << count << "\n";
        ++count;
        timer1 .expires at(timer1_.expires_at()
                + boost::posix time::seconds(1));
        timer1 .async wait(strand .wrap(
               boost::bind(&printer::print1, this)));
void print2() {
    if (count < 10) {
        std::cout << "Timer 2: " << count << "\n";
        ++count;
        timer2_.expires_at(timer2_.expires at()
                + boost::posix time::seconds(1));
        timer2 .async wait(strand .wrap(
               boost::bind(&printer::print2, this)));
    }
```

■ io\_service::strand 示例(续2)

```
private:
    boost::asio::strand strand ;
    boost::asio::deadline timer timer1 ;
    boost::asio::deadline timer timer2 ;
    int count ;
};
int main() {
    boost::asio::io service io;
    printer p(io);
    boost::thread t(boost::bind(&boost::asio::io service::run,
                                 &io));
    io.run();
    t.join();
    return 0;
```

## 网络 - Asio 编程指南



- 网络:
  - 网络基本概念
  - ◆ Asio 核心概念
  - Asio 编程指南
  - ▶ 核心接口描述

# 网络-核心接口描述

# 种转17培训

- Asio 的核心接口
  - io\_service
  - tcp::socket
  - udp::socket
  - tcp::acceptor
  - tcp::resolver
  - udp::resolver
  - tcp::endpoint
  - udp::endpoint
  - deadline\_timer

# 网络-核心接口描述: io\_service



- 关于 io\_service
  - Proactor,负责调用异步事件的多路分离器从事件队列中取出,且分派与这些事件关联的完成处理器
  - 在目前的版本中,异步事件多路分离器,在 Linux 平台可能使用的是:
    - epoll (kernel 2.6 以后)
    - select (kernel 2.4 或更早版本)

## 网络-核心接口描述: io\_service



- io\_service 主要接口
  - 内部类型:
    - class service: 所遇 service 的基类
    - class strand: 确保所有完成处理器串行化执行
    - class work: 当有任务需执行时通知 io\_service
  - 主要成员函数:
    - run(): 执行事件处理循环
    - post(): 请求 io\_service 调用指定的处理器,并立即返回
    - poll(): 执行事件处理循环来执行准备就绪的处理器
    - dispatch(): 请求 io\_service 调用指定的处理器

post() 和 dispatch() 所需的完成处理器的形式: void handler();

# 网络-核心接口描述: sockets



- tcp::socket 和 udp::socket
  - 主要的 I/O 对象
  - tcp::socket 和 udp::socket 的实际类型分别是:
    - typedef basic\_stream\_socket<tcp> socket;
    - typedef basic\_datagram\_socket<udp> socket;

# 网络-核心接口描述: tcp::acceptor



- tcp::acceptor (basic\_socket\_acceptor<tcp>)
  - ▶ 接受器,接受来自客户端的连接,用于 tcp 服务器端
  - 主要函数:
    - accept(): 同步接受来自客户端的连接
    - async\_accept(): 异步接受来自客户端的连接
    - open(): 开启 acceptor 对象
    - bind(): 绑定到本地某个端口
    - listen(): 进入侦听状态
    - close(): 关闭该 acceptor
    - is\_open(): 查看该 acceptor 是否已经开启
    - get io service(): 返回关联的 io service 的引用
    - local endpoint(): 返回本地地址、端口信息

### 网络-核心接口描述: resolvers



- tcp::resolver 和 udp::resolver
  - 主机名、服务解析,用于客户端解析指定的服务器所在的 ip 地址和指定的端口(指定的服务)
  - ▶ 各自的具体类型:
    - basic\_resolver<tcp>
    - basic\_resolver<udp>
  - 主要函数:
    - resolve(): 同步解析操作
    - async\_resolve(): 异步解析操作
    - get\_service\_type(): 获取与之关联的 io\_service 引用

## 网络-核心接口描述: endpoints



- tcp::endpoint 和 udp::endpoint
  - ▶ 用于表示网络通信的端点
  - ▶ 各自的具体类型:
    - basic\_endpoint<tcp>
    - basic\_endpoint<udp>
  - 主要函数:
    - address(): 获取/设置该端点的 ip 地址
    - port(): 获取/设置该端点的 port

# 网络-核心接口描述: deadline\_timer 科報工場



- deadline timer
  - 定时器
  - 主要函数:
    - wait(): 同步等待
    - async wait(): 异步等待
    - expires at(): 获取/设置该timer到期的绝对时间
    - expires from now(): 获取/设置该timer从现在算起的相对到期 时间
    - cancel(): 取消等待在该 timer 上的所有异步操作
    - get io service(): 获取与该 timer 关联的 io service 对象的引用

- 网络编程的涉及面非常广泛,并且很复杂,特别是在不同操作系统下进行网络程序的开发更是如此,不过 Boost.Asio 提供了一套完整、统一、高效并且易用的接口,大大降低了开发的难度
- 由于 Boost.Asio 所提供的接口十分的丰富,本次课程仅提取了 其中核心的一部分,还有更多有用的接口尚需在课下熟悉
- ▶ 另外,要熟练进行网络应用的开发,以下是几点建议:
  - 熟悉网络基本概念,了解IP/TCP架构
  - 消化 Boost.Asio 库附带的示例代码,这里每个示例都体现了该库 开发者的经验所在
  - 熟悉 Linux 下的原生 Socket API
  - 尽量熟悉 Linux 下的事件多路分离的 API 如: epoll 和 select 或其它系统下的对应机制(如 FreeBSD的 kqueue 等)