# 人人都会 Oracle 异常数据恢复

# AUL (MyDUL) Oracle 异常数据恢复指南

Ver: 1.0

作者: 楼方鑫

微信: anysql

邮件: anysq1(at)126.com,

anysql(at)live.com

# 目录

最新	·版本	4
购买	许可	4
恢复	(本	
	字典信息	7
	分配信息	8
	字符集信息	9
	数据恢复	10
INIT.	.SQL	15
选项	设置	16
缺失	[息       8         [信息       9         [2]       10         [5]       15         [6]       16         [6]       19         [7]       20         [7]       20         [7]       20         [8]       20         [8]       21         [9]       21         [9]       21         [9]       21         [9]       22	
	扫描数据文件	20
	猜测字段类型	20
	执行恢复命令	21
	表结构自动匹配	22
	多份重复数据	24

从 2005 年开始,AUL(MyDUL)已经为全球不同国家及地区的众多客户恢复了数十 TB 计的 Oracle 数据,从损坏的 Oracle 8,Oracle 8i,Oracle 9i,Oracle 10g,Oracle 11g,Oracle 12c,Oracle 18c,Oracle 19c及 Oracle ASM 上为客户快速恢复数据. AUL(MyDUL)可以脱离 Oracle 运行环境,直接从数据文件中读取记录,与官方工具 Oracle DUL 具有同等功效并且功能更加丰富。当你遇到下列极端情况,并且没有有效备份(客户有备份动作,备份不起作用的情况也遇到过)用来恢复数据时,AUL(MyDUL)是往往是你最后的机会. 一直坚持"拯救数据,帮助客户"的原则! 在最新版本 AUL 6中,可以直接访问 Oracle ASM 来恢复数据,或从 Oracle ASM 中将数据文件拷贝出来。

针对以下场景, AUL 可以有效地进行数据恢复:

- 1. 丢失系统表空间。
- 2. 系统表空间有坏块,无法启动 Oracle 数据库。
- 3. 表空间被删除,但数据文件还在。
- 4. 表被删除(Drop)后,马上被发现,释放的空间还没有被其他表重用。
- 5. 表被截断(Truncate)后,马上被发现,释放空间未被其他表重用。
- 6. 一个表空间丢失部份文件或文件中的部份损坏,导致表无法正常访问。
- 7. 数据文件头被勒索病毒破坏或加密。
- 8. Oracle ASM 存储损坏或磁盘损坏。
- 9. 其他无法正常打开数据库的情况。

AUL (MyDUL) 并不提供免费服务,没有许可证的情况下最多允许同时打开 10 个数据文件,并且只能访问文件的前 512MB 内容,要支持更多的数据文件或更大的数据文件恢复,你必须获得许可证并在使用前进行注册。另外一个免费工具 AUL for Oracle ASM (下载)可以将存放在 Oracle ASM 中的数据文件拷到文件系统,在 Oracle ASM 损坏或磁盘不可用时,进行文件级的数据恢复,在 AUL (MyDUL 6)中也集成了这个工具的所有功能,并且免费使用,最大支持 2028 块盘的 Oracle ASM 存贮。

### 最新版本

AUL 最新版本为 8.1,增强了对 Oracle 19c 版本的正式支持,从 2005 年第一版开始到现在已经有 15 年历史了。AUL 为命令行工具,启动 AUL 后会看到如下信息。

Register Code: FHBR-SFEX-TJXK-WPRL-HUHI
AUL : AnySQL UnLoader(MyDUL) for Oracle 19c and ASM, release 6.6.0
(C) Copyright Lou Fangxin 2005-2020 (AnySQL.net), all rights reserved.
Registered version, you are welcome!
AUL>

其中第一行为注册码,需要购买许可时将第一行信息给我;第二行和第三行为软件版本信息;第四行为注册信息,在这台机器上已经注册成功,所以显示的是注册的版本,没有"同时打开 10 个数据文件,并且只能访问文件的前 512MB内容"的限制。

# 购买许可

如果没有许可(请体谅一下,做软件研发真是投入很大的事情,Oracle 数据库也是极其复杂的,研发第一版时差点累到吐血),则启动软件后显示如下:

Register Code: FHBR-SFEX-TJXK-WPRL-HUHI
AUL : AnySQL UnLoader(MyDUL) for Oracle 19c and ASM, release 6.6.0

(C) Copyright Lou Fangxin 2005-2020 (AnySQL.net), all rights reserved.

Unregistered version, with 512MB data file size limitted!

AUL>

需要将第一行的 Register Code 给我,就是"FHBR-SFEX-TJXK-WPRL-HUHI",

这个 Register Code 在同一台机器上会固定不变(不重装系统),因此只需要注册一次,就可以多次使用,属于非常划算的投资,国内不少做数据恢复的同行用的都是 AUL 软件。

在这里生成的许可码为"ABPHDYJ",启动 AUL 软件,然后输入"SET LICENCE 许可码"命令就会生成许可文件"AULLIC. DAT",如下图所示:

Register Code: FHBR-SFEX-TJXK-WPRL-HUHI
AUL: AnySQL UnLoader(MyDUL) for Oracle 19c and ASM, release 6.6.0

(C) Copyright Lou Fangxin 2005-2020 (AnySQL.net), all rights reserved.

Unregistered version, with 512MB data file size limitted!

AUL> SET LICENCE ABPHDYJ

Registered, Elapsed: 484

AUL>

在启动 AUL 的目录(当前工作目录)中可以找到许可文件 "AULLIC. DAT",将 许可文件拷到 Windows 系统目录(Windows 主机)或 "/etc"目录(Linux/Unix 主机),就完成了软件注册。再次启动软件就会显示已注册。如下所示:

Register Code: FHBR-SFEX-TJXK-WPRL-HUHI
AUL : AnySQL UnLoader(MyDUL) for Oracle 19c and ASM, release 6.6.0

(C) Copyright Lou Fangxin 2005-2020 (AnySQL.net), all rights reserved.

Registered version, you are welcome!

AUL>

接下来就可以大显身手来进行数据恢复了。

# 恢复示例

在这里假定 SYSTEM 表空间没有被严重破坏,虽然 Oracle 数据库不能起动,但并不影响 AUL 从 SYSTEM 中读取必要的字典信息。首先需要一个数据文件列表,需要包含系统表空间和用户表空间,不需要临时表空间文件、UNDO 表空间文件、

控制文件、联机日志和归档日志文件。如下所示:

- 1. SYSTEM01. DBF
- 2. PDSCI. DBF

用任何文本编辑工具,依次写入文件列表(包含路径,不能有空格),每一行代表一个数据文件,可以使用"#"开头来表示注释。需要将 SYSTEM 表空间文件写在最第一行,因为系统字典信息是扫描获取的,放在第一个可以加快扫描速度。假设配置文件名字为"db. txt",接下来在 AUL 软件中运行"open db. txt"命令,如下所示:

```
Register Code: FHBR-SFEX-TJXK-WPRL-HUHI
AUL : AnySQL UnLoader(MyDUL) for Oracle 19c and ASM, release 6.6.0
(C) Copyright Lou Fangxin 2005-2020 (AnySQL.net), all rights reserved.
Registered version, you are welcome!
AUL> open db.txt
                                   sizemb hsize filename
                          blocks
   ts#
       rfn ver bsize
          1 a2
                 8192
                           35840
                                       280
                                               O SYSTEMO1.DBF
         61 a2
     3
                 8192
                         2576640
                                     20130
                                               O PDSCI.DBF
AHL>
```

可以看到数据文件被成功打开了,一些关键信息被自动读出来。每个列的含义如下:

- 1. \*, 用来表示是否能自动识别到关键信息, "Y"表能, "N"表示不能。
- 2. ts#, 表空间编号, 如果数据文件文件头破坏, 这此值为 0, 不影响使用。
- 3. rfn, 文件编号, 数据文件在 Oracle 中的内部编号, 非常关键的信息。
- 4. ver,数据块格式的版本号,可以见到的值一般有"02"和"a2"。
- 5. bsize,数据库大小,这个不是从文件中读取出来的,而是通过"set block\_size 大小"来进行设置的,默认的设置为8192,刚好对上了。
  AUL 只能处理同一种块大小的数据文件,如果不同的表空间用不同的块

大小,则需要按表空间来进行恢复。

- 6. blocks,可以访问的数据块的数量,也表示了数据文件大小。
- 7. sizemb,数据文件的大小,通过 blocks 换算而来的。
- 8. hsize, 头部保留空间, 仅用于 AIX 等机器的裸设备场景, 可能操作系统保留了前 4K 空间, 一般情况下都为 0。
- 9. filename,数据文件名。

如果看不到这些信息,则可能不是 Oracle 的数据文件,或者块大小设错了,或者数据文件已经完全损坏,比如从磁盘阵列中恢复出来的文件错位了。

### 字典信息

字典信息只存在于系统表空中,这一步最好只打开系统表空间数据文件,而不要包含用户表空间文件,以加快速度节约时间。在 AUL 软件中运行 "UNLOAD TABLE DICT\$"命令(命令后面加分号),如下所示:

```
AUL> open db.txt
* ts# rfn ver bsize blocks sizemb hsize filename
- --- --- --- --- 35840 280 0 SYSTEM01.DBF
AUL> UNLOAD TABLE DICT$;
2020-07-08 20:24:21
2020-07-08 20:24:22
AUL>
```

系统表空间一般不会太大,这一步会比较快,这一步会在"AULDICT"目录中生成数据字典信息,供后续的数据恢复使用。在这一步完成后,就可以在AUL中使用"DESC用户.表名"来查看表结构了。如下所示:

```
AUL> DESC SYS.PROPS$;

Storage(OBJ#=126 OBJD=126 TS=0 FILE=1 BLOCK=1096 CLUSTER=0)

No. SEQ INT Column Name Type

1 1 1 NAME VARCHAR2(128) NOT NULL
2 2 2 VALUE$ VARCHAR2(4000)
3 3 3 COMMENT$ VARCHAR2(4000)
```

如果能看到表结构,则表示系统字典信息是好的。其中"Storage"这一行显示了目标表的存储信息,各字段信息如下所示:

- 1. OBJ#, 对象编号
- 2. OBJD,数据编号,在数据文件中只有此编号和真实数据,没有结构信息。 因表结构的信息都存放在 SYSTEM 表空间中,如果没有 SYSTEM 表空间, 能过扫描数据文件,则只能得到一个编号和真实数据,无法精确知道数 据是属于哪个表,需要对应用非常熟悉了解的人来进行匹配。
- 3. TS, 目标表所在的表空间编号。
- 4. FILE, 目标表第一个数据块(Segment Header)所在数据文件编号。
- 5. BLOCK, 目标表第一个数据块(Segment Header)所在数据块位置。
- 6. CLUSTER,如果多个表建在 Cluster 上,则表示在 Cluster 上的位置,如果为 0表示此表不是建在 Cluster 上的, Oracle 系统表有很多是基于 Cluster 存放的。

接下来还需要来生成数据分配信息,假设数据文件是坏的,需要通过扫描所有数据文件的方式,来知道不同表的存放信息,以加速后续的数据恢复。

### 分配信息

这一步需要打开所有的用户数据文件,如果要恢复系统表空间上的对象,或有数据表建在系统表空间上,也需要包含进来。然后运行"SCAN DATABASE"命令来扫描生成空间分配信息,这一步需要访问所有的数据块,会耗时比较长,需要耐心等待。还好这一步和前面的字典信息,针对同一个数据库仅需要执行一次,而不是每次起动 AUL 都需要执行一次。如下所示:

```
> open db.txt
                           blocks
                                     sizemb hsize filename
       rfn ver bsize
     0
                            35840
                  8192
                                        280
                                                 O SYSTEMO1.DBF
                                      20130
     3
         61 a2
                 8192
                          2576640
                                                 O PDSCI.DBF
AUL> scan database
2020-07-08 20:40:14
2020-07-08 20:45:15
AUL>
```

接下来就可以进行数据恢复了。

### 字符集信息

接下来需要获取数据库字符集信息,如果系统表空间是好的,可以从 "SYS. PROPS\$"表中获取,就是前面我们查看过表结构的那张表,如下所示:

```
AUL> DESC SYS.PROPS$;

Storage(OBJ#=126 OBJD=126 TS=0 FILE=1 BLOCK=1096 CLUSTER=0)
No. SEQ INT Column Name Type

1 1 1 NAME VARCHAR2(128) NOT NULL
2 2 2 VALUE$ VARCHAR2(4000)
3 3 3 COMMENT$ VARCHAR2(4000)
```

接下来运行"UNLOAD TABLE SYS. PROPS\$"命令,就可以看到这个表的内容了,不同字段之间默认使用竖线分隔。如下所示:

```
AUL. VINLOAD TABLE SYS.PROPS$;

2020-07-08 20:49:23

Unload OBJD=126 FILE=1 BLOCK=1096 CLUSTER=0 ...

DICT.BASE |2 | dictionary base tables version #

DEFAULT_TEMP_TABLESPACE | TEMP | Name of default temporary tablespace

DEFAULT_PERMANENT_TABLESPACE | SYSTEM | Name of default permanent tablespa

DEFAULT_EDITION | ORA$BASE | Name of the database default edition

Flashback Timestamp TimeZone | GMT | Flashback timestamp created in GMT

TDE_MASTER_KEY_ID

DBTIMEZONE | -05:00 | DB time zone

DEFAULT_TBS_TYPE | SMALLFILE | Default tablespace type

GLOBAL_DB_NAME | JSZY | Global database name

NLS_RDEMS_VERSION | 12. 1. 0. 2. 0 | RDBMS version for NLS parameters

NLS_NCHAR_CHARACTERSET | AL 16UTF16 | NCHAR Character set

NLS_NCHAR_CONV_EXCP | FALSE | NLS conversion exception

NLS_LENGTH_SEMANTICS | BYTE | NLS length semantics

NLS_COMP | BINARY | NLS comparison

NLS_DUAL_CURRENCY | $ | Dual currency symbol

NLS_TIME_TAMP_TZ_FORMAT | DD-MON-RR HH. MI. SSXFF AM TZR | Timestamp with ti

NLS_TIME_TAMP_FORMAT | DD-MON-RR HH. MI. SSXFF AM | TIME stamp format

NLS_TIME_TAMP_FORMAT | DD-MON-RR HH. MI. SSXFF AM | Time stamp format

NLS_TIME_TAMP_FORMAT | DD-MON-RR HH. MI. SSXFF AM | Time stamp format

NLS_SORT | BINARY | Linguistic definition

NLS_DATE_LANGUAGE | AMERICAN | Date language

NLS_DATE_LANGUAGE | AMERICAN | Date format

NLS_CALENDAR | GREGORIAN | Calendar system

NLS_CALENDAR | GREGORIAN | Calendar system

NLS_CHARACTERSET | ZHS16GBK | Character set
```

找到第一列为"NLS\_CHARACTERSET"的那一行,表示了数据库的字符集,在这里是"ZHS16GBK";接下来找到"NLS\_NCHAR\_CHARACTERSET"开头的一行,表示了数据库的 NCHAR 字符集,在这里是"AL16UTF16"。这两个信息需要记住,每次重新启动 AUL,都需要重新设置一次,如下所示:

```
AUL> SET CHARSET ZHS16GBK

Current CHARSET is: 0x0354 (852)

AUL> SET NLSCHARSET AL16UTF16

Current NLSCHARSET is: 0x07d0 (2000)

AUL>
```

AUL 会将字符集的名字自动转化为字符集的内部编号,内部集成了 Oracle 19c 所支持的所有字符集,应当是非常齐全了。

# 数据恢复

在前面获取字符集信息时,已经相当于恢复了一个表了,就是使用"UNLOAD TABLE"命令来进行数据恢复。我们来恢复一下"SYSTEM"用户下的"HELP"表看看,只需要运行"UNLOAD TABLE SYSTEM. HELP TO HELP. TXT"命令,如下所示:

```
AUL> UNLOAD TABLE SYSTEM.HELP TO HELP.TXT;
2020-07-08 21:06:57
Unload OBJD=20369 FILE=1 BLOCK=18936 CLUSTER=0 ...
Sucessfully unload 938 rows ...
2020-07-08 21:06:57
AUL>
```

可以看到成功恢复了 938 条记录。默认的恢复格式是文本方式,将数据恢复成格式化文本文件,然后同步生成建表的 SQL 语句文件和用于 SQL\*Loader 工具装载的控制文件,分别为:

- 1. HELP. TXT,数据文件
- 2. HELP\_syntax. sql,基本建表语句,无分区、索引、约束等信息。

3. HELP\_sqlldr.ctl,用于SQL\*Loader工具装载的控制文件。

有了这三个文件,可以很方便地进行数据恢复。可以在数据文件中找到以下 信息:

```
ARCHIVE LOG|1
ARCHIVE LOG|2| ARCHIVE LOG
ARCHIVE LOG|3| ------
ARCHIVE LOG|4
ARCHIVE LOG|5| Displays information about redo log files.
ARCHIVE LOG|6
ARCHIVE LOG|7| ARCHIVE LOG LIST
ARCHIVE LOG|8
```

可以在建表语句文件中看到以下内容:

```
CREATE TABLE "HELP" (
"TOPIC" VARCHAR2(50) NOT NULL ,
"SEQ" NUMBER NOT NULL ,
"INFO" VARCHAR2(80)
);
exit;
```

可以在 SQL\*Loader 工具装载的控制文件看到以下内容:

```
-- Generated by AUL/MyDUL, for table SYSTEM.HELP
-- OPTIONS(BINDSIZE=8388608, READSIZE=8388608, ERRORS=2147483647, ROWS=50000)
LOAD DATA
INFILE 'HELP.TXT' "STR X'0d0a'"
APPEND INTO TABLE HELP
FIELDS TERMINATED BY X'7c' TRAILING NULLCOLS
(
    TOPIC CHAR(50),
    SEQ CHAR,
    INFO CHAR(80)
```

接下来只需要运行 SQL\*Loader 工具来进行数据恢复(请自行在目标用户下创建表结构),在操作系统下(需要在机器上安装 0racle 客户端及工具,或者将

文件拷到 Oracle 服务器上运行,需要注意设置准确的字符集环境变量)运行命令"sqlldr user/password control=HELP\_sqlldr.ctl"。先在"SCOTT"用户下创建"HELP"表,如下所示:

然后使用 SQL\*Loader 工具来装载数据,如下所示:

```
D:\BaiduNetdiskDownload\jszy>sqlldr scott/tiger control=HELP_sqlldr.ctl

SQL*Loader: Release 19.0.0.0.0 - Production on 星期三 7月 8 22:12:27 2020
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

所用路径: 常规
达到提交点 - 逻辑记录计数 938

表 HELP:
已成功载入 938 行。
查看日志文件:
HELP_sqlldr.log
了解有关加载的详细信息。
```

可以看到全部 938 条记录装载成功,可以到 SQL\*Plus 中去查一下记录数,如下所示:

```
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

SQL> select count(*) from help;

COUNT(*)

------

938
```

可以在数据库中查到一致的记录数,说明数据恢复完全成功了。

将数据恢复成文本格式时,由于真实数据千变成化,需要注意设置准确的字

段与字段之间的分隔符号("FIELD\_TAG")以及记录与记录之间的分隔符号("RECORD\_TAG")。字段分隔符默认为竖线("一"),记录分隔符默认为换行符,当表中数据本身会包含竖线或换行符时,就需要显式设置分隔符号了。可以设置任何不会出现在数据库的字符或字符串,或使有用"\xXX"格式来设置任何字符,如下所示:

```
AUL> set field_tag <field>
    Current FIELD_TAG :<field>
AUL> set record_tag <row>\x0a
    Current RECORD_TAG :<row>\n
AUL> set field_tag \x07
    Current FIELD_TAG :\x07
    Current FIELD_TAG :\x07
AUL> set record_tag \x06
    Current RECORD_TAG :\x06
AUL>
```

例如:

```
AUL> gpen db.txt
      ts# rfn ver bsize
                                                                 sizemb hsize filename
                                                blocks
                 1 a2
                               8192
                                                  35840
                                                                      280
                                                                                     O SYSTEMO1. DBF
                61 a2
                               8192
                                                                                     O PDSCI.DBF
                                              2576640
                                                                   20130
AUL> set field_tag <field>
Current FIELD_TAG :<field>
AUL> set record_tag <row>\x0a
Current RECORD_TAG :<row>\n
AUL> unload table sys.props$ limit 10;
2020-07-09 05:55:58
Unload OBJD=126 FILE=1 BLOCK=1096 CLUSTER=0 ...
DICT.BASE<field>2<field>dictionary base tables version #<row>
DEFAULT_TEMP_TABLESPACE<field>TEMP<field>Name of default temporary tablespace<ro
DEFAULT_PERMANENT_TABLESPACE<field>SYSTEM<field>Name of default permanent tables
DEFAULT_EDITION<field>ORA$BASE<field>Name of the database default edition<row>
Flashback Timestamp TimeZone<field>GMT<field>Flashback timestamp created in GMT<
TDE_MASTER_KEY_ID<row>
DBTIMEZONE<field>-05:00<field>DB time zone<row>
DEFAULT_TBS_TYPE<field>SMALLFILE<field>Default tablespace type<row>
GLOBAL_DB_NAME<field>JSZY<field>Global database name<row>
NLS_RDBMS_VERSION<field>12.1.0.2.0<field>RDBMS_version for NLS parameters<row>
Sucessfully unload 10 rows ...
2020-07-09 05:55:58
```

可以看到恢复出为的数据中,字段及记录分隔符不再是默认的竖线和换行了,对应生成的 SQL\*Loader 控制文件也会相应变化,不影响数据载装。当然也可以将数据恢复成 Oracle Dump 格式 (简称"DMP 格式"),就不需要这么小心地设置

字段与记录分隔符了。可以在"UNLOAD"命令之前执行"SET OUTPUT\_STYLE {DMP | TXT}"来切换文格格式或 DMP 格式,如果输出的文件扩展名为"DMP",则会自动临时切换为 DMP 格式。如下所示:

```
AUL> open db.txt
                                      sizemb hsize filename
   ts# rfn ver bsize
                            blocks
     0
           1 a2
                  8192
                             35840
                                         280
                                                  O SYSTEMO1.DBF
     3
         61 a2
                  8192
                           2576640
                                       20130
                                                  O PDSCI.DBF
AUL> SET CHARSET ZHS16GBK
 Current CHARSET is: 0x0354 (852)
AUL> SET NLSCHARSET AL16UTF16
 Current NLSCHARSET is: 0x07d0 (2000)
AUL> SET OUTPUT_STYLE DMP
Current OUTPUT_STYLE is : DMP
AUL> UNLOAD TABLE SYSTEM.HELP TO HELP.dmp;
2020-07-09 06:04:08
Unload OBJD=20369 FILE=1 BLOCK=18936 CLUSTER=0 ...
Sucessfully unload 938 rows ...
2020-07-09 06:04:08
AUL>
```

接下来使用 Import 工具进行导入,如下所示产:

可以看到已经成功导入938行记录,和前面文本方式的导入记录数完全一致。 DMP 格式的生成需要完整的数据字典信息,即要求 SYSTEM 表空间相对 AUL 是完好的,比如一个月之前的系统表空间文件备份,对 Oracle 来讲可能时间差距过大,但对 AUL 来讲信息也是完整的(不包含最近一个月内创建或重建的表)。

# **INIT.SQL**

从前面的恢复步骤里可以看到,启动 AUL 后通常需要打开数据文件,并运行一些设置命令,然后才可以开始工作。为方便起见,可以将这些命令放到当前目录的"init.sql"文件中,好让 AUL 在起动时默认运行这些命令,为数据恢复做好准备,如下所示:

```
init - 记事本

文件(F) 編辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

open db.txt

set charset zhs16gbk

set nlscharset al16utf16

set field_tag \x07

set record_tag \x06
```

接下来启动 AUL, 就可以看到这些命令被自动执行了, 如下所示:

```
Register Code: FHBR-SFEX-TJXK-WPRL-HUHI
AUL : AnySQL UnLoader(MyDUL) for Oracle 19c and ASM, release 6.6.0
(C) Copyright Lou Fangxin 2005-2020 (AnySQL.net), all rights reserved.
Registered version, you are welcome!
AUL> open db.txt
  ts# rfn ver bsize
                          blocks
                                    sizemb hsize filename
          1 a2
                 8192
                            35840
                                       280
                                               O SYSTEMO1. DBF
         61 a2
                 8192
                         2576640
                                               O PDSCI.DBF
                                     20130
AUL> set charset zhs16gbk
 Current CHARSET is: 0x0354 (852)
AUL> set n1scharset a116utf16
 Current NLSCHARSET is: 0x07d0 (2000)
AUL> set field_tag \x07
Current FIELD_TAG :\x07
AUL> set record_tag \x06
 Current RECORD TAG :\x06
AUL>
```

接下来只需要直接运行数据恢复的主要命令"UNLOAD TABLE ···"就行了。

# 选项设置

AUL 中的"SET"命令用来进行选项设置,比较常用的选项有如下所示:

#### BLOCK SIZE

设定数据库大小,可选值为 2048、4096、8192、16384、32768,暂时不支持其他的块大小。AUL 同时只能处理一种块大小,如果一个数据库不同的表空间使用了不同的块大小,则按单个表空间恢复来进行处理。

#### • BYTE\_ORDER

CPU 的字节对齐,一个 32 位整数有 4 个字节,在写到内存或存储时,可以先写高位字节 (BIG) 或先写低位字节 (LITTLE)。一般 Intel CPU 是低位优先,而传统 UNIX 或安腾上则是高位优先。

#### • FIELD\_TAG

字段分隔符,在导出成文档方式时,字段与字段之间会有此分隔符。需要选择不会出现在字段值中的字符串,可以用"\xXX"格式来设置表示任何字符。

#### RECORD TAG

记录分隔符,在导出成文本方式时,记录与记录之间会有此分隔符。需要选择不会出现在字段值中的字符串,可以用"\xXX"格式来设置表示任何字符。

#### CHARSET

数据库基本字符集,内部用一整型数值表示,在 SET 时可以使用字符集 名字。可以使用"LIST CHARSET"命令来查看所有支持的字符集。

```
AUL> list charset
US7ASCII
                            1
                                WE8DEC
                                                            2
WESEBCDIC37
                            5
                                WE8EBCDIC500
                                                            6
 WESEBCDIC1146
                                WE8PC850
                                                            10
                           13
                                 E7DEC
                                                            14
 I7DEC
                           17
                                NL7DEC
                                                            18
 SF7DEC
                           21
                                 TR7DEC
```

#### NLSCHARSET

数据库扩展字符集,内部用一整型数值表示,在 SET 时可以使用字符集 名字。可以使用"LIST CHARSET"命令来查看所有支持的字符集。

```
AUL> list charset
US7ASCII
                                 WE8DEC
WESEBCDIC37
                                 WESEBCDIC500
                                                             6
                            9
 WESEBCDIC1146
                                 WE8PC850
                                                            10
                           13
                                 E7DEC
                                                            14
 I7DEC
                           17
                                 NL7DEC
                                                            18
 SF7DEC
                           21
                                 TR7DEC
                                                            22
```

#### • BIGFILE

是否为 BIGFILE 模式的表空间,默认情况下块地址的前 10 位表示文件 号,但在 BIGFILE 模式的表空间中,整个表空间只有一个文件,所有位 都用来表示块的地址。

#### OUTPUT\_STYLE

设置恢复文件的数据格式,支持将数据恢复成文本格式和 DMP 格式。此选项目前已经不再需要了,只需要将目标文件改成以"dmp"为后缀,则自动切换为 DMP 格式,否则为文本格式。

#### VERBOSE

调试级别以输出更多的信息,比如数据库损坏时,有些块可能会导致 AUL 程序异常中止,这时需要调高 VERBOSE 的值,可以在处理数据块前打印出正在处理的数据块地址,以便后续处理。

```
AUL> set verbose 1
Current VERBOSE is : 1
AUL> unload table sys.props$ to sys_props.dmp;
2020-08-26 06:48:04
Unload OBJD=126 FILE=1 BLOCK=1096 CLUSTER=0 ...
Recover rows from RDBA=4195401 ...
Sucessfully unload 38 rows ...
2020-08-26 06:48:04
```

AUL 中还有一些其他的选项设置,最基本的是以上几个。完整的 SET 选项如下所示:

```
AUL> SET
  SET BLOCK_SIZE
                       {2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768}
{BIG | LITTLE}
{TRUE | FALSE}
  SET BYTE_ORDER
  SET DELETED ROW
  SET COMMITED ONLY (TRUE | FALSE)
  SET FIELD TAG
                       field tag
  SET RECORD TAG
                       record_tag
                       kbytes (64 - 8192)
{TXT | DMP}
  SET CACHE SIZE
  SET OUTPUT_STYLE
  SET CHARSET
                       charsetid
  SET NLSCHARSET
                       charsetid
  SET FIXED CHARSET
                       {true | false}
  SET BLOCK CHECK
                       \{0 \mid 1\}
  SET HEAD SIZE
                       header size (default 0)
  SET VERBOSE
                       \{0 \mid 1\}
  SET ROW_ADDRESS
                       {O | 1}
{BIG | LITTLE}
  SET CLOB_EDIAN
                       {0:NONE | 1:GBK | 2:UTF8}
  SET LOB_CONVERT
  SET LOB_STORAGE
                       {O:INLINE | 1:FILE | 2:NONE}
  SET MAXLOBDIR
                       values between 100 and 2000
  SET MAXCHAINS
                       integer value
  SET BIGFILE
                       {Yes | NO}
 SET ICONV_NCHAR
SET ICONV_NCLOB
SET ICONV_CLOB
                       from_iconv_charset to_iconv_charset
                       from_iconv_charset to_iconv_charset
                       from_iconv_charset to_iconv_charset
AUL>
```

使用不带值的 SET 命令可以查看当前的设置值,例如:

```
AUL> SET BLOCK_SIZE
Current BLOCK_SIZE is: 8192
AUL> SET BIGFILE
Current BIGFILE is: NO
AUL> SET BYTE_ORDER
Current BYTE_ORDER is: LITTLE
AUL>
```

其中带 LOB 字样的选项和恢复 LOB 类型数据有关,会在 LOB 恢复中单独进行介绍。其他一些非常用选项,可以在用到时进行咨询。

## 缺失 SYSTEM

通常我们谈论数据时,会包含业务记录、表结构、视图定义、存储过程、触发器等等,但从数据恢复技术的角度出发,则只有记录。在 SYSTEM 表空间中有很多预定义格式(用户无法修改)的系统表,这些系统表描绘了用户表(指包含业务数据的用户创建的表)的结构。当丢失 SYSTEM 表空间时,在基他数据文件的数据块中,只能看到一个数字编号和按字段排的真实数据,如下图所示:

```
数据块1(数据编号)
```

记录 1 (字段 1, 字段 2, …)

记录 2 (字段 1, 字段 2, …)

.....

记录 n (字段 1, 字段 2, ···)

#### 数据块… (数据编号)

记录 1 (字段 1, 字段 2, …)

记录 2 (字段 1, 字段 2, …)

•••••

记录 n (字段 1, 字段 2, ···)

#### 数据块2(数据编号)

记录1 (字段1,字段2,…)

记录 2 (字段 1, 字段 2, …)

.....

记录 n (字段 1, 字段 2, ···)

#### 数据块 n (数据编号)

记录 1 (字段 1, 字段 2, …)

记录 2 (字段 1, 字段 2, …)

.....

记录 n (字段 1, 字段 2, ···)

在没有 SYSTEM 的情况下做数据恢复,需要经过以下几个步骤:

- 第一步:扫描所有数据文件,分析数据文件中的数据分布情况,比如数据文件中有多少个不同的数据编号,以及每个数据编号的数据分布情况。
- 第二步:针对每个不同的数据编号,进行字段类型猜测,生成 UNLOAD 命令,生成的 UNLOAD 命令中列的类型(猜测不准)可能有误。
- 第三步:运行 UNLOAD 命令恢复数据,每个不同的数据编号会生成一个独立的文件,猜测的数据类型可能有误,需要检查字段类型的准确性。
- 第四步:对生成的文件进行分析,确定数据属于哪个表,建立数据编号和业务表的对应关系。
- 第五步:将恢复出来的数据导入到合适的业务表中,以完成数据恢复。

下面我们用一个用户表空间(包含一个数据文件: users01.dbf)做恢复例子,来详细讲解在没有 SYSTEM 的情况下如何将数据恢复出来。

### 扫描数据文件

参照前面的步骤将"users01.dbf"文件添加到配置文件中,并在 AUL 中打开配置文件,然后运行"SCAN DATABASE"命令来完成数据文件扫描。如下图所示:

扫描所需要的时间要看数据文件的大小、恢复所用机器的硬件条件,如果 CPU 及 IO 不是问题,大约一分钟能够扫描 4-6GB 的样子。这一步只需要做一次,除 非配置文件中的数据文件有增减。

# 猜测字段类型

在这一步只需要运行"SCAN TABLE"命令,就会自动猜测各个列的数据类型, 并为你生成一个恢复数据用的 UNLOAD 命令。如下图所示:

也可以在"SCAN TABLE"命令后面添加"TO 文件名"选项来输出到一个文件。如下图所示:

```
AUL> SCAN TABLE TO scan_table.log
2020-12-29 21:54:34
2020-12-29 21:54:34
AUL>
```

然后用文本编辑工具打开"scan table. log"文件,就可以进行数据恢复了。

# 执行恢复命令

命令 "SCAN TABLE"的输出中,"UNLOAD"字样开头的多行命令就是用来恢复数据的完整命令,从命令也可以看出没有字段名,只有字段类型和编号。下面我们来运行一个"UNLOAD"命令:

```
AUL > SCAN TABLE TO scan_table.log
2020-12-29 21:54:34
2020-12-29 21:54:34
AUL > UNLOAD OBJECT 63385 CLUSTER O COLUMN
2 VARCHAR VARCHAR VARCHAR;
2020-12-29 21:58:41
BMPF | Y | Y | Microsoft Windows Bitmap
CALS | Y | Y | CALS Raster
FPIX | Y | N | Flashpix
GIFF | Y | Y | Graphics Interchange Format
JFIF | Y | Y | JPEG File Interchange Format
PBMF | Y | Y | Portable Bitmap
PCXF | Y | N | PC Paintbrush File Format
```

从这个例子来看,字段类型猜的结果是完全准确的。我们再来看一个有 NUMBER 字段的数据的恢复。如下图所示:

```
AUL > UNLOAD OBJECT 63398 CLUSTER O COLUMN
2 NUMBER VARCHAR VARCHAR NUMBER;
2020-12-29 22:00:48
21 ordemsd. xml | STANDARD_DICTIONARY | 1
22 ordempv. xml | PRIVATE_DICTIONARY | 2
23 ordempp. xml | MAPPING | 3
24 ordeman. xml | ANONYMITY | 4
25 ordempf. xml | PREFERENCE | 5
26 ordemui. xml | UID_DEFINITION | 6
27 ordememe. xml | CONSTRAINT | 7
27 ordememd. xml | CONSTRAINT | 8
27 ordemet. xml | CONSTRAINT | 9
Successfully unload 9 rows ...
2020-12-29 22:00:48
```

接下来就需要对数据十分熟悉的人员来进行数据和表的匹配工作了,后面我们还会讲更高效的方式,可以借用表结构信息,然后让 AUL 作自动匹配,来减轻表结构的匹配工作。

### 表结构自动匹配

如果数据文件有成百上千个表,匹配表结构会是一个十分复杂的事情。假设你还有重建表结构的 SQL 语句,或者你可以从其他数据库实例中获得同样的表结构,则可以借用这些表结构信息。首先需要用"UNLOAD TABLE DICT\$"命令来生成 AUL 可识别的表结构信息。如下所示:

然后打开要恢复的数据文件,在运行"SCAN TABLE"命令前先使用"LOAD TABLE"命令将要恢复的表的结构信息装载到 AUL 中,再运行"SCAN TABLE"命令,就会自动进行表结构的匹配。如下图所示:

```
AUL> open db.txt
   ts# rfn ver bsize
                          blocks
                                   sizemb hsize filename
          5 a2
                 8192
                         2621440
                                    20480
                                              O DEEPBLUE, DBF
AUL> load table dp;
Loaded Guess Table DP. ACRILLNESS
Loaded Guess Table DP. ACRPART
Loaded Guess Table DP. BACKUPMEDIAINFO
Loaded Guess Table DP.BOOKING RECORDE
Loaded Guess Table DP. BOOKING RULE
Loaded Guess Table DP.COSTVIEW
```

接下来运行"SCAN TABLE"命令就会得到不一样的结果。如下图所示:

```
AUL> SCAN TABLE

2020-12-29 22:14:12

## Object = 87145.0, Columns = 3, Sample = 8192, Blocks = 43, Size = 0.34 mb

## Guess : DP. ACRILLNESS , Match Count = 3/3, Score = 100%

## UNLOAD TABLE DP. ACRILLNESS OBJECT 87145 TO ACRILLNESS_87145.TXT;

UNLOAD OBJECT 87145 CLUSTER 0 COLUMN

VARCHAR VARCHAR VARCHAR TO OBJD0000087145C000.txt;

## Object = 87147.0, Columns = 2, Sample = 732, Blocks = 5, Size = 0.04 mb

## Guess : DP. ACRPART , Match Count = 2/2, Score = 100%

## UNLOAD TABLE DP. ACRPART OBJECT 87147 TO ACRPART_87147.TXT;

UNLOAD OBJECT 87147 CLUSTER 0 COLUMN

VARCHAR VARCHAR TO OBJD0000087147C000.txt;
```

可以看到输出中多了两行,多出的第一行显示的表名匹配的猜测结果,多出的第二列给出了使用表结构信息进行恢复的命令。"Match Count"表示多少个字段匹配上了,"Score"则表示有值的字段的匹配比例。当然这个表名的自动匹配

也不一定完全准确,如果你的每个表的表结构都很有特征,相互之前都不相同,则这个匹配程度还是很高的。要同时满足以下三个条件:

- 匹配的字段数最多。
- 尽力匹配字段数最少的表。
- 满足表结构 NOT NULL 限制。

"SCAN TABLE"输出中各个字段的含义,如下所示:

- Object:数据编号+表号
- Columns: 扫描出来的字段数,也是有数据的字段数
- Sample: 用来分析字段类型的样本大小(记录数), 样本大小为8192
- Blocks:数据所占的数据块的数量,用来估算表的大小
- Size: 根据块数乘以数据块大小进行计算的表大小,单位为兆
- Guess: 自动匹配的表名
- Match Count: 匹配的表名/表结构的字段数
- Score: 匹配的字段数占有明确值的字段数的比重,最高为 100%

可以看到,在表结构自动匹配的功能下,缺失系统表空间的数据恢复在 AUL 中也不是一件非常困难的事情。但表结构匹配的结果仍然做不到 100%准确,在 Oracle 存储数据时,中间的 NULL 值(最后一个非空列之前的 NULL 值)只有占位标志可被识别成一个字段,但无法判断值的类型,而后面的 NULL 值则是连占位标识也没有,连字段数信息也丢失了。比如一个表定义有 10 个列,但只有前面两个列有值,后面 8 个列都为空值的话,在扫描这个表的数据块时,发现只有两个列,因此扫描结果中"Match Count"的两个值可能相差很大。如下图所示:

```
## Object = 87253.0, Columns = 25, Sample = 20000, Blocks = 494, Size = 3.86 mb
## Guess: DP.REQUISITION, Match Count = 14/26, Score = 100%
## UNLOAD TABLE DP.REQUISITION OBJECT 87253 TO REQUISITION_87253.TXT;
UNLOAD OBJECT 87253 CLUSTER 0 COLUMN
```

VARCHAR VARCHAR DATE NUMBER UNKNOWN VARCHAR VARCHAR DATE VARCHAR UNKNOWN VARCHAR NUMBER VARCHAR VARCHAR VARCHAR UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN NUMBER
TO OBJD0000087253C000.txt;

在这里扫描出来的字段个数有 25 个(见"Columns"字段),其中有值的有 14 个(见"Match Count"的第一个数值),而匹配的表的字段数则有 26 个(见"Match Count"的第二个值),而匹配度(见"Score"字段)则是匹配的字段数与有值的字段数的比重,没有值的字段无法做任何比较。

### 多份重复数据

也会发现多份不同的数据会匹配到同一个表的情况,如下图所示:

```
## Object = 992/7.1, Columns = 24, Sample = 4860, Blocks = 96, Size = 0.75 mb
## Guess : DP.PACS_STUDY , Match Count = 17/25, Score = 100%
## UNLOAD TABLE DP.PACS_STUDY OBJECT 99277 TO PACS_STUDY_99277.TXT;
UNLOAD OBJECT 99277 CLUSTER 1 COLUMN
VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR UNKNOWN
```

VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR UNKNOWN DATE VARCHAR UNKNOWN NUMBER UNKNOWN UNKNOWN NUMBER DATE VARCHAR NUMBER UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN NUMBER TO OBJD0000099277C001.txt;

```
## Object = 98962.1, Columns = 24, Sample = 462, Blocks = 10, Size = 0.08 mb
## Guess : DP.PACS_STUDY , Match Count = 17/25, Score = 100%
## UNLOAD TABLE DP.PACS_STUDY OBJECT 98962 TO PACS_STUDY_98962.TXT;
UNLOAD OBJECT 98962 CLUSTER 1 COLUMN
```

VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR UNKNOWN DATE VARCHAR UNKNOWN NUMBER UNKNOWN NUMBER DATE VARCHAR NUMBER UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN NUMBER TO OBJD0000098962C001.txt;

出现这个情况可能有很多种原因,第一种是使用了分区表的原因,分区表的每一个分区在数据文件中都有独立的数据编号,第二种是表移动(MOVE)、截断(TRUNCATE)、删除重建(DROP)后留下的影子数据,为了加快这些操作,Oracle并不会将原有的数据区域全部清零,而是做了删除标志或修改了空间使用信息,这也是 AUL 能够恢复 DROP/TRUNCATE 操作的底层原理(需要这些操作后释放的空间还未被重复使用)。

出现这种情况时,仍然需要非常懂业务和数据的人来验证自动匹配表结构的 准确性,以及数据的准确性。