# Lab-2 report

刘卓瀚-21307130254

2023-10-11

# task 1

#### 实现思路

- sys\_procnum实现思路:
  - o 在proc.c中添加函数nproc,统计使用的进程数
  - 使用argaddr函数获取传入的int \*参数,调用nproc函数获取使用的进程数,使用copyout函数 在指定地址中写入此数

```
int nproc(void)
{
   int cnt = 0;
   for (int i = 0; i < NPROC; i++)
   {
      acquire(&proc[i].lock);
      if (proc[i].state != UNUSED)
      {
         cnt++;
      }
      release(&proc[i].lock);
   }
   return cnt;
}</pre>
```

```
uint64 sys_procnum(void)
{
   // your implementation here.
   uint64 ptr;
   argaddr(0, &ptr);
   struct proc *p = myproc();
   int num = nproc();
   return copyout(p->pagetable, ptr, (char *)&num, __SIZEOF_INT__);
}
```

#### 测试结果

```
xv6 kernel is booting

hart 2 starting
hart 1 starting
init: starting sh
$ procnum
Number of process: 3

$ ■
```

### 实验中遇到的问题,如何思考并解决

- 不知道怎么获取参数,后来仔细了解之后解决
- 直接访问传入的地址,发现报错,后来研究了一下其他系统调用函数,发现数据交换要使用copyout函数

# task 2

#### 实现思路

- sys\_freemem实现思路:
  - 在kalloc.c中添加函数nfreemem,统计空闲内存空间
  - 。 使用argaddr函数获取传入的int \*参数,调用nfreemem函数获取使用的进程数,使用copyout函数在指定地址中写入此数

```
int nfreemem(void)
{
   acquire(&kmem.lock);
   int num = 0;
   for (struct run *r = kmem.freelist; r; r = r->next)
   {
      num += PGSIZE;
   }
   release(&kmem.lock);
   return num;
}
```

```
uint64 sys_freemem(void)
{
    // your implementation here.
    uint64 ptr;
    argaddr(0, &ptr);
    struct proc *p = myproc();
    int num = nfreemem();
    return copyout(p->pagetable, ptr, (char *)&num, __SIZEOF_INT__);
}
```

#### 测试结果

```
xv6 kernel is booting

hart 2 starting
hart 1 starting
init: starting sh
$ freemem
Number of bytes of free memory: 133378048

$ ■
```

实验中遇到的问题,如何思考并解决

问题同task1

# task 3

#### 实现思路

- 在struct proc中添加int类型的mask成员,表示要跟踪的标志
- 在syscall.c中的syscall函数中,对于执行完的系统调用,如果进程号在mask中被设置了跟踪,则打印信息(pid,系统调用函数的名称,返回值);系统调用函数的名称通过建立一个全局字符串数组来实现,下标为调用号的数据是系统调用函数的名称
- sys\_trace: 使用argint函数获取参数,根据参数设置当前进程的mask
- 在proc.c中的freeproc函数中,释放进程时设置mask = 0,防止影响下一个进程

```
uint64 sys_trace(void)
{
    // your implementation here.
    int mask;
    argint(0, &mask);
    struct proc *p = myproc();
    acquire(&p->lock);
    p->mask = mask;
    release(&p->lock);
    return 0;
}
```

### 测试结果

```
$ trace 32 grep hello README
3: syscall read -> 1023
3: syscall read -> 961
3: syscall read -> 321
3: syscall read -> 0
$ trace 2147483647 grep hello README
4: syscall trace -> 0
4: syscall exec -> 3
4: syscall open -> 3
4: syscall read -> 1023
4: syscall read -> 961
4: syscall read -> 321
4: syscall read -> 0
4: syscall close -> 0
$ grep hello README
$ trace 2 usertests forkfork
usertests starting
6: syscall fork -> 7
test forkforkfork: 6: syscall fork -> 8
OK
6: syscall fork -> 69
ALL TESTS PASSED
```

实验中遇到的问题,如何思考并解决

• 进程初始化和释放的时候没有初始化mask,解决是在proc.c中的freeproc函数中,释放进程时设置mask = ②

## task 4

### 1.请概述用户从发出系统调用指令到得到返回结果的执行的流程

先执行入口指令(user/usys.pl中的entry定义的指令),它将寄存器a7的值设为系统调用函数的系统调用号,然后执行ecall指令,会陷入usertrap函数中,进入内核态,然后执行syscall函数,syscall会根据传入的系统调用号(通过进程中维护的trapframe来传递)执行相应的系统调用函数,系统调用函数返回后,syscall函数将其返回值放入trapframe中的a0寄存器,通过trapframe传回给用户,用户得到返回结果

## 2.搜索资料,概述malloc的底层实现原理

维护一个空闲链表,空闲链表中存储空闲块的信息,调用malloc时,扫描空闲链表,看看有没有大于需要分配空间(还包括一些如块头部的其他信息)的空闲块,如果有,那么将此空间分割成两个内存块,一个变成分配块,一个变成新的空闲块;如果没有,就使用sbrk()函数推进brk指针来扩大堆空间,再进行分配;分配内存的地址是虚拟地址,真正访问的时候才会通过缺页中断分配物理内存

释放时,首先搜索空闲链表,找到可以插入被释放块的合适位置,然后释放内存空间;如果被释放块还和其他空闲块相邻,那么会将这些块合并为一个大的空闲块。