

画面設計図

ログイン画面

フィットネスログ

メールアドレス

test@test.com

パスワード

●●●●●●●●

ログイン

[アカウント登録](#)

ログイン成功ならホーム画面に飛ぶ
失敗ならログイン画面に戻る

アカウント登録画面に飛ぶ

アカウント新規登録画面

- エラー一覧(この画面で出る可能性のある全エラー)
- ユーザー名
 - ・ユーザー名を入力してください
- メールアドレス
 - ・メールアドレスを入力してください
 - ・有効なメールアドレスを入力してください
 - ・このメールアドレスは既に使用されています
- パスワード入力
 - ・パスワードを入力してください
 - ・パスワードの条件を満たしていません
- パスワード再入力
 - ・入力してください
 - ・パスワードが一致しません

アカウント新規登録

ユーザー名

XXXXXX

メールアドレス

test@test.com

パスワード

●●●●●●●●

※半角英数字8文字以上

パスワード再入力

●●●●●●●●

登録

戻る

登録完了ならホーム画面へ移動
登録失敗なら新規アカウント登録画面へ戻る

ログイン画面へ戻る

ホーム画面

お気に入り管理画面へ

フィットネスログ

🔗 ログアウト

目標一覧画面へ

目標一覧 お気に入り マイページ▼

目標

☐ 毎日5000歩 5月31日(日)

☐ ジム継続 無期限

運動予定

☐ ジム ○月 6日(日)

☐ ランニング ○月 14日(月)

前月へ

< 2026年○月 > 次月へ

日	月	火	水	木	金	土
		1	2 ●	3	4	5
6 ●	7	8	9	10	11	12
13	14 ●	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

完了したらチェック
運動記録画面へ遷移

期限順
期限当日は背景色を変更
ホーム画面へ表示を選択した場合、表示される

今日の日付は背景色を変更

運動記録がある日は「●」を表示
過去日付の記録を選択すると、記録した運動が
モーダルで一覧表示され、編集・削除ができる

予定がある日は「●」を表示
選択すると登録した予定がモーダルで一覧表示され、
記録・編集・削除ができる

マイページへ
プルダウンでメールアドレス変更か
パスワード変更かを選択できる

日付を選択するとモーダルを表示し、
予定作成・運動の記録ができる

運動予定作成・記録モード

運動予定・記録のどちらも登録していない日を選択した場合のモード

予定作成⇒運動予定作成画面へ遷移
運動を記録⇒運動記録画面へ遷移

○月10日(木) ×

登録している予定・記録はありません。

予定作成 運動を記録

運動予定

☐ ウォーキング ○月 6日(日)

☐ ランニング ○月 14日(月)

< 2026年○月 >

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

運動予定確認モーダル

運動予定を登録している場合の表示

記録⇒運動記録作成画面へ遷移
編集⇒運動予定の編集画面へ遷移
削除⇒削除確認のモーダルが表示される

○月6日(日) ×

予定

ジム 記録 編集 削除

予定作成 運動を記録

運動予定

☐ ウォーキング ○月 6日(日)

☐ ランニング ○月 14日(月)

< 2026年○月 >

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

運動記録確認モーダル

運動記録を登録している場合の表示

編集⇒運動記録の編集画面へ遷移
削除⇒削除確認のモーダルが表示される

○月2日(水)
記録

×

ジム

編集

削除

予定作成

運動を記録

☐ ウォーキング ○月 6日(日)

☐ ランニング ○月 14日(月)

< 2026年○月 >

日	月	火	水	木	金	土
		1	2 ●	3	4	5
6 ●	7	8	9	10	11	12
13	14 ●	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

運動予定削除確認モールド

○月6日(日)
×
予定

ジム

記録

編集

削除

予定作成

運動を記録

運動予定

本当に削除しますか？

キャンセル

OK

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

ダイアログが消える

予定を削除してホームへ戻る

運動記録削除確認モーダル

○月2日(水)
記録

ジム

編集

削除

予定作成

運動を記録

本当に削除しますか？

キャンセル

OK

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

ダイアログが消える

予定を削除してホームへ戻る

予定新規登録画面

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧

お気に入り

マイページ▼

運動名*

ヨガ

運動名を入力してください
お気に入りから選ぶ

ヨガ

ピラティス

メモ

日付*

2025/〇/10

開始時間*

18:00

終了時間*

20:00

終了時間は開始時間より後にしてください

☐ ホーム画面に表示する

登録

キャンセル

必須項目には*
下のお気に入りからも選択可能
空欄の場合はエラーメッセージを表示

メモがあれば入力

カレンダーで選択した日付を自動入力
変更可能

プルダウンで開始時間と終了時間を選択
終了時間は開始時間より後しか入力できない
⇒逆転した場合はエラーメッセージを表示

登録しない場合はキャンセル⇒
ホームへ戻る

お気に入りに登録している運動を表示する
選択すると運動名に自動入力され、
グレーの網掛け表示となる

ホーム画面に表示させたい場合はチェック

予定を登録しホーム画面へ戻る

運動記録作成画面(新規)

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧

お気に入り

マイページ▼

運動名*

ヨガ

運動名を入力してください
お気に入りから選ぶ

ヨガ

ピラティス

メモ

日付*

2025/〇/10

開始時間*

18:00

終了時間*

20:00

終了時間は開始時間より後にしてください

頑張り度*

★★★★☆

頑張り度を選択してください

記録

キャンセル

必須項目には
下のお気に入りからも選択可能
空欄の場合はエラーメッセージを表示

登録しているお気に入りがない場合は、
以下表示となる
「お気に入りがまだありません
ヘッダーの「お気に入り」から登録できます」

メモがあれば入力

プルダウンで開始時間と終了時間を選択
終了時間は開始時間より後しか入力できない
⇒逆転した場合はエラーメッセージを表示

登録しない場合はキャンセル⇒
ホームへ戻る

お気に入りに登録している運動を表示する
選択すると運動名に自動入力され、
グレーの網掛け表示となる

カレンダーで選択した日が初期表示される
変更可能

運動を記録しホーム画面へ戻る

カレンダーの予定/ホーム画面のTodoに✓⇒運動記録画面

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧お気に入りマイページ▼

運動名

ジム

☐ お気に入り追加

メモ

日付

2026/〇/6

開始時間

18:00

終了時間

20:00

頑張り度*

★★★★☆

頑張り度を選択してください

記録

キャンセル

予定に登録した運動が自動表示
変更不可のためグレースアウト

メモがあれば入力

予定に登録していた日付・時間が自動表示
変更不可のためグレースアウト

運動を記録し、ホーム画面に戻る

記録しない場合はキャンセル⇒
ホームへ戻る

チェックを入れるとお気に入りに登録可能
すでに登録されている場合は登録されない

頑張り度を選択。左から1～5段階
5番目を選択した場合、1～4まで色付け

変更したい場合は左隣の★をクリックすると
塗りつぶしが解除される
入力していない場合はエラーメッセージ表示

予定編集画面

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧

お気に入り

マイページ▼

運動名*

ジム

メモ

日付*

2025/〇/6

開始時間*

18:00

終了時間*

20:00

☒ ホーム画面に表示する

更新

キャンセル

予定を登録した運動が自動表示
変更可能・必須項目
空欄の場合はエラーメッセージ表示

予定に登録していた日付・時間が自動表示
変更可能・必須項目

予定登録時の情報が表示される
変更可能

登録した予定情報を更新し、
ホーム画面に戻る

更新しない場合はキャンセル⇒
ホームへ戻る

運動記録編集画面

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧

お気に入り

マイページ▼

運動名*

ジム

メモ

日付*

2025/〇/2

開始時間*

18:00

終了時間*

20:00

頑張り度*

★★☆☆☆

更新

キャンセル

記録した運動が自動表示
変更可能・必須項目

記録していた日付・時間が自動表示
変更可能・必須項目

記録したときの頑張り度が自動表示
変更可能・必須項目

登録した予定情報を更新し、
ホーム画面に戻る

更新しない場合はキャンセル⇒
ホームへ戻る

目標一覧画面

目標一覧を選択⇒目標一覧画面を表示

期限あり → 優先表示(期限が近い順)
無期限 → 後ろにまとめて表示(追加順)

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧 お気に入り マイページ▼

目標一覧

ストレッチ習慣化

完了

編集

削除

2026年4月30日

生活習慣改善

完了

編集

削除

2026年5月5日

間食やめる

完了

編集

削除

無期限

ジム継続

完了

編集

削除

無期限

毎日5000歩

完了

編集

削除

無期限

新規登録

ホームへ戻る

- 完了ボタンを選択⇒ 目標の完了状態が更新され、「✓」表示・グレーアウト・「完了」→「戻す」に切り替わる
- 編集ボタンを選択⇒ 目標編集画面表示
- 削除ボタンを選択⇒ 削除確認モーダル表示

目標新規登録画面へ遷移

目標一覧の閲覧が完了し、ホームへ戻る

目標一覧⇒完了ボタン

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧

お気に入り

マイページ▼

目標一覧

生活習慣改善

2026年5月5日

完了

編集

削除

間食やめる

無期限

完了

編集

削除

ジム継続

無期限

完了

編集

削除

毎日 5000歩

無期限

完了

編集

削除

✓ ストレッチ習慣化

2026年4月30日

戻す

編集

削除

新規登録

ホームへ戻る

戻すボタンを選択⇒
完了状態が解除され、元の表示に戻る

完了済みの目標も編集・削除が可能

目標一覧⇒編集ボタン⇒目標編集画面

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧お気に入りマイページ▼

目標*

生活習慣改善

メモ

期限*(日付か無期限のどちらかを選択)

2026/5/5

☐ 無期限

☐ ホーム画面に表示する

更新

キャンセル

登録した目標が自動表示
変更可能・必須項目
空欄の場合はエラーメッセージ表示

登録している期限が自動表示
変更可能・必須項目

登録しない場合はキャンセル
目標一覧画面に戻る

目標の編集が完了し、
目標一覧画面へ戻る

目標一覧⇒削除ボタン



目標新規登録画面

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧お気に入りマイページ▼

目標*

睡眠時間7時間以上

目標を入力してください

メモ

期限*(日付か無期限のどちらかを選択)

☒ 無期限

期限は日付を入力するか無期限にチェックを入れてください

☐ ホーム画面に表示する

登録

キャンセル

必須項目には*
空欄の場合はエラーメッセージを表示


メモがあれば入力

日付をカレンダーから選択するか、無期限にチェック
無期限にチェックを入れると期限欄はグレースアウト
どちらも選択していない場合はエラーメッセージ表示

目標の登録が完了し、
目標一覧画面へ戻る

登録しない場合はキャンセル
目標一覧画面に戻る

お気に入り管理画面



お気に入り管理画面(削除ボタン)



お気に入り⇒予定作成画面

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧

お気に入り

マイページ▼

運動名*

ヨガ

運動名を入力してください
お気に入りから選ぶ

ヨガ

ピラティス

メモ

日付*

yyyy/mm/dd

日付を選択してください

開始時間*

18:00

終了時間*

20:00

終了時間は開始時間より後にしてください

☐ ホーム画面に表示する

登録

キャンセル

お気に入りに登録している運動を表示する
選択すると運動名に自動入力され、
グレーの網掛け表示となる

カレンダーから選択
必須項目
選択していない場合はエラーメッセージ表示

ホーム画面に表示させたい場合はチェック

予定を登録しホーム画面へ戻る

お気に入り管理画面で選択した予定が自動表示
必須項目には*
空欄の場合はエラーメッセージを表示

メモがあれば入力

プルダウンで開始時間と終了時間を選択
終了時間は開始時間より後しか入力できない
⇒逆転した場合はエラーメッセージを表示

登録しない場合はキャンセル⇒
ホームへ戻る

メールアドレス変更画面

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧お気に入りマイページ▼

メールアドレス変更
パスワード変更

メールアドレスを変更しました

メールアドレス変更

現在のメールアドレス

test@test.com

新しいメールアドレス

現在のメールアドレスと同じです

変更

ホームへ戻る

マイページを選択⇒
プルダウンにてメールアドレス変更か
パスワード変更を選択

変更したいメールアドレスを入力
空欄もしくは同じメールアドレスを入力した場合、
エラーメッセージ表示

現在のメールアドレスが自動表示

変更成功ならホーム画面へ遷移
失敗ならエラーメッセージを表示

変更を行わず、ホームへ戻る

パスワード変更画面

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧

お気に入り

マイページ▼

メールアドレス変更
パスワード変更

パスワードを変更しました

パスワード変更

現在のパスワード

●●●●●●●●

新しいパスワード

●●●●●●●●

※半角英数字 8文字以上

パスワード再入力

●●●●●●●●

変更

ホームへ戻る

マイページを選択⇒
プルダウンにてメールアドレス変更か
パスワード変更を選択

変更成功ならホーム画面へ遷移
失敗ならエラーメッセージを表示

変更を行わず、ホームへ戻る

パスワード変更画面(エラー一覧)

■ エラー一覧(この画面で出る可能性のある全エラー)

- 現在のパスワード
 - ・現在のパスワードを入力してください
 - ・現在のパスワードが間違っています
- 新しいパスワード
 - ・新しいパスワードを入力してください
 - ・現在のパスワードと同じです
 - ・パスワードの条件を満たしていません
- パスワード再入力
 - ・入力してください
 - ・パスワードが一致しません

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧お気に入りマイページ▼

メールアドレス変更
パスワード変更

パスワード変更

現在のパスワード

新しいパスワード

※半角英数字 8文字以上

パスワード再入力

変更

[ホームへ戻る](#)