AWS上での監視サーバー(Zabbix)構築【5.AWSとCMLのVPN接続】



2021.09.11 2021.09.05


監視サーバーをAWS上で構築し、CML上のネットワーク機器/サーバーを監視します。監視ソフトウェアは Zabbixを利用します。

【前回】AWS上での監視サーバー(Zabbix)構築【4.Zabbixのインストールと設定】 【次回】AWS上での監視サーバー(Zabbix)構築【6.監視登録(ICMPノード監視)】

ネットワーク構成

下記のネットワーク環境を構築し、AWS上のEC2(Zabbixサーバー)から、CML上のネットワーク機器/サーバーを監視できるようにしていきます。

【参考】AWSサイト間VPNの構築(1.AWSの基本設定)



AWSのVPN構築

カスタマーゲートウェイの作成

ローカルネットワーク側のVPNの起点となるカスタマーゲートウェイを作成します。まず、自身が利用しているグローバルIPアドレスを確認します。ここではCMANのIPアドレス確認ページで確認しています。



VPC→仮想プライベートネットワーク(VPN)の画面から操作します。

カスタマーゲートウェイ→「カスタマーゲートウェイの作成」をクリックします。




2021/11/17 9:21

★2021年最新・完全版★AWS上での監視サーバー(Zabbix)構築【5.AWSとCMLのVPN接続】 | ネットワークエンジニアのガ...

「zabbix-test-cgw」という名前で、ルーティングは「静的」を選択し、IPアドレスは確認した「グローバ ルIPアドレス」を設定します。



「使用可能」となれば、作成完了です。



仮想プライゲートゲートウェイの作成

AWS側のVPNの起点となる仮想プライベートゲートウェイを作成します。


仮想プライベートゲートウェイ→「仮想プライベートゲートウェイの作成」をクリックします。

2021/11/17 9:21


★2021年最新・完全版★AWS上での監視サーバー(Zabbix)構築【5.AWSとCMLのVPN接続】 | ネットワークエンジニアのガ...




「zabbix-test-vgw」という名前で作成しています。




作成後は状態が「detached」となっいるため、VPCにアタッチします。




「アクション」→「VPCにアタッチ」を選択します。



VPC(aws-zabbix-test)を選択しアタッチします。



「attaching」の状態を経由し、




「attached」となれば、作成完了です。



ルートテーブルの設定


仮想プライベートゲートウェイからVPC内にルートを伝播するための設定を行います。 ルートテーブルの「ルート伝播」タブを選択し、「ルート伝播の編集」をクリックします。



作成した仮想プライベートゲートウェイの伝播の「有効化」にチェックを入れます。

| ハートデーブル > rtb | | |
|---|----------|--|
| ートテーブルの基本的な詳細 | | |
| ートテーブル ID Intb- | | |
| ート伝播の編集 | | |
| 想プライベートゲートウェイ 伝播 | | |
| yw- / zabbix-test-vgw 有効化 | | |
| | キャンセル 保存 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

伝播が「はい」となれば、設定完了です。




サイト間のVPN接続の作成

カスタマーゲートウェイと仮想プライベートゲートウェイの間でVPNを構築するため、サイト間のVPN接続を作成します。

サイト間のVPN接続 →「VPN接続の作成」をクリックします。

※VPN接続を作成すると利用料金が発生します※ 利用料金の説明 →こちら



下記を設定します。

名前タグ: zabbix-test-vpn ※任意の名前

ターゲットゲートウェイタイプ:仮想プライベートゲートウェイ

仮想プライベートゲートウェイ:作成した仮想プライベートゲートウェイを選択

カスタマーゲートウェイ:既存

カスタマーゲートウェイID:作成したカスタマーゲートウェイを選択

ルーティングオプション:静的

静的IPプレフィックス:下記を追加

- 192.168.1.0/24(ローカル

ネットワーク)

- 192.168.2.0/24(CMLのル

一タ間セグメント)

- 172.16.1.0/24(サーバー

接続セグメント)



トンネルオプションは設定変更不要です。

| トンネルオプション CIDR 内のトンネルと VPN トンネルの事前 | 1共有キーをカスタマイズします。未指定のト | ンネルオプションは、Arr | azon によってランダム | 'ムに生成されます。 | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|------------|--|---|------|----------|
| トンネル 1 の内部 IPv4 CIDR | Amazon による生成 | 0 | | | | | | |
| トンネル 1 の事前共有キー | Amazon による生成 | 0 | | | | | | |
| トンネル 2 の内部 IPv4 CIDR | Amazon による生成 | 0 | | | | | | |
| トンネル 2 の事前共有キー | Amazon による生成 | 0 | | | | | | |
| トンネル 1 の詳細オプション | デフォルトオプションを使用トンネル 1 オプションを編集 | | | | | | | |
| トンネル2の詳細オプション | デフォルトオプションを使用トンネル 2 オプションを編集 | | | | | | | |
| このステップを完了すると、VPN 接続料金 | か発生します。 料金を表示 | | | | | | | |
| * 必須 | | | | | | * | ヤンセル | VPN 接続の作 |

作成したVPN接続を確認します。

「詳細」タブで、「仮想プライベートゲートウェイ」と「カスタマーゲートウェイ」と「VPC」が正しく

ネットワーク ACL セキュリティグルーフ

設定されていることを確認します。

VPN 接続の作成 設定のダウンロード アクション マ New VPC Experi 0 . ค Q タグや属性によるフィルター、またはキーワードによる検索 | < 1中の1~1 VPC ダッシュボード - VPN ID - 状態 - 仮想プライベートゲートウェイ - カスタマーゲートウェイ - カスタマーゲートウェイアドレス - 内部 IP パージョン - タイ EC2 Global View New VPC でフィルタリング Q VPC の選択 ▼ VIRTUAL PRIVATE CLOUD VPN 接続: vpn-サブネット 詳細 トンネル詳細 静的ルート タグ ルートテーブル New インターネットゲートウェ VPN ID 状態 仮想プライベートゲートウェイ vgw-カスタマーゲートウェイ Transit Gateway カスタマーゲートウェイアドレス Egress Only インターネット タイプ カテゴリ ゲートウェイ VPC Vpc-ルーティング Static キャリアゲートウェイ アクセラレーション有効 認証タイプ Pre Shared Key DHCP オプションセット ローカル IPv4 ネットワーク Cidr 0.0.0.0/0 リモート IPv4 ネットワーク Cidr Elastic IP ローカル IPv6 ネットワーク Cidr リモート IPv6 ネットワーク Cidr マネージドプレフィックスリ エンドポイント エンドポイントのサービス NAT ゲートウェイ ピアリング接続 Nov ▼ セキュリティ

「トンネル詳細」タブで、トンネルの設定を確認します。

AWSのVPN接続では、冗長化のためにデフォルトで2つのトンネルが作成されます。

外部IPアドレスは「グローバルIPアドレス」、トンネルインターフェースのIPアドレスは「リンクローカルアドレス」が利用されます。




「静的ルート」タブで、設定したIPプレフィックスが「使用可能」となっていることを確認します。



ネットワーク機器の設定サンプルをダウンロードします。

「設定のダウンロード」をクリックします。




ベンダーは「Cisco Systems, Inc.」、プラットフォームは「Cisco ASR 1000」を選択し、ダウンロードをクリックします。

2021/11/17 9:21




セキュリティグループの設定


EC2に適用したセキュリティグループ(zabbix-sg)の「Edit inbound rules」をクリックします。



タイプは「全てのトラフィック」、ソースは「192.168.1.0/24,192.168.2.0/24,172.16.1.0/24」のルールを追加します。




ルールが追加されていることを確認します。



CMLの構築


CMLの設定

Server、IOSv(VPN-Router, Router1)、ExternalConnectorを配置し、下記の通りリンクを接続します。




Serverは、「EDIT CONFIG」で下記の設定を行い起動します。

hostname Server if config eth0 172.16.1.1 netmask 255.255.255.0 up route add -net 0.0.0.0/0 dev eth0



ExternalConnectorは、「EDIT CONFIG」で「BRIDGE」を選択します。

※CMLの外部ネットワーク接続の詳細はこちらで説明しています。



VPN-Routerを設定します。

```
*の部分はダウンロードしたテンプレート通りです。
[VPN-Router]
crypto keyring keyring-vpn-***********
 local-address 192, 168, 1, 100
pre-shared-key address ***, ***, *** key ********************
crypto isakmp policy 200
encr aes
 authentication pre-share
group 2
 lifetime 28800
exit
crypto isakmp profile isakmp-vpn-************
keyring keyring-vpn-***********
match identity address ***. ***. *** 255. 255. 255. 255
 |local-address XXX. XXX. XXX. XXX ※ここは自身のグローバルアドレスを指定
exit
crypto ipsec transform-set ipsec-prop-vpn-************ esp-aes 128 esp-sha-
hmac
mode tunnel
exit
crypto ipsec profile ipsec-vpn-************
set pfs group2
set security-association lifetime seconds 3600
 set transform-set ipsec-prop-vpn-************
exit
interface Tunnel1
 ip address 169, 254, 173, 150, 255, 255, 255, 252
 ip virtual-reassembly
 tunnel source 192, 168, 1, 100
 tunnel destination ***, ***, ***
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-**************
```

```
ip top adjust-mss 1379
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/0
ip address 192. 168. 1. 100 255. 255. 255. 0
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/1
ip address 192. 168. 2. 2 255. 255. 255. 0
no shutdown
exit

ip route 0. 0. 0. 0 0. 0. 0. 0 192. 168. 1. 1
ip route 10. 0. 0. 0 255. 255. 255. 0 Tunnel1
ip route 172. 16. 1. 0 255. 255. 255. 0 192. 168. 2. 1
```

Tunnel1が作成され、リンクアップしていることを確認します。

show ip int brief

```
Router#show ip int brief
Interface
                                      IP-Address
                                                              OK? Method
Status
               Protocol
GigabitEthernet0/0
                           192. 168. 1. 100 YES manual
up
GigabitEthernet0/1
                           192. 168. 2. 2
                                                  YES manual
                                                                up
up
Tunne I 1
                                    169, 254, 173, 150 YES manual
                                                                    up
up
```


AWSのVPN接続の「トンネル詳細」で、Tunnel1のステータスが「アップ」していることを確認します。

2021/11/17 9:21 ★2021年最新・完全版★AWS上での監視サーバー(Zabbix)構築【5.AWSとCMLのVPN接続】 | ネットワークエンジニアのガ...



疎通確認

ServerからEC2に向けてPingを実施し、疎通可能であることを確認します。



EC2からServerに向けてPingを実施し、疎通可能であることを確認します。

ping 172.16.1.1

```
[[ec2-user@ip-10-0-0-100 ~]$
[[ec2-user@ip-10-0-0-100 ~]$ ping 172.16.1.1
PING 172.16.1.1 (172.16.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.1.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=17.8 ms
64 bytes from 172.16.1.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=34.1 ms
64 bytes from 172.16.1.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=59.9 ms
64 bytes from 172.16.1.1: icmp_seq=4 ttl=62 time=16.3 ms
64 bytes from 172.16.1.1: icmp_seq=5 ttl=62 time=16.5 ms
^C
--- 172.16.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.338/28.986/59.963/16.879 ms
[[ec2-user@ip-10-0-0-100 ~]$
```

これで、AWS上での監視サーバー(Zabbix)構築【5.AWSとCMLのVPN接続】の説明は完了です!