Pythonのライブラリxlrdを使うと、Excelファイル(.xls, .xlsx)の読み込み、xlwtを使うとExcelファイル (.xls) の書き込みができる。それぞれの使い方を説明する。

PythonでExcelファイルを扱うライブラリの違いや使い分けなどは以下の記事を参照。

• **関連記事:** PythonでExcelファイルを扱うライブラリの比較

数値や文字列のデータを読み込んで分析するのであればpandas、既存のExcelファイルの書式を保ったまま編集・追記する場合はopenpyxlがおすすめ。

- **関連記事:** pandasでExcelファイル(xlsx, xls)の読み込み(read_excel)
- **関連記事:** PythonでExcelファイル (xlsx) を読み書きするopenpyxlの使い方

ここでは以下の内容について説明する。

- xlrd, xlwtのインストール
- xlrdの使い方 (xls, xlsx ファイルの読み込み)
- xlwtの使い方 (xls ファイルの書き込み)

スポンサーリンク

xlrd, xlwtのインストール

どちらも pip でインストールできる(環境によっては pip3)。

\$ pip install xlrd

\$ pip install xlwt

xlrdの使い方(xls, xlsxファイルの読み込み)

xlrdは xls , xlsx ファイルの読み込みを行うライブラリ。GitHubのレポジトリとドキュメントは以下のリンクから。

python-excel/xlrd: Library for developers to extract data from Microsoft Excel (tm) spreadsheet files

• xlrd documentation — xlrd 1.1.0 documentation

xlrdでは以下のクラスが定義されている。

- Book クラス: ワークブック全体
- Sheet クラス: 一つのシート
- Cell クラス: 一つのセル

ここでは以下の xlsx ファイルを例にセルの値を取得する方法を説明する。

• sample.xlsx

sheet1 と sheet2 の二つのワークシートを持つ。 sheet1 の中身は以下の通り。

```
A B C
one 11 12 13
two 21 22 23
three 31 32 33
```

xlrdをインポート。結果を見やすくするためにpprintモジュールもインポートしている。

• **関連記事:** Pythonのpprintの使い方(リストや辞書を整形して出力)

```
import xlrd
import pprint

source: xlrd_example.py
```

xlrd.open_workbook() にExcelファイルのパスを指定して Book オブジェクトを取得。 sheet_names() メソッドでシート名一覧のリストを取得できる。

```
wb = xlrd.open_workbook('data/src/sample.xlsx')
print(type(wb))
# <class 'xlrd.book.Book'>
print(wb.sheet_names())
# ['sheet1', 'sheet2']
source: xlrd_example.py
```

Book オブジェクトのメソッド sheets() で Sheet オブジェクトのリストを取得。

```
sheets = wb.sheets()

print(type(sheets))
# <class 'list'>

print(type(sheets[0]))
# <class 'xlrd.sheet.Sheet'>

source: xlrd_example.py
```

sheet_by_index() にシート番号、または、 sheet_by_name() にシート名を指定して特定のシートのみを取得することも可能。

```
sheet = wb.sheet_by_name('sheet1')

print(type(sheet))
# <class 'xlrd.sheet.Sheet'>

source: xlrd_example.py
```

Sheet オブジェクトのメソッド cell() に0始まりの行番号・列番号を指定して Cell オブジェクトを取得。 Cell オブジェクトの属性 value でそのセルの値を取得できる。

```
cell = sheet.cell(1, 2)

print(cell)
# number:12.0

print(type(cell))
# <class 'xlrd.sheet.Cell'>

print(cell.value)
# 12.0
source: xlrd_example.py
```

Sheet オブジェクトのメソッド cell_value() でセルの値を直接取得することも可能。

```
print(sheet.cell_value(1, 2))
# 12.0

source: xlrd_example.py
```

Sheet オブジェクトのメソッド col() は列番号を指定してその列の Cell オブジェクトのリストを返す。

```
col = sheet.col(1)

print(col)
# [text:'A', number:11.0, number:21.0, number:31.0]

print(type(col[0]))
# <class 'xlrd.sheet.Cell'>

source: xlrd_example.py
```

col_values() でセルの値のリストを直接取得することも可能。

```
col_values = sheet.col_values(1)

print(col_values)
# ['A', 11.0, 21.0, 31.0]

source: xlrd_example.py
```

行番号を指定して行の Cell オブジェクトのリスト、または、セルの値のリストを取得する row(), row_values() メソッドもある。

```
print(sheet.row_values(1))
# ['one', 11.0, 12.0, 13.0]
source: xlrd_example.py
```

任意の範囲のセルの値を2次元配列として取得

リスト内包表記で各行の値を row_values() メソッドで取得すると、セルの値を2次元配列(リストのリスト)として取得できる。

• **関連記事:** Pythonリスト内包表記の使い方

```
pprint.pprint([sheet.row_values(x) for x in range(4)])
# [['', 'A', 'B', 'C'],
# ['one', 11.0, 12.0, 13.0],
```

```
# ['two', 21.0, 22.0, 23.0],
# ['three', 31.0, 32.0, 33.0]]
source: xlrd_example.py
```

row_values() メソッドには取得する列の始まりと終わりを引数で指定できる。0始まりの行番号・列番号で範囲を指定して2次元配列(リストのリスト)として取得する関数は以下のように定義できる。

```
def get_list_2d(sheet, start_row, end_row, start_col, end_col):
    return [sheet.row_values(row, start_col, end_col + 1) for row in range(start_row, end_row +
    l_2d = get_list_2d(sheet, 2, 3, 1, 2)
    print(l_2d)
# [[21.0, 22.0], [31.0, 32.0]]
```

ワークシートの行数は Sheet オブジェクトの属性 nrows で取得できるので、ワークシート全体の値を2次元配列(リストのリスト)として取得する関数は以下のように定義できる。

```
print(sheet.nrows)
# 4

def get_list_2d_all(sheet):
    return [sheet.row_values(row) for row in range(sheet.nrows)]

l_2d_all = get_list_2d_all(sheet)
pprint.pprint(l_2d_all)
# [['', 'A', 'B', 'C'],
# ['one', 11.0, 12.0, 13.0],
# ['two', 21.0, 22.0, 23.0],
# ['three', 31.0, 32.0, 33.0]]

print(l_2d_all[1][0])
# one
source: xIrd_example.py
```

xlwtの使い方(xlsファイルの書き込み)

xlwtは xls ファイルの書き込みを行うライブラリ。 xlsx ファイルはサポートされていない。GitHubのレポジトリとドキュメントは以下のリンクから。

- python-excel/xlwt: Library to create spreadsheet files compatible with MS Excel 97/2000/XP/2003 XLS files, on any platform.
- xlwt documentation xlwt 1.3.0 documentation

Workbook オブジェクトを作成し add_sheet() メソッドでワークシートを追加、 Worksheet オブジェクトの write() メソッドでセルに値を入力していくイメージ。

xlwt.Workbook() で Workbook オブジェクトを作成。

```
import xlwt
wb = xlwt.Workbook()
print(type(wb))
# <class 'xlwt.Workbook.Workbook'>
source: xlwt_example.py
```

add_sheet() メソッドでワークシートを追加。 Worksheet オブジェクトが返る。既存のシート名を指定するとエラーになるので注意。

```
sheet = wb.add_sheet('sheet1')

print(type(sheet))
# <class 'xlwt.Worksheet.Worksheet'>

source: xlwt_example.py
```

Worksheet オブジェクトの write() メソッドで値を入力。第一引数が行番号、第二引数が列番号、第三引数が入力する値。行番号、列番号は0始まり。

```
sheet.write(0, 0, 'A')
sheet.write(0, 1, 'B')
sheet.write(1, 0, 10)
sheet.write(1, 1, 20)
source: xlwt_example.py
```

既に入力した位置のセルを指定するとエラー。

```
# sheet.write(0, 0, 'A')
# Exception: Attempt to overwrite cell: sheetname='sheet1' rowx=0 colx=0
```

source: xlwt example.py

Worksheet オブジェクトの save() メソッドにパスを指定するとファイルとして保存される。既存のファイルのパスを指定すると上書きされる(元のファイルのデータは削除される)ので注意。

```
wb.save('data/dst/xlwt_sample.xls')
source: xlwt_example.py
```

2次元配列を任意の位置に書き込み

以下のような関数を定義すると、2次元配列(リストのリスト)を書き込むことができる。引数 start_row , start_col に2次元配列が書き込まれる行番号と列番号を0始まりで指定する。

```
sheet2 = wb.add_sheet('sheet2')

def write_list_1d(sheet, 1, start_row, start_col):
    for i, val in enumerate(1):
        sheet.write(start_row, start_col + i, val)

def write_list_2d(sheet, 1_2d, start_row, start_col):
    for i, 1 in enumerate(1_2d):
        write_list_1d(sheet, 1, start_row + i, start_col)

l_2d = [['A', 'B', 'C'], [1, 2, 3]]
    write_list_2d(sheet2, 1_2d, 1, 2)

wb.save('data/dst/xlwt_sample.xls')
```