UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA

	PROJETO 02 - FILTROS EM MATLAB - Filtro FIR
DISCIPLINA:	DEB0804 - Processamento Digital de Sinais
PROFESSOR:	Alan Cássio Queiroz Bezerra Leite
ALUNOS(A):	

PROJETO 02

Parte 03

Nesta prática pretende-se demonstrar (i) o projeto de filtros de resposta finita (FIR - Finite Impulse Response) através do cálculo de seus coeficientes e (ii) a implementação do filtro. Pra isto usamos a técnica de "janelas".

Resumo pontos abordados nesta parte		
Ponto 1	Execução de uma filtragem usando função "conv"	
Ponto 2	Calculando coeficientes FIR fase a fase	
Ponto 3	Calculando coeficientes FIR usando funções fir1 e fir2	
Ponto 4	Calculando coeficientes FIR usando Parks-McClellan	

Ponto 1: Implementação de filtros FIR

Para implementar um filtro FIR é necessário que se tenha em mãos os coeficientes do filtro. Por isto, antes é necessário aprender a projetar um filtro que é o que faremos nos próximos tópicos. Por enquanto, vamos imaginar que já temos os coeficientes prontos e nossa intenção se resume a implementar o filtro considerando que o projeto (que é a designação dos coeficientes do filtro) já esteja pronta. O Código abaixo mostra como é feita a implementação de um filtro FIR passa baixas com coeficientes já dados (linha 2 e 3). Note que a execução do filtro é feita por uma convolução da entrada com a resposta impulsiva h(n) do filtro na linha 17.

Uma outra forma muito usual de se executar uma filtragem no Matlab é usando a função filter. Para isto, basta substituir a linha código $saida = conv(entrada_discretizada, h)$; do exemplo anterior por: $saida = filter(h, 1, entrada_discretizada)$

Código 4.1 - Implementação de um filtro FIR dados seus coeficientes. clc; clear; $h = [0.4375, \ 0.3142, \ 0.0625, \ -0.0935, \ -0.0625, \ 0.0418, \ 0.0625, \ -0.0124, \ -0.0625, \ -0.00124, \ -0.$ 3 0.0625, 0.0418, -0.0625, -0.0935, 0.0625, 0.3142]; 4 $n_h = 0:15;$ 5 %% PARTE 1: Gera um sinal analógico (entrada_analogica) e sua versão discretizada (entrada_discretizada) Fs = 20000;% taxa de amostragem: 20mil amostras/seg 8 t = 0:(1/Fs):0.02;% amostragem de 0,02seg N = max(t)/(1/Fs);9 10 % quantidade de amostras da entrada para filtrar n = 0:N;11 $entrada_analogica = sin(2*pi* 200*t) + sin(2*pi*25*t) + sin(2*pi* 5000*t) + sin(2*pi$ 9000*t); 12 13 entrada_discretizada = $\sin(2*pi*200.*n/Fs) + \sin(2*pi*25.*n/Fs) + \sin(2*pi*5000.*n/Fs) + \sin(2*pi*5000.*n/Fs) + \sin(2*pi*25.*n/Fs) + \sin($ 14 sin(2*pi*9000.*n/Fs); 15 16 %% PARTE 2: convolui entrada com h saida = conv(entrada_discretizada, h); 17 18 19 %% PARTE 3: PLOTA RESULTADOS 20 % calcula espectro entrada 21 fft_sinal_entrada = fft(entrada_discretizada)/N; 22 $f_{entrada} = n.*(Fs/N);$ 23 % calcula espectro saida N3 = size(saida, 2);2.4 25 fft(saida)/N3; fft_sinal_saida = 26 n3 = 0:size(fft_sinal_saida,2)-1; 27 $f_saida = n3.*(Fs/N3);$ 28 % calcula espectro filtro fft_resp_filtro = fft(h); n4 = 0:size(fft_resp_filtro,2)-1; 30 N4 = size(n4.2);31 32 $f_h = n4.*(Fs/N4);$ 33 %plota espectros 34 subplot(3,1,1); stem(n_h,h); xlabel('n'); title('Coef. filtro'); $\verb|subplot(3,1,2)|; \verb|plot(f_entrada(1:N/2)|, \verb|abs(fft_sinal_entrada(1:N/2))|)|; \\$ 35 hold on; 36 37 plot(f_saida(1:N3/2), abs(fft_sinal_saida(1:N3/2)),'r'); 38 plot(f_h(1:N4/2), abs(fft_resp_filtro(1:N4/2)), 'g'); 39 legend('entrada', 'saída', 'resp. impulsiva'); 40 xlabel('Freq (Hz)'); title('Espectros dos sinais e filtro') 41 %plota sinais 42 43 subplot(3,1,3); plot(n, entrada_discretizada); 44 hold on; 45 plot(n3, saida, 'r'); legend('entrada', 'saída'); 46 47 xlabel('n'); title('Sinais discretos do filtro');

Ponto 2: Projetar um filtro FIR pelo método de janelas

Projetar um filtro FIR usando o método de janelas é uma tarefa relativamente fácil. No exemplo do código abaixo dividimos o código em oito partes para facilitar seu entendimento. Na parte 1 (linhas 3 a 7) especificamos as características do filtro. São elas:

- F_s :indica a taxa de aquisição máxima do sinal de entrada do filtro;
- F_c : indica a frequência de corte (em Hertz);
- N: número de coeficientes do filtro que pretendemos projetar;
- Num_Coef_filtro: dos N coeficientes calculados, devemos usar apenas parte deles que será designado por esta variável Num_Coef_filtro.

Na parte 2 (linhas 10 a 16) especificamos o espectro ideal para o filtro baseado nos valores coletados na parte 1. A partir deste espectro idealizado encontramos na parte 3 (linha 19) quais devem ser os coeficientes ideais do filtro para implementação deste espectro idealizado. Note que se o filtro é passa alta (linha 20) devemos multiplicar os coeficientes encontrados por $cos(2\pi n(F_s/2)/Fs) = cos(\pi n) = [1, -1, 1, -1, ...]$. Isto transforma o filtro passa-baixas em passa-altas. Já na linha 25 o código testa se foi escolhido um filtro passa-faixas para transformar o filtro passa-baixas em um passa-faixas através do deslocamento de frequência feito pela multiplicação dos coeficientes do filtro passa-baixa por $cos(2\pi n f_{cc}/F_s)$ onde f_{cc} indica a frequência de centro da banda de passagem.

```
Código 4.2 - Projeto de um filtro FIR passa-baixas, passa-latas e faixas.
```

```
clc: clear:
      %% PARTE 1: dados do filtro
                              %taxa de amostragem
3
     Fs = 20000;
4
     fc = 2000;
                              %frequencia de corte do filtro
                              %Quantidade total de coeficientes filtro
     N = 64;
     Num_Coef_Filtro = 64; %Qtos coeficientes vou usar do total
     tipo_filtro = input('\nTipo filtro(1=passa-baixas; 2=passa-altas; 3=passa-faixa) =');
8
     %% PARTE 2: gera o espectro ideal do filtro
9
10
     H = zeros(1, N);
                                   %resposta em freq ideal do filtro
11
     f_{resol} = Fs/N;
                                   %calcula resolução frequencia
     m_corte = round(fc/f_resol)+1; %estima indice "m" de fc
12
     H = [ones(1, m\_corte + 1) zeros(1, (N/2-m\_corte)) zeros(1, (N/2-m\_corte)) ones(1, m\_corte)
13
14
      - 1)]; %gera espectro ideal do filtro
15
     m = 0:N-1;
     f = m.*f_resol;
                                   %define o eixo de frequencias do grafico 1
16
17
     %% PARTE 3: gera todos coef. ideais do filtro
18
19
     h_ideal = ifft(H);
     if (tipo_filtro==2) %se passa-alta, multiplicar coef por [1,-1,1,-1,...]
20
21
         n = 0:N-1;
22
         deslocamento_f = cos(2*pi*n.*(Fs/2)/Fs);
         h_ideal = h_ideal.*deslocamento_f;
23
24
     end
25
     if (tipo_filtro==3) %se passa-faixa, multiplicar coef por modulacao
26
         n = 0:N-1;
27
         fcc = input('\nDigite em Hz frequência central =');
          deslocamento_f = cos(2*pi*fcc.*n/Fs);
28
29
         h_ideal = h_ideal.*deslocamento_f;
30
31
     %% PARTE 4: GERA SIMETRIA PAR NA FUNCAO SYNC DOS COEFICIENTES
32
33
     h_ideal(N/2:N) = h_ideal(1:N/2+1);
34
      for i=2:(N/2)
         h_{ideal(i-1)} = h_{ideal(N-i+1)};
35
     end
36
37
     inicio = N/2 - Num_Coef_Filtro/2 + 1;
     fim = N/2 + Num_Coef_Filtro/2;
38
39
     h = real(h_ideal(inicio:fim)); %pega so parte dos coeficientes ideias do filtro
40
41
     %% PARTE 5 (opcional): aplica janela
     resposta = input('\nDeseja aplicar janela aos coef (1=sim; 2=nao)? = ');
42
43
     if (resposta == 1)
44
          jan = window(@blackman, (fim-inicio)+1);
45
         h = h.*jan';
     end
46
47
     %% PARTE 6: testa a implementação filtro com sinal sintetico
48
     N_sinal_sintetico = 400:
49
                                    % quantidade de amostras do sinal sintetico
50
      n1 = 0:N_sinal_sintetico-1;
51
     entrada_discretizada = sin(2*pi*500.*n1/Fs) + sin(2*pi*2500.*n1/Fs) + sin(2*pi*5000.*n1/Fs)
52
      + sin(2*pi*8000.*n1/Fs);
53
     saida = conv(entrada_discretizada, h);
54
     N_sinal_saida = size(saida,2);
     N_resp_impulsitva = Num_Coef_Filtro;
55
56
57
     %% PARTE 7: calcula espectros sinal entrada, saida e h(n)
58
      fft_sinal_entrada = fft(entrada_discretizada)/N_sinal_sintetico;
     fft_sinal_saida = fft(saida)/N_sinal_saida;
fft_resp_filtro = fft(h);
59
60
     f_entrada = n1.*(Fs/N_sinal_sintetico);
61
     n3 = 0:size(fft_sinal_saida,2)-1;
f_saida = n3.*(Fs/N_sinal_saida);
62
63
64
     n2 = 0:size(fft_resp_filtro,2)-1;
65
     f_h = n2.*(Fs/N_resp_impulsitva);
66
      %% PARTE 8: plota
67
68
     subplot(2,2,1); stem(f,H); title('H(f) idealizado'); xlabel('f(Hz)')
      subplot(2,2,2); stem(real(h_ideal)); xlabel('n'); hold on; stem([inicio:fim],h,'-.r');
69
70
      title('Coeficientes h(n) do filtro'); ylabel('Amplitude'); xlabel('n');
     legend('Todos', 'Selecionados');
71
72
      subplot(2,2,3); plot(f_entrada(1:N_sinal_sintetico/2),
73
     abs(fft_sinal_entrada(1:N_sinal_sintetico/2)));
74
                      hold on;
75
                      plot(f_saida(1:N_sinal_saida/2),
76
     abs(fft_sinal_saida(1:N_sinal_saida/2)), 'r');
                      plot(f_h(1:N_resp_impulsitva/2),
77
     abs(fft_resp_filtro(1:N_resp_impulsitva/2)),'g');
    legend('entrada','saída','resp. impulsiva');
78
79
                      xlabel('Freq (Hz)');
80
81
                      title('Espectros dos sinais e filtro')
82
     subplot(2,2,4); plot(n1, entrada_discretizada);
83
                      hold on;
84
                      plot(n3, saida, 'r');
85
                      legend('entrada', 'saída');
                      xlabel('n');
86
                      title('Sinais discretos do filtro');
87
```

Na parte 4 cuidados para gerar um gráfico de coeficientes simétrico em relação ao eixo vertical pois a ifft só estima metade da função sync. A outra metade deve ser preenchida através de espelhamento. Na parte 5 temos a opção de usar uma janela aos coeficientes para atenuar o ripple da banda passante. Aplicar uma janela é importante quando $Num_Coef_filtro < N$ pois nesta situação é gerado um ripple que pode ser atenuado por algumas funções de janelamento.

Finalmente, nas partes 6 a 8 geramos um sinal sintético com 4 componentes de frequência para testar o filtro e calculamos os espectros do sinal sintético de entrada, o espectro da resposta impulsiva do filtro e o espectro do sinal de saída. Faça testes para ver os efeitos de filtragem.

Uma forma muito interessante de se avaliar a resposta impulsiva de um filtro é usando a função freqz do Matlab. O argumento desta função são os coeficientes h(n) do filtro e o resultado é a magnitude da resposta em frequência do filtro (designado como mag no código 4.3) e as correspondentes frequências normalizadas por π . Assim, a maior frequência tem valor 1 e indica a frequência de Nyquist que em nosso exemplo é $F_s/2 = 20.000/2 = 10.000 Hz$.

Ponto 3: Projetar um filtro FIR usando a função do Matlab FIR1 e FIR2.

A função FIR1 do Matlab tem um dos seguintes formatos:

- Coeficientes = $fir1(n, W_n)$
- Coeficientes = $fir1(n, W_n, 'ftype')$
- Coeficientes = $fir1(n, W_n, window)$
- Coeficientes = fir1(n, Wn, 'ftype', window)

Onde W_n indica a faixa de frequências que determinam o filtro, n a ordem, ftype o tipo (que pode ser high ou stop) e window os coeficientes da janela que pode ser opcional. Observe os exemplos do código 4.4. A função FIR1 usa o método de projeto conhecido como projeto baseado por resposta ao impulso.

Código 4.4 - Cálculos coeficientes filtro FIR usando função FIR1 ordem = 50;resol_plot_freq = 512; 3 4 %Exemplo 1a: passa-baixas (frequência normalizada) 5 coef = fir1(ordem, 0.3); 6 freqz(coef, 1, resol_plot_freq) 8 %Exemplo 1b: passa-baixas (frequência nominal considerando Fs=20k) fc = 3000: 9 10 Fs = 20e3;11 coef = fir1(ordem, fc/(Fs/2)); 12 [H , freq] = freqz(coef,1,resol_plot_freq, 20e3); 13 plot(freq, abs(H)); 14 15 16 17 %Exemplo 2: passa-altas coef = fir1(ordem, 0.4,'high'); 18 19 freqz(coef, 1, resol_plot_freq) 20 %Exemplo 3: passa-altas com janela de Hanning coef = fir1(ordem, 0.6, 'high', hann(ordem+1)); freqz(coef,1,resol_plot_freq) %Exemplo 4: passabanda coef = fir1(ordem, [0.3 0.5]); freqz(coef,1,resol_plot_freq) %Exemplo 5: rejeita-banda coef = fir1(ordem, [0.3 0.7], 'stop'); freqz(coef, 1, resol_plot_freq)

No código 4.4, deve-se escolher frequências normalizaas. Isto quer dizer que a maior frequência que pode ser representada pelo sistema, que equivale a $F_s/2$ (segundo critério de Nyquist) é denominada de 1. Assim, se desejamos projetar um filtro para cortar em 3000Hz usando um sistema com $F_s = 20000Hz$, sabe-se que a máxima frequência de 10000Hz equivale a 1. Logo, a frequência de 3000Hz equivale 3000/10000 = 0, 3. A função freqz analisa a resposta em frequência dos coeficientes.

Um outro tipo de projeto dos coeficientes do filtro FIR é conhecido como amostragem baseada em frequência e é implementada pela função FIR2 conforme ilustra o código 4.5. A função FIR2 tem geralmente o formato fir2(n, f, m, window) onde n indica o ordem do filtro, f as frequências do filtro, m as respectivas amplitudes que devem ter as frequências especificadas pelo vetor f e window o tipo de janela usado para os n+1 coeficientes do filtro (o uso de janelas é opcional e pode ser deixado em branco conforme ilustra alguns dos exemplos do código 4.5).

```
Código 4.5 - Cálculos coeficientes filtro FIR usando função FIR2
      ordem = 50;
      resol_plot_freq = 512;
3
4
      %Exemplo 1: passa-baixas
      f = [0, 0.3, 0.4, 1]; m = [1, 1, 0, 0];

coef = fir2(ordem, f, m);
5
6
      freqz(coef, 1, resol_plot_freq);
8
9
      %Exemplo 2: passa-altas
      f = [0, 0.5, 0.65, 1]; m = [0, 0, 1, 1];
10
11
      coef = fir2(ordem, f, m);
12
      freqz(coef, 1, resol_plot_freq);
13
14
      %Exemplo 3: passa-altas com janela
      f = [0, 0.5, 0.65, 1]; m = [0, 0, 1, 1]; coef = fir2(ordem, f, m, hann(ordem+1));
15
16
17
      freqz(coef,1,resol_plot_freq);
18
19
      %Exemplo 4: passa-banda
20
      f = [0, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 1]; m = [0, 0, 1, 1, 0, 0];
21
      coef = fir2(ordem, f, m);
22
      freqz(coef, 1, resol_plot_freq);
23
2.4
      %Exemplo 5: rejeita-banda
      f = [0, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 1]; m = [1, 1, 0, 0, 1, 1];
25
26
      coef = fir2(ordem, f, m);
      freqz(coef, 1, resol_plot_freq);
```