
云打印安装

下载云打印安装包,安装好的云打印,打开 Super Printer 云打印程序,在电脑右下角出现云打印图标。

注册到平台


第一次打开需要我们的注册云打印。点击注册到平台如下图:



输入注册码 Key(如果没有请向我们获取),点击确认;通过后,则表示云打印设备注册成功了,同时选择本地对接的打印机(默认会对接默认打印机)

测试云打印

打开打印测试页面,输入云打印设备标识--选择 pdf 文件,点击确认打印;如下图:



API 打印 PDF 格式文件

PUT https://wdk.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Print/ device . time .pdf

参数名称	类型	说明
device	String	云打印设备标识
time	int	当前时间点

备注:如何获取云打印设备标识,点击云打印图标,再点击菜单中的_{所属。。。},则云打印标识就会自动复制到粘贴板;如下图:



各语言代码实例

```
//js实例
fetch(['https://wdk.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Print/'
    , device,'.',new Date().getTime(),'.pdf'].join(''), {
    method: 'PUT',
    body: file
}).then(res => {
});
//Java实例
String sfmt="https://wdk.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Print/%s.%d.pdf";
URL url = new URL(String.format(sfmt, device,System.currentTimeMillis()));
HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection)url.openConnection();
conn.setRequestMethod("PUT");
conn.setDoInput(true);
OutputStream os = conn.getOutputStream();
Copy(file,os);
os.flush();
os.close();
conn.getResponseCode();
//C#实例
var httpCleint = new HttpClient();
var sfmt="https://wdk.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Print/{0}.{1}.pdf";
var result = httpCleint.PutAsync(String.Format(sfmt, device,DateTime.Now.Ticks)
    ,new System.Net.Http.StreamContent(file)).Result;
```

获取打印设备列表

GET https://printapi.boomingshop.cn/ key /Check/Message/Print? start =0& limit =25

参数名称	类型	说明
key	String	注册码
start	int	开始行号
limit	int	连续数量

此接口返回以 register 注册时间为排序的云打印设备列表,格式如下:

```
{
    "data": [{
        "device": "....",
        "active": "1604301935",
        "register": "1604300479"
    }],
    "total": 1
}
```

字典名称	类型	说明
.device	String	云打印设备标识
.active	int	最后心跳时间
.register	int	注册时间
total	int	云打印设备总数

获取最近激活时间云打印设备列表

GET https://printapi.boomingshop.cn/ key /Check/Message/Print/ time

参数名称	类型	说明
key	String	注册码
time	int	不小于此激活时间

此接口返回以最近 active 激活时间排序的云打印设备列表,格式如下:

```
{
    "data": [{
        "device": "....",
        "active": "1604301935",
        "register": "1604300479"
    }],
    "total": 1
//只会返回100个设备列表
}
```

字典名称	类型	说明
.device	String	云打印标识

字典名称	类型	说明
.active	int	最后心跳时间
.register	int	注册时间
total	int	满足激活时间设备总数

获取单个云打印设备详情

GET https://printapi.boomingshop.cn/ key /Check/Message/Print/ device

参数名称	类型	说明
key	String	注册码
device	String	设备标识

此接口返回单个云打印设备,格式如下:

```
{
    "device": "...",
    "active": "1604301935",
    "register": "1604300479"
}
```

字典名称	类型	说明
device	String	设备标识
active	int	最后心跳时间
register	int	注册时间