网站搜索

如何通过 libvirt 和 KVM 使用桥接网络

Libvirt 是一个免费的开源软件,它提供 API 来管理虚拟机的各个方面。在 Linux 上,它通常与 KVM 和 Qemu 结合使用。除此之外,libvirt 用于创建和管理虚拟网络。使用 libvirt 时创建的默认网络称为"默认",并使用 NAT(网络地址转换)和数据包转发将模拟系统与"外部"世界(主机系统和互联网)连接起来。)。在本教程中,我们将了解如何使用**桥接网络**创建不同的设置。

在本教程中您将学习:

- 如何创建虚拟桥
- 如何将物理接口添加到网桥
- 如何使网桥配置持久化
- 如何修改固件规则以允许流量到达虚拟机
- 如何创建新的虚拟网络并在虚拟机中使用它



如何通过 libvirt 和 KVM 使用桥接网络

使用的软件要求和约定 "默认"网络

当使用 **libvirt** 且 **libvirtd** 守护进程运行时,会创建一个默认网络。我们可以使用 virsh 实用程序验证该网络是否存在,该实用程序在大多数 Linux 发行版上通常随 libvirt-client 软件包一起提供。要调用该实用程序以显示所有可用的虚拟网络,我们应该包含 net-list 子命令:

\$ sudo virsh net-list --all

在上面的示例中,我们使用 --all 选项来确保结果中也包含**非活动**网络,该网络通常应与下面显示的网络相对应:

| Name | State | Autostart | Persistent |
|---------|--------|-----------|------------|
| default | active | yes | yes |

要获取有关网络的详细信息并最终对其进行修改,我们可以使用 edit 子命令调用 virsh,并提供网络名称作为参数:

\$ sudo virsh net-edit default

包含 xml 网络定义的临时文件将在我们最喜欢的文本编辑器中打开。在这种情况下,结果如下:

正如我们所看到的,默认网络基于virbr[®]虚拟网桥的使用,并使用基于**NAT**的连接来将属于网络一部分的虚拟机连接到外面的世界。我们可以使用 ip 命令验证桥是否存在:

```
$ ip link show type bridge
```

在我们的例子中,上面的命令返回以下输出:

5: virbr0: <NO-CARRIER, BROADCAST, MULTICAST, UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000

link/ether 52:54:00:48:3f:0c brd ff:ff:ff:ff:ff

要显示属于网桥的接口,我们可以使用 ip 命令并仅查询以 virbr0 网桥为主的接口:

```
$ ip link show master virbr0
```

运行命令的结果是:

```
6: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel master virbr0 state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
```

```
link/ether 52:54:00:48:3f:0c brd ff:ff:ff:ff:ff
```

正如我们所看到的,当前只有一个接口连接到网桥,virbr0-nic。 virbr0-nic 接口是一个虚拟以太网接口: 它是自动创建并添加到网桥的,其目的只是提供稳定的 MAC 地址 (52:54:00:48:3f:0c 在本例中) 用于桥接。

当我们创建和启动虚拟机时,其他虚拟接口将添加到桥中。为了本教程,我创建并启动了 Debian (Buster) 虚拟机;如果我们重新启动上面使用的命令来显示桥接从接口,我们可以看到添加了一个新接口,vnet0:

```
$ ip link show master virbr0
6: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel master virbr0 state DOWN mode DEFAULT group
default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:48:3f:0c brd ff:ff:ff:ff:ff
7: vnet0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master virbr0 state UNKNOWN mode DEFAULT
group default qlen 1000
    link/ether fe:54:00:e2:fe:7b brd ff:ff:ff:ff:ff
```

任何物理接口都不应添加到 virbro 网桥, 因为它使用 NAT 来提供连接。

对虚拟机使用桥接网络

默认网络提供了一种非常简单的方式来在创建虚拟机时实现连接:一切都已"准备就绪"并且开箱即用。然而,有时,我们希望实现**完全桥接** 连接,其中访客设备连接到主机LAN,而不使用NAT,我们应创建一个新桥并共享主机物理以太网接口之一。让我们看看如何逐步执行此操作。

创建一座新桥梁

要创建新的网桥,我们仍然可以使用 ip 命令。假设我们想将这座桥命名为 br0;我们将运行以下命令:

```
$ sudo ip link add br0 type bridge
```

为了验证桥是否已创建, 我们像以前一样执行以下操作:

```
$ sudo ip link show type bridge
5: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default
qlen 1000
    link/ether 52:54:00:48:3f:0c brd ff:ff:ff:ff:ff
8: br0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 26:d2:80:7c:55:dd brd ff:ff:ff:ff:ff
```

正如预期的那样,新桥 bro 已创建,并且现在包含在上述命令的输出中。现在新桥已创建,我们可以继续向其添加物理接口。

https://cn.linux-console.net/?p=10660

2/5

将物理以太网接口添加到网桥

在此步骤中,我们将向网桥添加一个主机物理接口。请注意,在这种情况下,您不能使用主以太网接口,因为一旦将其添加到网桥,您就会失去连接,因为它将失去其 IP 地址。在这种情况下,我们将使用一个附加接口,enp0s29u1u1:这是由连接到我的机器的以太网到 USB 适配器提供的接口。

首先我们确保接口状态为UP:

```
$ sudo ip link set enp0s29u1u1 up
```

要将接口添加到桥接,需要运行的命令如下:

```
$ sudo ip link set enp0s29u1u1 master br0
```

要验证接口是否已添加到网桥,请改为:

```
$ sudo ip link show master br0
3: enp0s29u1u1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master br0 state UP mode DEFAULT
group default qlen 1000
   link/ether 18:a6:f7:0e:06:64 brd ff:ff:ff:ff:ff
```

为网桥分配静态 IP 地址

此时我们可以为网桥分配一个静态IP地址。假设我们要使用192.168.0.90/24;我们会运行:

```
$ sudo ip address add dev br0 192.168.0.90/24
```

为了将地址添加到接口中, 我们运行:

```
$ ip addr show br0
9: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 26:d2:80:7c:55:dd brd ff:ff:ff:ff:
    inet 192.168.0.90/24 scope global br0
      valid_lft forever preferred_lft forever
[...]
```

使配置持久化

我们的桥接配置已准备就绪,但是,事实上,它无法在机器重新启动后继续存在。为了使我们的配置持久化,我们必须编辑一些配置文件,具 体取决于我们使用的发行版。

Debian 及其衍生品

在 Debian 系列发行版上,我们必须确保安装了 bridge-utils 软件包:

```
$ sudo apt-get install bridge-utils
```

安装软件包后,我们应该修改 /etc/network/interfaces 文件的内容:

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# Specify that the physical interface that should be connected to the bridge
# should be configured manually, to avoid conflicts with NetworkManager
iface enp0s29u1u1 inet manual
# The br0 bridge settings
auto br0
iface br0 inet static
    bridge ports enp0s29u1u1
        address 192.168.0.90
        broadcast 192.168.0.255
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.0.1
```

红帽发行版系列

在 Red Hat 系列发行版(包括 Fedora)上,我们必须操作 /etc/sysconfig/network-scripts 目录中的网络脚本。如果我们希望网桥不由 NetworkManager 管理,或者我们使用旧版本的 NetworkManager 无法管理网络交换机,我们需要安装 network-scripts包:

```
$ sudo dnf install network-scripts
```

安装软件包后,我们需要创建用于配置br0网桥的文件:/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0。在文件中我们放置以下内容:

```
DEVICE=br0
TYPE=Bridge
B00TPROT0=none
IPADDR=192.168.0.90
GATEWAY=192.168.0.1
NETMASK=255.255.255.0
ONB00T=yes
DELAY=0
NM_CONTROLLED=0
```

然后,我们修改或创建用于配置将连接到网桥的物理接口的文件,在本例中为 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s29u1u1:

```
TYPE=ethernet
B00TPR0T0=none
NAME=enp0s29u1u1
DEVICE=enp0s29u1u1
ONB00T=yes
BRIDGE=br0
DELAY=0
NM_CONTROLLED=0
```

准备好配置后,我们可以启动 network 服务,并在启动时启用它:

```
$ sudo systemctl enable --now network
```

禁用网桥的 netfilter

为了允许所有流量转发到网桥,从而转发到连接到它的虚拟机,我们需要禁用 netfilter。例如,为了使 DNS 解析能够在连接到网桥的来宾计算机上工作,这是必需的。为此,我们可以在 /etc/sysctl.d 目录中创建一个扩展名为 .conf 的文件,我们将其命名为 99-netfilter-bridge.conf 。在里面我们写入以下内容:

```
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 0
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 0
net.bridge.bridge-nf-call-arptables = 0
```

要加载文件中写入的设置,首先我们确保加载 br_netfilter 模块:

```
$ sudo modprobe br_netfilter
```

要在启动时自动加载模块,让我们创建 /etc/modules-load.d/br_netfilter.conf 文件: 它应该只包含模块本身的名称:

```
br_netfilter
```

加载模块后,要加载我们存储在 99-netfilter-bridge.conf 文件中的设置,我们可以运行:

```
$ sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-netfilter-bridge.conf
```

创建新的虚拟网络

此时,我们应该定义一个新的"网络"以供虚拟机使用。我们使用我们最喜欢的编辑器打开一个文件,并将以下内容粘贴到其中,然后将其保存为bridged-network.xml:

文件准备好后, 我们将其位置作为参数传递给 net-define virsh 子命令:

\$ sudo virsh net-define bridged-network.xml

要激活新网络并使其自动启动, 我们应该运行:

\$ sudo virsh net-start bridged-network
\$ sudo virsh net-autostart bridged-network


我们可以通过运行 virsh net-list 来验证网络是否已激活 再次命令:

| \$ sudo virsh net-list | | | | | | |
|------------------------|--------|-----------|------------|--|--|--|
| Name | State | Autostart | Persistent | | | |
| | | | | | | |
| bridged-network | active | yes | yes | | | |
| default | active | yes | yes | | | |

现在,我们可以在使用 --network 选项时按名称选择网络:

```
$ sudo virt-install \
   --vcpus=1 \
   --memory=1024 \
   --cdrom=debian-10.8.0-amd64-DVD-1.iso \
   --disk size=7 \
   --os-variant=debian10 \
   --network network=bridged-network
```

如果使用virt-manager图形界面,我们将能够在创建新虚拟机时选择网络:



结论

在本教程中,我们了解了如何在 Linux 上创建虚拟桥并将物理以太网接口连接到它,以便创建一个新的"网络"以在使用 libvirt 管理的虚拟机中使用。使用后者时,为了方便起见,提供了默认网络:它通过使用 NAT 提供连接。当使用桥接网络作为我们在本教程中配置的网络时,我们将提高性能并使虚拟机成为主机同一子网的一部分。

版权所有。 © Linux-Console.net • 2019-2023