## Propiedades coligativas de las disoluciones

Son un conjunto de propiedades del disolvente que varían en una disolución en función de la concentración del soluto son:

Presión de vapor Punto de ebullición Punto de congelación Presión osmótica

# Lev de Henry

La presión afecta a la solubilidad de un gas en un líquido mucho más que la temperatura -Al aumentar la temperatura generalmente disminuye la solubilidad del Gas-Liquido-. La solubilidad aumenta proporcionalmente a medida que aumenta la presión:

C = 
$$\mathbf{K} \cdot \mathbf{P_{gas}}$$
 Siendo: 
$$\begin{cases} \mathbf{C} &= \text{Concentración (es su Solubilidad)} \\ \mathbf{P_{gas}} &= \text{Presión parcial del gas sobre la disolución} \\ \mathbf{K} &= \text{Constante de Henry} \\ \mathbf{Unidades \ de \ presión} \\ \mathbf{1 \ Pa} &= \mathbf{1 \ N/m^2} \\ \mathbf{1 \ bar} &= \mathbf{10^5 \ Pa} \\ \end{cases}$$

1 atm = 101.3025 Pa 1 atm = 760 mmHg1 mmHg = 133.322 Pa1 Torr = 133.322 Pa1 Psi (Libra Fuerza /Pulgada<sup>2</sup>) = 6.894757 KPa

# Leyes de Raoult (Para disoluciones diluidas)

La presión de vapor para un disolvente en una disolución es igual a la presión de vapor del disolvente puro multiplicada por la fracción molar del mismo en la disolución.

$$\mathbf{P_d} = \mathbf{P_d^0} \cdot \mathbf{X_d} \quad \text{Siendo:} \begin{cases} \mathbf{P_d} = \text{Presi\'on de vapor (presi\'on parcial) del disolvente} \\ \mathbf{P_d^0} = \text{Fracci\'on molar del disolvente} \\ \mathbf{X_d} = \text{Presi\'on de vapor del disolvente puro} \end{cases}$$

$$X_s = \frac{n_s}{n_s + n_d} , \quad X_s = \frac{P_0 - P_v}{P_0} , \quad \text{Como} \quad \mathbf{X_A} + \mathbf{X_B} = \mathbf{1} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{P_A} < \mathbf{P_d^0} \end{cases}$$

## Ascenso ebulloscópico:

$$\Delta T = \mathbf{K_e} \cdot \mathbf{m}$$

$$\begin{cases}
\Delta T = \text{Ascenso ebulloscópico (en }^{0}\text{C o en K )} \\
K_e = \text{Constante ebulloscópica (K·Kg·mol}^{-1}) \\
m = \text{Concentración molal del soluto (mol·Kg}^{-1})
\end{cases}$$

### Descenso crioscópico:

$$\Delta T = \mathbf{K_c \cdot m} \qquad \begin{cases} \Delta T = \text{Descenso criosccópico (en }^0\text{C o en K )} \\ K_c = \text{Constante ebulloscópica (K·Kg·mol}^{-1}) \\ m = \text{Concentración molal del soluto (mol·Kg}^{-1}) \end{cases}$$

apm1451@outlook.com 1

#### Presión osmótica:

$$\pi \cdot \mathbf{V} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{R} \cdot \mathbf{T}$$

$$\begin{cases}
\pi &= \text{Presión osmótica (en atm.)} \\
V &= \text{Volumen de la disolución (en L)} \\
n &= \text{Moles de soluto (mol)} \\
R &= \text{Constante de los gases (0,0082 atm.} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}) \\
T &= \text{Temperatura absoluta (en K)}
\end{cases}$$

# Propiedades coligativas de los electrolitos:

**Electrolitos débiles:** Factor de Van't Hoff: i > 1

$$i = \frac{\Delta T_{real}}{\Delta T_{nodisociado}} = \frac{\Delta T(medido)}{\Delta T(esperado)} = \frac{K \cdot m(efectiva)}{K \cdot m(no \min al)} = \frac{m(efectiva)}{m(no \min al)}$$

#### Ejemplo:

En una disolución acuosa 0,001 m de urea, la disminución del punto de cogelación prevista es:  $\Delta T = K_c \cdot m$ ;  $\Delta T = -1,86 \, ^{\circ}\text{C} \cdot \text{m}^{-1} \cdot 0,001 \text{m} = -0,0186 \, ^{\circ}\text{C}$ Si la disolución es de NaCl el punto de congelación es de -0,0361; la constante i sería:  $\Delta T (medido) = -0.0361$ 

$$\mathbf{i} = \frac{\Delta T(medido)}{\Delta T(esperado)} = \frac{-0.0361}{-0.0186} = 1.94$$

Es decir que para solutos no electrolíticos como: glucosa, sacarosa, urea, glicerina, etc. i = 1

Para fuertes i  $\cong$  al número de iones en que se disocia; NaCl = 2, MgCl<sub>2</sub> = 3, ... Por tanto:

$$T_{real} = K_c \cdot m_{efectiva} = i \cdot K \cdot m_{nominal}$$
 es decir:  $i = \frac{\Delta T}{K \cdot m}$ 

Con electrolitos débiles,  $\alpha$  = al grado de ionización. Una molécula formará  $\bf p$  iones; 1 mol dará:  $\bf p \cdot \alpha$  moles de iones, quedando sin reaccionar (1- $\alpha$ ) moles ... p.e.: Si tenemos n moles de  $\bf A_x \bf B_y$  se disociarán en  $\bf p$  iones, tendremos:

 $\begin{array}{lll} n(1-\alpha) & \text{n } x\,\alpha & \text{n } y\,\alpha & \text{El total } n(1-\alpha+x\,\alpha+y\,\alpha), \text{ como } P=x+y \Rightarrow y=p-x \\ n[1-\alpha+x\,\alpha+(p-x)\,\alpha] & \Rightarrow n[1-\alpha+x\,\alpha+p\,\alpha-x\,\alpha] & \Rightarrow n(1-\alpha+p\,\alpha) = \\ n(1+p\,\alpha-\alpha) = n[1+\alpha\,(p-1)] & \Rightarrow i = [1+\alpha\,(p-1)] \end{array}$ 

Por tanto para electrolitos débiles:

$$i = \frac{\Delta T}{K \cdot m}, i = [1 + \alpha \text{ (p-1)}], \quad \alpha = \frac{i-1}{P-1}, \quad i \cdot X_s = \frac{P_0 - P_v}{P_0}, \quad \Delta T_e = \mathbf{i} \cdot \mathbf{K}_e \cdot \mathbf{m},$$

$$\Delta T_c = \mathbf{i} \cdot \mathbf{K_c} \cdot \mathbf{m} , \quad \pi \cdot \mathbf{V} = \mathbf{i} \cdot \mathbf{n} \cdot \mathbf{R} \cdot \mathbf{T}$$

**Electrolitos fuertes:** Coeficiente de Bjerrum:g; g < 1

Siendo p el nº de iones  $g = \frac{i}{p}$ ; por tanto  $\Delta T = i \cdot K_e \cdot m \Rightarrow$ 

$$\Delta T = \mathbf{g} \cdot \mathbf{p} \cdot \mathbf{K}_{e} \cdot \mathbf{m} \quad \Rightarrow \quad g = \frac{\Delta T}{p \cdot K \cdot m}$$

apm1451@outlook.com