translated by Google
Questa pagina è stata tradotta dall'API Cloud Translation
(//cloud.google.com/translate/?hl=it).

Switch to English

# Crea una UI reattiva con ConstraintLayout

Parte di Android Jetpack (https://developer.android.com/jetpack?hl=it).

### Prova il metodo Scrivi

Jetpack Compose è il toolkit consigliato per la UI per Android. Scopri come utilizzare i layout in Compose.

#### <u>Layout del vincolo in Scrivi</u> →

(https://developer.android.com/jetpack/compose/layout s/constraintlayout?hl=it)



<u>ConstraintLayout</u> (https://developer.android.com/reference/androidx/constraintlayout/widget/ConstraintLayout?hl=it) consente di creare layout complessi e di grandi dimensioni con una gerarchia di visualizzazione semplice, senza gruppi di viste nidificati. È simile a <u>RelativeLayout</u>

(https://developer.android.com/reference/android/widget/RelativeLayout?hl=it), in quanto tutte le viste sono disposte in base alle relazioni tra le viste gemelle e il layout principale, ma è più flessibile di RelativeLayout e più facile da utilizzare con l'Editor layout di Android Studio.

Tutta la potenza di ConstraintLayout è disponibile direttamente negli strumenti visivi dell'editor di layout, in quanto l'API di layout e l'editor di layout sono specialmente creati l'uno per l'altro. Puoi creare il tuo layout con ConstraintLayout interamente trascinandolo invece di modificare il file XML.

Building interfaces with ConstraintL...



Questa pagina mostra come creare un layout con ConstraintLayout in Android Studio 3.0 o versioni successive. Per saperne di più sull'editor layout, consulta Creare una UI con l'editor layout

(https://developer.android.com/studio/write/layout-editor?hl=it).


Per vedere una serie di layout che puoi creare con ConstraintLayout, consulta il <u>progetto Constraint Layout Example su GitHub</u> (https://github.com/android/views-widgets-samples/tree/main/ConstraintLayoutExamples).


### Panoramica dei vincoli


Per definire la posizione di una vista in ConstraintLayout, aggiungi almeno un vincolo orizzontale e uno verticale per la vista. Ogni vincolo rappresenta una connessione o un allineamento a un'altra vista, al layout principale o a una linea guida invisibile. Ogni vincolo definisce la posizione della vista lungo l'asse verticale o orizzontale. Ogni vista deve avere almeno un vincolo per ogni asse, ma spesso sono necessari più vincoli.

Quando trascini una visualizzazione nell'Editor del layout, questa rimane nel punto in cui l'avevi lasciata anche se non ha vincoli. Questo solo per semplificare l'editing. Se una vista non ha vincoli quando esegui il layout su un dispositivo, viene disegnata nella posizione [0,0] (nell'angolo in alto a sinistra).

Nella Figura 1, il layout viene visualizzato correttamente nell'editor, ma non è presente un vincolo verticale nella vista C. Quando il layout viene disegnato su un dispositivo, la vista C è allineata orizzontalmente ai bordi sinistro e destro della vista A, ma viene visualizzata nella parte superiore dello schermo perché non ha un vincolo verticale.







**Figura 2.** La vista C è ora vincolata verticalmente sotto la vista A.

ebbene un vincolo mancante non causi un errore di compilazione, l'Editor layout indica i vincoli mancanti ome errore nella barra degli strumenti. Per visualizzare errori e altri avvisi, fai clic su **Mostra avvisi ed error**i

Per aiutarti a evitare la mancanza di vincoli, l'Editor layout aggiunge automaticamente i vincoli con le unzionalità <u>Collega automaticamente e deduci i vincoli</u> (#use-autoconnect-and-infer-constraints).

### **\ggiungi** ConstraintLayout al tuo progetto

er utilizzare ConstraintLayout nel tuo progetto, procedi come segue:

1. Assicurati di aver dichiarato il repository maven.google.com nel file settings.gradle:

```
Alla-modaKotlin (#kotlin)
   (#alla-moda)

dependencyResolutionManagement {
        ...
        repositories {
            google()
        }
    )
```

2. Aggiungi la libreria come dipendenza nel file build.gradle a livello di modulo, come mostrato nell'esempio seguente. La versione più recente potrebbe essere diversa da quella mostrata nell'esempio

```
TrendyKotlin (#kotlin)
    (#trendy)

dependencies {
    implementation "androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.2.0-alpha13"
    // To use constraintlayout in compose
    implementation "androidx.constraintlayout:constraintlayout-compose:1.1.0-alpha13"
}
```

3. Nella barra degli strumenti o nella notifica di sincronizzazione, fai clic su **Sincronizza il progetto con i file Gradle**.

ra è tutto pronto per creare il tuo layout con ConstraintLayout.

### Convertire un layout

er convertire un layout esistente in un layout con vincoli:

- Apri il tuo layout in Android Studio e fai clic sulla scheda **Design** nella parte inferiore della finestra dell'editor.
- Nella finestra Struttura ad albero dei componenti, fai clic con il pulsante destro del mouse sul layout e fai clic su Converti LinearLayout in ConstraintLayout.

### rea un nuovo layout

er avviare un nuovo file di layout del vincolo:

 Nella finestra Progetto, fai clic sulla cartella del modulo e seleziona File > Nuovo > XML > Layout XML.




Figura 3. Il menu per convertire un layout in ConstraintLayout.

- 2. Inserisci un nome per il file di layout e inserisci "androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout" per il **tag radice**.
- 3. Fai clic su Fine.

### Aggiungi o rimuovi un vincolo

er aggiungere un vincolo:

1. Trascina una visualizzazione dalla finestra **Tavolozza** nell'editor.

Quando aggiungi una vista in un ConstraintLayout, questa viene visualizzata in un riquadro di delimitazione con punti di manipolazione di ridimensionamento quadrati su ogni angolo e punti di manipolazione circolari su ogni lato.

- 2. Fai clic sulla visualizzazione per selezionarla.
- 3. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Fai clic sul punto di manipolazione di un vincolo e trascinalo in un punto di ancoraggio disponibile. Questo punto può essere il bordo di un'altra vista, il bordo del layout o una linea guida. Tieni presente che quando trascini il punto di manipolazione del vincolo, l'editor del lato sinistro dell'immagine principale. layout mostra potenziali ancoraggi delle connessioni e overlay blu.

0:00 / 0:02

Video 1. Il lato sinistro di una visualizzazione è vincolato al

Fai clic su uno dei pulsanti Crea una connessione

nella sezione Layout della finestra Attributi, come mostrato nella figura 4.




Figura 4. La sezione Layout della finestra Attributi ti consente di creare connessioni.

luando viene creato il vincolo, l'editor gli assegna un margine predefinito (#adjust-the-view-margins) per eparare le due viste.

luando crei vincoli, ricorda le seguenti regole:

- Ogni visualizzazione deve avere almeno due vincoli: uno orizzontale e uno verticale.
- Puoi creare vincoli solo tra il punto di manipolazione di un vincolo e un punto di ancoraggio che condividono lo stesso piano. Un piano verticale (lato sinistro e destro) di una vista può essere vincolato solo a un altro piano verticale, mentre le basi di riferimento possono vincolarsi solo ad altre basi.
- Ogni handle può essere utilizzato per un solo vincolo, ma è possibile creare più vincoli da viste diverse allo stesso punto di ancoraggio.

uoi eliminare un vincolo in uno dei seguenti modi:

- Fai clic su un vincolo per selezionarlo, quindi fai clic su Elimina.
- Premi Ctrl e fai clic (Comando e fai clic su macOS) su un ancoraggio di un vincolo. Il vincolo diventa rosso per indicare che puoi fare clic per eliminarlo, come mostrato nella Figura 5.




Figura 5. Un vincolo rosso indica che puoi fare clic per eliminarlo.

• Nella sezione **Layout** della finestra **Attributi**, fai clic su un ancoraggio di un vincolo, come mostrato nell figura 6.




Figura 6. Fai clic sull'ancoraggio di un vincolo per eliminarlo.

e aggiungi vincoli opposti a una vista, le linee di vincolo avvolgono come una molla per indicare le forze pposte, come mostrato nel video 2. L'effetto è più isibile quando le dimensioni della visualizzazione sono npostate su "fisso" o su "contenuti a capo", nel qual aso la vista è centrata tra i vincoli. Se invece vuoi che la ista estenda le sue dimensioni per soddisfare i vincoli, nodifica la dimensione (#adjust-the-view-size) in modo che orrisponda ai vincoli. Se vuoi mantenere la dimensione orrente, ma spostare la vista in modo che non sia entrata, modifica la bias del vincolo

0:00 / 0:05

Video 2. Aggiunta di un vincolo che si oppone a uno esistente.

uoi utilizzare i vincoli per ottenere diversi tipi di comportamento del layout, come descritto nelle sezioni eguenti.

### 'osizione padre

#adjust-the-constraint-bias).

issa il lato di una vista al bordo corrispondente del iyout.

ella Figura 7, il lato sinistro della vista è collegato al ordo sinistro del layout principale. Puoi definire la istanza dal bordo con margine.




Figura 7. Un vincolo orizzontale all'elemento principale.

#### 'osizione ordine

efinisci l'ordine di visualizzazione di due isualizzazioni, verticalmente o orizzontalmente.

ella Figura 8, B è vincolato a essere sempre a destra i A, mentre C è vincolato al di sotto di A. Tuttavia, uesti vincoli non implicano l'allineamento, quindi B uò comunque spostarsi verso l'alto e verso il basso.




Figura 8. Un vincolo orizzontale e verticale.

### Illineamento


llinea il bordo di una vista allo stesso bordo di n'altra vista.

ella figura 9, il lato sinistro di B è allineato a quello nistro di A. Se vuoi allineare i centri della vista, crea n vincolo su entrambi i lati.


er eseguire l'offset dell'allineamento, trascina la sta verso l'interno dal vincolo. Ad esempio, la figura D mostra la lettera B con un allineamento di offset di 4 dp. L'offset è definito dal margine della sualizzazione vincolata.

uoi anche selezionare tutte le viste da allineare e poi are clic su **Allinea** 

ella barra degli strumenti per selezionare il tipo di Ilineamento.



**Figura 9.** Un vincolo di allineamento orizzontale.



**Figura 10.** Un vincolo di allineamento orizzontale di offset.

### Illineamento di riferimento

llinea la base del testo di una vista a quella di n'altra vista.

ella figura 11, la prima riga di B è allineata con il esto in A.

er creare un vincolo di riferimento, fai clic con il ulsante destro del mouse sulla visualizzazione di esto che vuoi vincolare, quindi fai clic su **Mostra** ase di riferimento. Quindi fai clic sulla base di ferimento del testo e trascina la linea su un'altra ase di riferimento.




Figura 11. Un vincolo di allineamento di base.

### lispettare una linea guida

uoi aggiungere una linea guida orizzontale o erticale che ti consenta di limitare le visualizzazioni e on è visibile agli utenti della tua app. Puoi osizionare la linea guida all'interno del layout in base lle unità dp o a una percentuale relativa al bordo del iyout.

er creare una linea guida, fai clic su Linee guida

ella barra degli strumenti, quindi su Aggiungi linea
uida verticale o Aggiungi linea guida orizzontale.

rascina la linea tratteggiata per riposizionarla e fai lic sul cerchio ai bordi della linea guida per ttivare/disattivare la modalità di misurazione.




Figura 12. Una visualizzazione vincolata a una linea guida.

#### 'incola a una barriera

ome una linea guida, una barriera è una linea visibile a cui puoi vincolare le viste, ad eccezione di na barriera che non definisce la propria posizione. a posizione della barriera si sposta invece in base lla posizione delle viste al suo interno. Ciò è utile uando vuoi limitare una vista a un insieme di viste nziché a una vista specifica.

d esempio, nella Figura 13, la vista C è vincolata al ito destro di una barriera. La barriera è impostata ulla "fine" (o sul lato destro, con un layout da sinistra destra) sia della vista A sia della vista B. La barriera sposta a seconda che il lato destro della vista A o ella vista B si trovi all'estrema destra.

er creare una barriera:

1. Fai clic su Linee guida

nella barra degli strumenti, quindi fai clic su Aggiungi barriera verticale o Aggiungi barriera orizzontale.


- Nella finestra Struttura dei componenti, seleziona le viste che vuoi all'interno della barriera e trascinale all'interno del componente.
- Seleziona la barriera dalla Struttura dei componenti, apri la finestra Attributi


e imposta barrierDirection.

ra puoi creare un vincolo da un'altra vista alla arriera.

uoi anche limitare le viste che si trovano all'interno ella barriera. In questo modo, puoi allineare tutte le sualizzazioni sulla barriera tra loro, anche se non sai uale di queste è la più lunga o la più alta.

uoi anche includere una linea guida all'interno di una arriera per garantirne una posizione "minima".





**Figura 13.** La vista C è vincolata a una barriera, che si sposti in base alla posizione e alle dimensioni sia della vista A che della vista B.

### legola la parzialità del vincolo

luando aggiungi un vincolo a entrambi i lati di una vista e le dimensioni della vista per la stessa dimensione pro "fisse" o "contenuti a capo", per impostazione predefinita la vista viene centrata tra i due vincoli con un ias del 50%. Puoi regolare i bias trascinando il relativo cursore nella finestra **Attributi** o trascinando la isualizzazione, come mostrato nel video 3.

e invece vuoi che la visualizzazione espanda le proprie dimensioni per soddisfare i vincoli, <u>modifica la imensione</u> (#adjust-the-view-size) in modo da "corrispondere ai vincoli".

0:00 / 0:11

ideo 3. Regolazione della bias del vincolo.

### legolare le dimensioni della visualizzazione

uoi utilizzare i punti di manipolazione angolari per dimensionare una visualizzazione, ma queste dimensioni engono impostate come hardcoded, ovvero la isualizzazione non viene ridimensionata a seconda dei ontenuti o delle dimensioni dello schermo. Per elezionare una modalità di dimensionamento diversa, fai lic su una visualizzazione e apri la finestra Attributi

ul lato destro dell'editor.

ella parte superiore della finestra **Attributi** si trova la nestra di ispezione delle visualizzazioni, che include i ontrolli per diversi attributi di layout, come mostrato ella Figura 14. Questa opzione è disponibile solo per le isualizzazioni in un layout di vincolo.

er modificare la modalità di calcolo dell'altezza e della ırghezza, fai clic sui simboli indicati con il callout 3 ella figura 14. Questi simboli rappresentano la modalità imensioni come segue. Fai clic sul simbolo per spostarti larghezza, 4 margini e 5 bias dei vincoli. Puoi anche a le seguenti impostazioni:




Figura 14. Quando selezioni una vista, la finestra Attributi include i controlli per il rapporto delle dimensioni di 1, 2 l'eliminazione dei vincoli, 3 la modalità di altezza o evidenziare singoli vincoli nell'editor del layout facendo clic su di essi nell'elenco dei vincoli 6.

• Fissa: specifica una dimensione specifica nella casella di testo seguente o ridimensionando la visualizzazione nell'editor.



 Aggrega contenuto: la visualizzazione si espande solo quanto necessario per adattarsi ai suoi contenuti.

#### · layout\_restrictedwidth

Imposta questo elemento su true per consentire alla dimensione orizzontale di cambiare e rispettare i vincoli. Per impostazione predefinita, un widget impostato su WRAP\_CONTENT non è limitato da vincoli.

#### HWH

• Vincoli di corrispondenza: la vista si espande il più possibile per soddisfare i vincoli su ogni lato, dopo aver tenuto conto dei margini della vista. Tuttavia, puoi modificare questo comportamento con i seguent attributi e valori. Questi attributi hanno effetto solo quando imposti la larghezza della visualizzazione su "corrisponde a vincoli":

#### layout\_constraintwidth\_min

Viene utilizzata una dimensione dp per la larghezza minima della visualizzazione.

### layout\_constraintwidth\_max

Viene utilizzata una dimensione dp per la larghezza massima della visualizzazione.

Tuttavia, se la dimensione specificata ha un solo vincolo, la visualizzazione si espande per adattarsi ai suoi contenuti. Utilizzando questa modalità sull'altezza o sulla larghezza, puoi anche <u>impostare un rapporto delle dimensioni</u> (#set-size-as-a-ratio).


ota: non puoi utilizzare match\_parent per nessuna vista in ConstraintLayout. Utilizza invece i "vincoli di corrispondenza" ldp).

### mposta la dimensione come rapporto

uoi impostare le dimensioni di visualizzazione su un apporto, ad esempio 16:9, se almeno una delle imensioni di visualizzazione è impostata su "vincoli di orrispondenza" (@dp). Per attivare le proporzioni, fai clic u Attiva/disattiva vincolo proporzioni (callout 1 nella gura 14) e inserisci il rapporto width:height nell'input isualizzato.

e sia la larghezza che l'altezza sono impostate su /incoli di corrispondenza", puoi fare clic su ttiva/disattiva vincolo proporzioni per selezionare la imensione basata su una relazione dell'altra. Controllo iste indica quale dimensione è impostata come rapporto ollegando i bordi corrispondenti con una linea continua.

d esempio, se imposti entrambi i lati su "vincoli di orrispondenza", fai clic due volte su **Attiva/disattiva** incolo formato: per impostare la larghezza in modo che orrisponda a un rapporto dell'altezza. L'intera imensione è dettata dall'altezza della vista, che può esse



**Figura 15.** La visualizzazione è impostata su un aspetto 16: con la larghezza basata sulle proporzioni dell'altezza.

imensione è dettata dall'altezza della vista, che può essere definita in qualsiasi modo, come mostrato nella igura 15.

### Modificare i margini della visualizzazione

er distribuire le visualizzazioni in modo uniforme, fai clic su Margine

6dp

ella barra degli strumenti per selezionare il margine predefinito per ogni vista aggiunta al layout. Qualsiasi iodifica apportata al margine predefinito si applica solo alle viste aggiunte da quel momento in poi.

uoi controllare il margine per ogni vista nella finestra **Attributi** facendo clic sul numero nella riga che appresenta ciascun vincolo. Nella figura 14, il callout 4 mostra che il margine inferiore è impostato su 16 dp.



igura 16. Il pulsante Margine della barra degli strumenti.

utti i margini offerti dallo strumento sono fattori di 8 dp per consentire l'allineamento delle viste ai uggerimenti della griglia quadrata di 8 dp di Material Design.

### Controllare gruppi lineari con una catena

atene possono essere definite in uno dei seguenti modi:

Figura 18. Esempi di ogni stile di catena.

- Distribuzione: le visualizzazioni vengono distribuite in modo uniforme dopo aver considerato i margini. Questa è l'impostazione predefinita.
- Distribuite all'interno: la prima e l'ultima vista sono fissate ai vincoli su ciascuna estremità della catena, mentre il resto è distribuito uniformemente.
- Ponderata: quando la catena è impostata su spread o spread all'interno, puoi riempire lo spazio rimanente impostando una o più visualizzazioni su"corrispondenza vincoli" (@dp). Per impostazione predefinita, lo spazio è distribuito uniformemente tra ogni vista impostata su "vincoli di corrispondenza", ma puoi assegnare una ponderazione di importanza a ciascuna vista utilizzando gli attributi

  layout\_constraintHorizontal\_weight e layout\_constraintVertical\_weight. Funziona allo stesso modo di layout\_weight in un layout lineare (https://developer.android.com/guide/topics/ui/layout/linear?hl=it): la visualizzazione con il valore di ponderazione più elevato ottiene la maggiore quantità di spazio, mentre le viste con la stessa ponderazione ricevono la stessa quantità di spazio.
- 4 Confezionato: le viste vengono raggruppate dopo aver considerato i margini. Puoi regolare il bias dell'intera catena (a sinistra o a destra, in alto o in basso) modificando la parzialità della visualizzazione "testa" della catena.

a visualizzazione "head" della catena (la visualizzazione più a sinistra in una catena orizzontale (in un layout a sinistra a destra) e la vista più in alto in una catena verticale) definisce lo stile della catena in XML. Tuttavia uoi alternare tra **spread**, **spread all'interno** e **compresso** selezionando una visualizzazione qualsiasi nella atena e facendo clic sul pulsante della catena

otto la visualizzazione.

er creare una catena, segui questi passaggi, come mostrato nel video 4:

- 1. Seleziona tutte le viste da includere nella catena.
- 2. Fai clic con il tasto destro del mouse su una delle viste.
- 3. Seleziona Catene.
- 4. Seleziona Centra orizzontalmente o Centra verticalmente.

0:00 / 0:12

ideo 4. Creazione di una catena orizzontale.

cco alcuni aspetti da considerare quando si utilizzano le catene:

- Una vista può far parte di una catena sia orizzontale che verticale, in modo da poter creare layout a griglia flessibili.
- Una catena funziona correttamente solo se ciascuna estremità è vincolata a un altro oggetto sullo stess asse, come mostrato nella Figura 14.
- Sebbene l'orientamento di una catena sia verticale o orizzontale, l'utilizzo di una catena non allinea le visualizzazioni in quella direzione. Per ottenere la posizione corretta per ogni vista nella catena, includi altri vincoli, come i vincoli di allineamento (#alignment).

### Preazione automatica dei vincoli

vece di aggiungere vincoli a ogni vista man mano che le posizioni nel layout, puoi spostare ciascuna vista elle posizioni che preferisci nell'Editor del layout e fare clic su **Deduci vincoli** 

er creare automaticamente i vincoli.

educi vincoli analizza il layout per determinare l'insieme di vincoli più efficaci per tutte le viste. Restringe la isione alle posizioni correnti garantendo una certa flessibilità. Potresti dover apportare modifiche per fare in 10do che il layout risponda in base alle esigenze di dimensioni e orientamenti dello schermo diversi.

connessione automatica a genitore è una funzionalità separata che puoi attivare. Quando è abilitata e ggiungi viste secondarie a un'unità organizzativa, questa funzionalità crea automaticamente due o più vinco er ciascuna vista man mano che le aggiungi al layout, ma solo quando è opportuno vincolare la vista al layou rincipale. La connessione automatica non crea vincoli ad altre viste del layout.

a connessione automatica è disattivata per impostazione predefinita. Per attivarlo, fai clic su **Attiva** connessione automatica all'elemento principale

×

ella barra degli strumenti dell'Editor layout.

### Inimazioni dei fotogrammi chiave

#### Keyframe animations with Constrain...



All'interno di un elemento ConstraintLayout, puoi animare le modifiche apportate alle dimensioni e alla posizione degli elementi utilizzando ConstraintSet

 $\label{lem:https://developer.android.com/reference/androidx/constraintlayout/widget/ConstraintSet?hl=it) e $$\frac{TransitionManager}{https://developer.android.com/reference/android/transition/TransitionManager?hl=it)}.$ 

n ConstraintSet è un oggetto leggero che rappresenta i vincoli, i margini e la spaziatura interna di tutti gli lementi secondari in un ConstraintLayout. Quando applichi un ConstraintSet a un elemento onstraintLayout visualizzato, il layout aggiorna i vincoli di tutti gli elementi secondari.

er creare un'animazione utilizzando ConstraintSet, specifica due file di layout che fungono da fotogrammi hiave di inizio e fine per l'animazione. Puoi quindi caricare un elemento ConstraintSet dal secondo file del otogramma chiave e applicarlo al file ConstraintLayout visualizzato.

ota: le animazioni ConstraintSet animano solo le dimensioni e la posizione degli elementi secondari. Non animano altri ttributi, come il colore.

codice di esempio seguente mostra come animare lo spostamento di un singolo pulsante nella parte iferiore dello schermo.

```
/ MainActivity.kt

un onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.keyframe_one)
    constraintLayout = findViewById(R.id.constraint_layout) // member variable

un animateToKeyframeTwo() {
    val constraintSet = ConstraintSet()
    constraintSet.load(this, R.layout.keyframe_two)
    TransitionManager.beginDelayedTransition()
```

constraintSet.applyTo(constraintLayout)

```
/ layout/keyframe1.xml
/ Keyframe 1 contains the starting position for all elements in the animation
/ as well as final colors and text sizes.
?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/a
   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent">
   <Button
       android:id="@+id/button2"
       android:layout_width="0dp"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:text="Button"
       app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
       app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
       app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
/androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
/ layout/keyframe2.xml
/ Keyframe 2 contains another ConstraintLayout with the final positions.
?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/a
   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent">
   <Button
       android:id="@+id/button2"
       android:layout_width="0dp"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:text="Button"
       app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
       app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
       app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" />
/androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

ota: con Android Studio 3.6 e versioni successive, la funzionalità Visualizza associazione

https://developer.android.com/topic/libraries/view-binding?hl=it) può sostituire le chiamate findViewById(). Fornisce inoltr curezza del tipo in fase di compilazione per il codice che interagisce con le viste. Valuta la possibilità di utilizzare associazione di viste anziché findViewById().

## lisorse aggiuntive

onstraintLayout viene utilizzato nell'app demo Sunflower (https://github.com/android/sunflower).

I campioni di contenuti e codice in questa pagina sono soggetti alle licenze descritte nella <u>Licenza per i contenuti</u> (https://developer.android.com/license?hl=it). Java e OpenJDK sono marchi o marchi registrati di Oracle e/o delle sue società consociate.

Ultimo aggiornamento 2024-06-27 UTC.