# 信号与系统课程笔记: Lecture 15


授课教师:秦雨潇 笔记记录:李梦薇

2023年11月03日(第九周,周五)

### 1 系统的数学表达

- $(1) \ y=ax \quad \Longleftrightarrow \quad Y=AX \text{, } \ X=A^{-1}Y$
- (2)  $y = ax^2$  例如: CNN/DNN

#### 1.1 电路




$$U_S(t)$$
  $\rightarrow$   $U_C(t)$  输入 输出 激励 响应

$$U_S(t) = U_L(t) + U_R(t) + U_C(t)$$

$$\sharp +, \begin{cases} U_R(t) = i(t)R \\ i(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} U_C(t) \\ U_L(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} i(t) \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} U_S(t) = U_C(t) + R \cdot C \cdot U_C'(t) + L \cdot C \cdot U_C''(t) \\ U_C(0) = U_C'(0) = 0 \end{cases}$$


#### 1.2 力学



$$f(t)$$
  $\rightarrow$   $y(t)$  输入

$$\begin{cases} F = ma = my''(t) \\ f(t) + ky(t) + \alpha y'(t) = F \\ f(t) = my''(t) + \alpha y'(t) + ky(t) \\ y(0) = y'(0) = 1 \end{cases}$$

#### 1.3 傅里叶铁棒实验(求解在某时刻铁棒在某处的温度)



$$\begin{cases} \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} \\ u(x,0) 已知 \\ \begin{cases} 常微分方程 \ (\text{PDE}) \rightarrow & 偷微分方程 \ (\text{ODE}) \\ \end{cases} & \rightarrow & \text{线性方程 \ (linear)} \end{cases}$$

#### 1.4 结论

许多系统  $(f(t) \rightarrow y(t)/y(t) = G(f(t)))$  在数学上归纳为如下形式:

$$\sum_{n=0}^{N} a_n \frac{\mathrm{d}^n f(t)}{\mathrm{d}t^n} = \sum_{m=0}^{M} b_m \frac{\mathrm{d}^m y(t)}{\mathrm{d}t^m}$$

### 2 响应的类型

零输入响应 + 零状态响应 = 完全响应

- (1) 零状态响应: y(t) = 0 t < 0
- (2) 零输入响应: y(0) 可导, 连续

举例: 卷积 
$$\int_{\mathbb{R}} f(\tau) \delta(t-\tau) d\tau \rightarrow \int_{\mathbb{R}} f(\tau) h(t-\tau) d\tau$$
 为零状态响应。 
$$f(t) \rightarrow f(t) * h(t)$$

## 3 基本信号的响应

$$e^{j\omega_0 t}$$
 基本信号  $\rightarrow h(t)$  系统  $\rightarrow$  ? 
$$e^{j\omega_0 t} * h(t) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau) e^{j\omega_0 t} \cdot e^{-j\omega_0 t} d\tau$$
$$= e^{j\omega_0 t} \int_{\mathbb{R}} h(\tau) \cdot e^{-j\omega_0 t} d\tau$$

 $=e^{j\omega_0t}H(\omega_0)$