INTRODUCCION AL REVERSING CON IDA PRO DESDE CERO PARTE 59

Contents

INTRODUCCION AL REVERSING CON IDA PRO DESDE CERO PARTE 59	1
ARBITRARY OVERWRITE	1
_IO_STACK_LOCATION	
DEVICEIOCONTROL	_
HAL Dispatch	10

ARBITRARY OVERWRITE


Vamos a mirar el Arbitrary Overwrite(escribir lo que queremos donde queremos) del mismo driver vulnerable anterior. Desde ya aclaro que este es un método antiguo y que solo sirve para Windows XP y 7, y en este caso solo targets w32, EN MAQUINAS de W7 de 64 BITS NO FUNCIONA, al menos sin adaptarlo un poco, hay que revisar bien algunos valores que no son iguales.

Nuestro target es Windows 7 de 32 bits.


Igual nos servirá para ir tomando un poco de confianza con ctypes que es un poco complicado y ir avanzando de a poco.

```
🗾 🚄 🔀
                                                                                                                                    928DI
 28DR142
928DB142 loc_928DB142:
                                                                                                                                    928DI
928DB142
                                                                                                                                    928DI
                                       ebx ; Format _DbgPrint
928DB147
                              push
                                                                                                                                    928DI
                                                                                                                                    928DI
928DB148
                              call
928DB14D
                                                                                                                                    928DI
                                       ecx
                              pop
928DB14E
                                                                                                                                    928DI
                                       edi ; Irp
_ArbitraryOverwriteIoctlHandler@8 ; ArbitraryOverwriteIoctlHandler(x,x)
loc_928DB258
928DB14F
                              push
                                                                                                                                    928DI
928DB150
                              call
                                                                                                                                    928DI
                                                                                                                                    928DI
928DB155
```

En el dispatcher que maneja los distintos IOCTL vemos que hay uno que marca ARBITRARY OVERWRITE, así que lo marcamos, veamos primero que valor de IOCTL nos trae aquí.



Vemos que viene restando a EAX la constante 4 dos veces y antes le resta 0x222003




Python>hex(0x222003+8)

0x22200b

Asi que con ese IOCTL llega al bloque que necesitamos de la vulnerabilidad ya que :

0x22200b - 0x222003-4-4=0

y si es cero va al bloque alli.



Bueno ya llegamos miremos la vulnerabilidad.

Recordemos que en IRP más 0x60 está el puntero a la estructura _IO_STACK_LOCATION, era 0x40 de Tail en la estructura IRP, y dentro de Tail en el offset 0x20 apunta a CurentStackLocation

```
+0x003c UserBuffer : ????
+0x040 Tail : union (unnamed-tag), 3 elements, 0x30 bytes
+0x000 Overlay : struct (unnamed-tag), 8 elements, 0x28 bytes
+0x000 DeriverContext : [4] ????
+0x000 DriverContext : [4] ????
+0x000 Thread : ????
+0x010 Thread : ????
+0x014 AuxiliaryBuffer : ????
+0x018 ListEntry : struct _LIST_ENTRY, 2 elements, 0x8 bytes
+0x020 GurrentStackLocation : ????
+0x024 OriginalFileObject : ????
+0x024 OriginalFileObject : ????
+0x000 Apc : struct _KAPC, 16 elements, 0x30 bytes
+0x000 Type : ??
```

```
Resultado
C:\WinDDK\7600.16385.1\inc\ddk\wdm.h]
Fichero Editar Opciones Codificación Ayuda

union (

//
// Current stack location - contains a pointer to the current
// IO_STACK_LOCATION structure in the IRP stack. This field
// should never be directly accessed by drivers. They should
// use the standard functions.
//

struct _IO_STACK_LOCATION **CurrentStackLocation*:
//
// Minipacket type.
```

Así que 0x60 es el offset de CurentStackLocation que es del tipo _IO_STACK_LOCATION.


```
928DB08E
                                   edı, edı
                           mov
928DB090
                                   ebp
928DB091
                           mov
                                   ebp, esp
                           push
                                   ebx
928DB094
                           push
                                   esi
928DB095
                           push
                                   edi
928DB096
                                   edi,
                                        [ebp+Irp]
928DB099
                                         [edi+60h]
                           mov
                                   esi,
928DB090
                                                  _STACK_LOCATION.Parameters.DeviceIoControl.IoControlCode]
                           cmp
                                   loc_928DB1A2
928DB0A6
                           ja
```

Apretando T veo el campo y que de alli lee el IOCTLCode.

```
928DB142 | mov | ebx, offset aHacksysEvdIoct_3; "****** HACKSYS_EVD_IOCTL_ARBITRARY_OVER"...
928DB147 | push | ebx; Format | DbgPrint |
928DB148 | call | DbgPrint |
928DB149 | push | esi; IrpSp |
928DB14F | push | edi; Irp |
928DB159 | call | ArbitraryOverwriteIoctlHandler(8); ArbitraryOverwriteIoctlHandler(x,x)
928DB155 | jmp | loc_928DB258
```

_IO_STACK_LOCATION

La pasa a los dos argumentos el puntero a IRP en EDI como primero y el puntero a la estructura _IO_STACK_LOCATION.



Aquí a ECX mueve el puntero a la _IO_STACK_LOCATION.

dt -r4 _IO_STACK_LOCATION

nt!_IO_STACK_LOCATION

+0x000 MajorFunction : UChar

+0x001 MinorFunction : UChar

+0x002 Flags : UChar

+0x003 Control : UChar

+0x004 Parameters : <unnamed-tag>

Ya vimos que los Parameters variaban según el caso, para cuando se llama a DeviceloControl, es

+0x000 DeviceIoControl : <unnamed-tag>

+0x000 OutputBufferLength: Uint4B

+0x004 InputBufferLength: Uint4B

+0x008 IoControlCode : Uint4B

+0x00c Type3InputBuffer : Ptr32 Void

En el offset 0x10 desde el inicio (recordemos que hay que sumarles los 0x4 de Parameters) para el caso DeviceloControl esta el campo Type3InputBuffer.

Alli llegan cuatro de los argumentos que se le pasan a la api DeviceloControl.

DEVICEIOCONTROL

DeviceIoControl function

Sends a control code directly to a specified device driver, causing the corresponding device to perfor

Syntax


+0x000 DeviceIoControl

+0x000 OutputBufferLength es nOutBufferSize

+0x004 InputBufferLength es nInBufferSize

+0x008 IoControlCode es dwIoControlCode

+0x00c Type3InputBuffer es lpInBuffer



Asi que ese es nuestro buffer de entrada que le pasamos a la api DeviceloControl.

```
928DAB08
                                                                                                        928DAB76
     928DAB08 var 20
                                                                                                        928DAB79
                                = dword ptr -20h
      928DAB08 Status
                                = dword ptr -1Ch
                                                                                                        928DAB7B
                                = CPPEH_RECORD ptr -18h
                                                                                                        928DAB7C
      928DAB08 ms_exc
      928DAB08 <mark>UserWriteWhatWhere</mark>= dword ptr
                                                                                                        928DAB7C
      928DAR08
                                                                                                        928DAB7C
                                  SEH_prolog4
     928DAB08 ; __unwind { // _
      928DAB08
                                push
     928DAB0A
                                         offset stru_928D8258
                                push
      928DAB0F
                                call
                                         [ebp+Status], 0
      928DAB14
                                and
__try { // __except at $LN6_3
928DAB18
                           and
                                    [ebp+ms_exc.registration.TryLevel], 0
928DAB1C
                           push
                                    4 ; Alignment
928DAB1E
                                       Length
                           push
928DAB20
                                        [ebp+<mark>UserWriteWhatWhere</mark>]
                           mov
928DAB23
                           push
928DAB24
                           call
                                   ds:
                                                robeForRead@12 ; ProbeForRead(x,x,x)
928DAB2A
                           mov
                                    edi, [esi]
928DAB2C
                                    ebx, [esi+4]
                           mov
928DAB2F
                           push
928DAB30
                           push
                                    offset aUserwritewhatw ; "[+] \frac{UserWriteWhatWhere}{UserWriteWhatWhere}: 0x%p\n"
928DAB35
                           call
                                    _DbgPrint
928DAB3A
                           push
                                    offset aWriteWhatWhere ; "[+] WRITE_WHAT_WHERE Size: 0x%X\n"
928DAB3C
                           push
928DAB41
                           call
                                    _DbgPrint
928DAR46
                           push
                                    offset aUserwritewhatw_0; "[+] UserWriteWhatWhere->What: 0x%p\n"
928DAB47
                           push
```

Vemos que a ESI se mueve la direccion de nuestro buffer que aquí lo llama UserWriteWhatWhere e imprime la direccion del mismo.

Luego vemos que lee el contenido de ESI y de ESI mas 4 e imprime sus direcciones lo cual nos hace pensar que es una estructura de dos punteros, alli nos dice que su size es 8.

```
928DAB2F
                         push
                                 offset aUserwritewhatw ; "[+] UserWriteWhatWhere: 0x%p\n"
928DAB30
                         push
928DAB35
                         call
                                  _DbgPrint
928DAB3A
                         push
                                  offset aWriteWhatWhere ; "[+] WRITE_WHAT_WHERE Size: 0x%X\n"
928DAB3C
928DAB41
                         call
                                  _DbgPrint
928DAB46
                                 edi
                         push
928DAB47
                         push
                                 offset aUserwritewhatw_0; "[+] UserWriteWhatWhere->What: 0x%p\n"
928DAB4C
                         .
call
                                  _DbgPrint
928DAB51
                         push
928DAB52
                         push
                                 offset aUserwritewhatw_1; "[+] UserWriteWhatWhere->Where: 0x%p\n"
928DAB57
                         call
928DAB5C
                                 offset aTriggeringArbi ; "[+] Triggering Arbitrary Overwrite\n"
                         push
928DAB61
                         call
                                  DbgPrint
```

Asi que crearemos una estructura de 8 bytes, se ve que los dos campos son What y Where y que ambos son punteros asi que en 32 bits serán de 4 bytes cada uno.

Asi que alli imprime los valores de What y Where

```
YZOUHDZ3
                         pusii
                                  esi , Auuress
                                               obeForRead@12 ; ProbeForRead(x,x,x)
928DAB24
                         call
                                  ds:
928DAB2A
                                  edi, [esi+WRITE_WHAT_WHERE.What]
                         mov
928DAB2C
                                  ebx, [esi+WRITE_WHAT_WHERE.Where]
928DAB2F
                         push
                                  esi
928DAB30
                         push
                                  offset aUserwritewhatw; "[+] UserWriteWhatWhere: 0x%p\n"
928DAB35
                         call
                                  _DbgPrint
928DAB3A
                         push
                                  offset aWriteWhatWhere ; "[+] WRITE_WHAT_WHERE Size: 0x%X\n"
928DAB3C
                          push
928DAB41
928DAB46
                         push
928DAB47
                                  offset aUserwritewhatw_0; "[+] UserWriteWhatWhere->What: 0x%p\n"
                         push
928DAB4C
                         call
                                  _DbgPrint
928DAB51
                                  ebx
                         push
928DAB52
                                  offset aUserwritewhatw_1; "[+] UserWriteWhatWhere->Where: 0x%p\n'
                         push
928DAB57
                         call
                                  DbgPrint
                                  offset aTriggeringArbi ; "[+] Triggering Arbitrary Overwrite\n"
928DAB5C
                         push
```

Alli vemos la parte vulnerable

```
ds:__imp__ProbeForKead@12 ; ProbeForKead(x,x,x)
928DAB24
                         call
                                 edi, [esi+WRITE_WHAT_WHERE.What]
928DAB2A
                         mov
928DAB2C
                         mov
                                 ebx, [esi+WRITE_WHAT_WHERE.Where]
928DAB2F
                         push
928DAB30
                                 offset aUserwritewhatw ; "[+] UserWriteWhatWhere: 0x%p\n"
                         push
928DAB35
                         call
                                  DbgPrint
928DAB3A
                         push
928DAB3C
                                 offset aWriteWhatWhere ; "[+] WRITE_WHAT_WHERE Size: 0x%X\n"
                         push
928DAB41
                         call
                                  DbgPrint
928DAB46
                         push
                                  edi
928DAB47
                                 offset aUserwritewhatw_0; "[+] UserWriteWhatWhere->What: 0x%p\n"
                         push
928DAB4C
                         call
                                 DbgPrint
928DAB51
                                 ebx
                         push
                                 offset aUserwritewhatw_1 ; "[+] UserWriteWhatWhere->Where: 0x%p\n"
928DAB52
                         push
                                  DbgPrint
928DAR57
                         call
928DAB5C
                         push
                                 offset aTriggeringArbi ; "[+] Triggering Arbitrary Overwrite\n"
                                 _DbgPrint
928DAB61
                         call
928DAB66
                         add
                                 esp, 24h
928DAB69
                                 eax, [edi]
                         mov
928DAB6B
                         mov
                                 [ebx], eax
                                  short loc_928DAB93
928DAB6D
                          jmp
```

EDI es What, asi que debe ser un puntero, ya que busca el contenido de [EDI] y lo escribe en el contenido de Where en [EBX].

Asi que What debe ser un puntero a un puntero a nuestro código, y en Where habrá que buscar una tabla donde escribir (posiblemente un CALL indirecto para que escribamos el puntero a nuestro código y termine saltando a ejecutar el mismo.

Hay muchas posibilidades para explotar esto algunas mas modernas, nosotros usaremos el viejo método de la tabla HAL. (no funciona en sistemas con la protección de Intel SMEP por eso en Windows XP y 7 aun va)

Intel CPU feature: Supervisor Mode Execution Protection (SMEP). This feature is enabled by toggling a bit in the cr4 register, and the result is the CPU will generate a fault whenever ring0 attempts to execute code from a page marked with the user bit.

O sea que si desde kernel saltas a ejecutar una pagina marcada como perteneciente a USER da una excepción, evitando ejecutar como en el método que vamos a ver ahora.

Igual pudiendo escribir en KERNEL donde quieres, podes llegar a deshabilitar con suerte, habilidad y algo mas, estas protecciones, por ahora nos concentraremos en la vieja forma de

explotar que sirve para WIN XP y 7 de 32 bits y también puede servir en procesadores que no tengan SMEP en otros sistemas.

http://poppopret.blogspot.com.ar/2011/07/windows-kernel-exploitation-basics-part.html

HAL Dispatch

Ese método se basa en la tabla HAL Dispatch

The HAL Dispatch Table nt! HalDispatchTable. HAL (Hardware Abstraction Layer) is used in
order to isolate the OS from the hardware. Basically, it permits to run the same OS on machines
with different hardwares. This table stores pointers to routines used by the HAL.

Bueno existe una función importada por la ntdll llamada NtQueryIntervalProfile, si abro en otro IDA la ntdll.dll de 32 bits veo en las funciones EXPORTADAS que esta alli.



Esa función que se puede llamar desde user llega a kernel

A la función nt!KeQueryIntervalProfile

nt!KeQueryIntervalProfile:

82911891 8bff mov edi,edi

82911893 55 push ebp

82911894 8bec mov ebp,esp

82911896 83ec10 sub esp,10h

82911899 83f801 cmp eax,1

8291189c 7507 jne nt!KeQueryIntervalProfile+0x14 (829118a5)

8291189e a188ca7a82 mov eax,dword ptr [nt!KiProfileAlignmentFixupInterval (827aca88)]

829118a3 c9 leave

Luego sigue aquí

829118a4 c3 ret

829118a5 8945f0 mov dword ptr [ebp-10h],eax

829118a8 8d45fc lea eax,[ebp-4]

829118ab 50 push eax

829118ac 8d45f0 lea eax,[ebp-10h]

829118af 50 push eax

829118b0 6a0c push 0Ch

829118b2 6a01 push 1

kd> u

nt! Ke Query Interval Profile + 0x23:

829118b4 ff15bc237782 call dword ptr [nt!HalDispatchTable+0x4 (827723bc)]

829118ba 85c0 test eax,eax

829118bc 7c0b jl nt!KeQueryIntervalProfile+0x38 (829118c9)

829118be 807df400 cmp byte ptr [ebp-0Ch],0

829118c2 7405 je nt!KeQueryIntervalProfile+0x38 (829118c9)

829118c4 8b45f8 mov eax,dword ptr [ebp-8]

829118c7 c9 leave

829118c8 c3 ret

Y salta a una direccion de KERNEL que esta en la tabla HAL Dispatch mas 4.

El método es ese, ya que desde user no podemos escribir dicha tabla, la vulnerabilidad en kernel nos permite escribir donde queramos asi que la direccion a escribir sera el contenido de nt!HalDispatchTable+0x4 y lo debemos hacer pisándolo con el puntero a un buffer con nuestro código.

Lo bueno es que despues podemos triggerear cuando queremos, ya que la api se puede llamar desde user, asi que con llamarla normalmente desde nuestro script al final llegara aquí

829118b4 ff15bc237782 call dword ptr [nt!HalDispatchTable+0x4 (827723bc)]

Y saltara a código al no haber SMEP ya que no se verifica que la pagina donde salta no es de kernel sino esta marcada como pagina user.

Si SMEP estuviera activado se generaría una excepción y no saltaría a nuestro código.

Adjunto el script para el que lo quiera probar igual es bastante largo asi que lo explicaremos en la parte siguiente, recuerden que solo va en un target Windows 7 de 32 bits.

Hasta la parte siguiente.

Ricardo Narvaja