SSDT Y COMO RESOLVEMOS LOS SYSCALLS.

Como estoy trabajando bastante con syscalls, quería dejar escrito como resolverlos para saber a qué función en kernel terminan saltando, desde una función en user.

De paso es divertido trastear un poco, y siempre se aprende.


Se que al leer esto muchos dirán bueno, pero pones un breakpoint allí en el syscall y traceas y listo (no es tan alegre el tema ya veremos jeje), igual es bueno conocer cómo trabaja la SSDT y lo que agrega conocimiento no daña.

Vayamos mirando algunos conceptos.

QUE ES LA SSDT?

Cuando se realiza una llamada al sistema, se utiliza un índice para acceder a la función concreta que se desea utilizar, dentro de una tabla, la cual se conoce como tabla SSDT.

Por ejemplo, voy a tomar una función cualquiera de user de las tantas que acceden al sistema a través de la SSDT, tal es el caso de la función CreatePalette.



Vemos debajo que corresponde a gdi32.dll.

Requirements

Minimum supported client	Windows 2000 Professional [desktop apps only]
Minimum supported server	Windows 2000 Server [desktop apps only]
Target Platform	Windows
Header	wingdi.h (include Windows.h)
Library	Gdi32.lib
DLL	Gdi32.dll


See also


Brush Functions

Brushes Overview


GetDeviceCaps

Si abrimos gdi32.dll en este caso uso una versión correspondiente a Windows 7 de 64 bits.





Vemos los call que realiza.




Casi siempre las funciones intermediarias llevan el prefijo ZW o NT en este caso es NT.

```
.text:000007FF7FD75320
.text:000007FF7FD75320
.text:000007FF7FD75320
.text:000007FF7FD75320 MtGdiCreatePaletteInternal proc near
.text:000007FF7FD75320 mov r10, rcx
.text:000007FF7FD75323 mov eax, 10ACh
.text:000007FF7FD75328 syscall ; Low latency system call
.text:000007FF7FD7532A retn
.text:000007FF7FD7532A NtGdiCreatePaletteInternal endp
.text:000007FF7FD7532A
```

Bueno allí vemos la llamada al sistema que se realiza desde NtGdiCreatePaletteInternal, usando la instrucción syscall y con un índice en este caso 0x10ac que es el índice.

Obviamente desde un debugger en user mode no podremos entrar y tracear para continuar a ver como resuelve adonde va usando ese índice, si tenemos armado con Windbg y VMware un sistema para debugger kernel, como hemos explicado muchas veces, en este caso usando VKD ya que el target es Windows 7 de 64 bits.



Ahí esta mi sistema de Windows 7 64 bits siendo debuggeando usando VKD REDUX y Windbg preview.

Compilare un ejecutable para llamar a la función que guiero mirar.

No importa mucho esto, pero el argumento es un puntero a una estructura del tipo LOGPALETTE

12/05/2018 • 2 minutes to read

The CreatePalette function creates a logical palette.

Syntax

```
C++

HPALETTE CreatePalette(
   const LOGPALETTE *plpal
);
```

Parameters

plpal

A pointer to a LOGPALETTE structure that contains information about the colors in the logical palette.

Return value

If the function succeeds, the return value is a handle to a logical palette.

If the function fails, the return value is NULL.

LOGPALETTE structure

12/05/2018 • 2 minutes to read

The **LOGPALETTE** structure defines a logical palette.

Syntax

```
C++

typedef struct tagLOGPALETTE {
    WORD         palVersion;
    WORD         palNumEntries;
    PALETTEENTRY palPalEntry[1];
} LOGPALETTE, *PLOGPALETTE, *NPLOGPALETTE;
```

Members

palVersion

The version number of the system.

palNumEntries


The number of entries in the logical palette.

palPalEntry

Specifies an array of PALETTEENTRY structures that define the color and usage of each entry in the logical palette.

Bueno eso no importa tanto para el caso, la idea es compilarlo y si se puede, llegar a entrar al sistema y mirar la SSDT.

Lo ejecuto en mi target de Windows 7 64 bits y quedara esperando en el getchar() eso me dará oportunidad para breakear el Windbg.



```
Image: postgres.exe
PROCESS ffffffa800c2de5d0
    SessionId: 0 Cid: 0814
                              Peb: 7efdf000 ParentCid: 0b10
    DirBase: 70f2d000 ObjectTable: fffff8a01648b590 HandleCount: 262.
    Image: postgres.exe
PROCESS fffffa8008faa490
    SessionId: 0 Cid: 13c4 Peb: 7efdf000 ParentCid: 0b10
    DirBase: 9cab4000 ObjectTable: fffff8a01601cd90 HandleCount: 293.
    Image: postgres.exe
PROCESS fffffa800c3d74a0
    SessionId: 1 Cid: 0b4c Peb: 7fffffd5000 ParentCid: 13c8
    DirBase: 2021c000 ObjectTable: fffff8a012a0b590 HandleCount: 14.
    Image: ConsoleApplication4.exe
      !process 0 0
0: kd>
```

Obtengo el EPROCESS de mi proceso y ya puedo poner breakpoints en mi función para que se detenga.

Para switchear el contexto.

```
Image: postgres.exe

PROCESS ffffffa800c3d74a0

SessionId: 1 Cld: 0b4c Peb: 7fffffd5000 ParentCid: 13c8

DirBase: 2021c000 ObjectTable: fffff8a012a0b590 HandleCount: 14.

Image: ConsoleApplication4.exe

.process /i fffffa800c3d74a0

0: kd>
```

Usando el EPROCESS de mi proceso luego G y cuando se detiene luego chequeo con:

!process -1 0

```
Image: ConsoleApplication4.exe
0: kd> .process /i fffffa800c3d74a0
You need to continue execution (press 'g' <enter>) for the context
to be switched. When the debugger breaks in again, you will be in
the new process context.
0: kd> g
Break instruction exception - code 80000003 (first chance)
nt!DbgBreakPointWithStatus:
fffff800`028c0b50 cc
                                         3
                                int
0: kd> !process -1 0
PROCESS fffffa800c3d74a0
    SessionId: 1 Cid: 0b4c Peb: 7fffffd5000 ParentCid: 13c8
    DirBase: 2021c000 ObjectTable: fffff8a012a0b590 HandleCount: 14.
    Image: ConsoleApplication4.exe
0: kd>
```

Ya estoy en mi proceso veamos la función buscada.

```
0: kd> x gdi*!CreatePalette*
000007fe`feab5a20 gdi32!CreatePalette (CreatePalette)
```

Cuando ejecuto el comando **u rip** me da error de acceso, eso suele ocurrir cuando uno debuggea kernel ya que el sistema no tiene toda la memoria disponible cargada, sino que hay partes de la misma que solo podemos acceder cuando las ejecuta.

```
SessionId: 0 Cid: 03bc Peb: 7fffffdf000 ParentCid: 06cc
DirBase: 1b5d0000 ObjectTable: fffff8a01667c590 HandleCount: 264.
Image: postgres.exe

1: kd> bp /p fffffa800c1c1060 GDI32!CreatePalette
1: kd> u GDI32!CreatePalette
GDI32!CreatePalette:
000007fe`feab5a20 ?? ???

^ Memory access error in 'u GDI32!CreatePalette'
```

Igual como dicha parte de la memoria pertenece a un módulo cargado, sabemos que, aunque no lo muestre, en el momento que ejecute la podremos ver, así que pongo un breakpoint en la función, usando el /p con el eprocess para que pare solamente cuando ese proceso llame a la función.

```
1: kd> u GDI32!CreatePalette

GDI32!CreatePalette:
000007fe`feab5a20 ?? ???

^ Memory access error in 'u GDI32!CreatePalette

1: kd> g

Breakpoint 3 hit

GDI32!CreatePalette:
0033:000007fe`feab5a20 4883ec28 sub rsp,28h
```

Cuando apreto ENTER en la consola en el target, para y ya veo que ahora si se puede ver el código desensamblado de la misma.

```
1: kd> g
Breakpoint 3 hit
GDI32!CreatePalette:
0033:000007fe`feab5a20 4883ec28
                                     sub
                                             rsp,28h
0: kd> u
GDI32!CreatePalette:
000007fe`feab5a20 4883ec28
                               sub
                                      rsp,28h
000007fe`feab5a24 4885c9
                                test rcx,rcx
000007fe`feab5a27 0f8403880100 je
                                        GDI32!CreatePalette+0x9 (000007fe`feace230)
000007fe`feab5a2d 0fb75102
                                movzx edx, word ptr [rcx+2]
000007fe`feab5a31 e80a000000
                                call
                                        GDI32!NtGdiCreatePaletteInternal (000007fe`feab5a40)
000007fe`feab5a36 4883c428
                                add
                                        rsp,28h
000007fe`feab5a3a c3
                                 ret
000007fe`feab5a3b 90
```

Por eso confirmo que hay partes de la memoria que no están disponibles siempre para listar y que el sistema las va cargando a medida que las necesita o ejecuta.

Traceo hasta el syscall con F11 (STEP IN).

```
טכ טכמכטסטוו ויסטטטט
0: kd> t
GDI32!CreatePalette+0x4:
0033:000007fe`feab5a24 4885c9
                                      test
                                              rcx,rcx
0: kd> t
GDI32!CreatePalette+0x7:
0033:000007fe`feab5a27 0f8403880100
                                      je
                                              GDI32!CreatePalette+0x9 (000007fe`feace230)
0: kd> t
GDI32!CreatePalette+0x18:
0033:000007fe`feab5a2d 0fb75102
                                      movzx edx,word ptr [rcx+2]
0: kd> t
GDI32!CreatePalette+0x1c:
                                              GDI32!NtGdiCreatePaletteInternal (000007fe`feab
0033:000007fe`feab5a31 e80a000000
                                      call
0: kd> t
GDI32!NtGdiCreatePaletteInternal:
0033:000007fe`feab5a40 4c8bd1
                                              r10,rcx
0: kd> t
GDI32!NtGdiCreatePaletteInternal+0x3:
0033:000007fe`feab5a43 b8ac100000
                                              eax,10ACh
0: kd> t
GDI32!NtGdiCreatePaletteInternal+0x8:
0033:000007fe`feab5a48 0f05
                                      syscall <
: kd>
```

Allí estamos, la idea sería que si apreto una vez mas f11 podría entrar desde user a kernel, parando en la primera instrucción en kernel.

```
GDI32!NtGdiCreatePaletteInternal+0xa:
0033:000007fe`feab5a4a c3 ret
```

No me deja entrar a tracear aun apretando F11 pasa por encima del SYSCALL.

Entonces como podemos hacer para parar en kernel y saber a qué función termina yendo de la SSDT.

Obviamente si sabemos a qué función ira podemos poner un breakpoint en la misma, incluso ver con K las funciones por las que paso para llegar allí desde user.

La única forma que se me ocurre es tratar de listar la SSDT y ver si mediante el índice podemos sacar a que función ira, poner un breakpoint allí y cuando pare mirar el camino que realizo.

COMO PODEMOS LISTAR LA SSDT?

Primero buscaremos el módulo nt de kernel

```
fffff800`02849000 fffff800`02e32000
                                                          (pdb symbols)
                                                                                     c:\symbols\
                                            nt
    Loaded symbol image file: ntkrnlmp.exe
    Image path: ntkrnlmp.exe
    Image name: ntkrnlmp.exe
    Browse all global symbols functions data
    Timestamp: Sat Apr 9 01:15:23 2011 (4D9FDD5B)
CheckSum: 0054E319
    ImageSize:
                       005E9000
    File version: 6.1.7601.17592
    Product version: 6.1.7601.17592
    File flags: 0 (Mask 3F)
File OS: 40004 NT Win32
File type: 1.0 App
File date: 00000000.00000000
Translations: 0409.04b0
    Information from resource tables:
         CompanyName: Microsoft Corporation
ProductName: Microsoft® Windows® Operating System
InternalName: ntkrnlmp.exe
         OriginalFilename ntkrnlmp.exe
         ProductVersion: 6.1.7601.17592
         FileVersion: 6.1.7601.17592 (win7sp1_gdr.110408-1631)
         FileDescription: NT Kernel & System
         LegalCopyright: @ Microsoft Corporation. All rights reserved.
```


Allí vemos su nombre ntkrnlmp.exe y si lo buscamos en la maquina target no estará.

Overall, there are four kernel image files for each revision of Windows, and two kernel image files for each Windows system. Multiprocessor or uniproselected by boot.ini or BCD option, according to the processor's features. [a]

Kernel image filenames										
Filename \$	Supports \$	Supports PAE •								
ntoskrnl.exe	No	No								
ntkrnlmp.exe	Yes	No								
ntkrnlpa.exe	No	Yes								
ntkrpamp.exe	Yes	Yes								

Notes [edit] a. ^ On a multiprocessor system ntkrnlmp.exe is installed as ntoskrnl.exe and ntkrpamp.exe is installed as ntkrnlpa.exe.


Bueno ese es el archivo a buscar, está entre los archivos ocultos en la carpeta SYSTEM32, por lo cual hay que cambiar la visibilidad para que se puedan mostrar los mismos en las opciones de carpeta.



Lo copiare a la maquina principal para abrir en IDA.

Effectively, syscalls and SSDT (KiserviceTable) work togeher as a bridge between userland API calls and their corresponding kernel routines, allowing the kernel to know which routine should be executed for a given syscall that originated in the user space.

Si busco en NAMES en IDA veo que esta KiServiceTable.



```
.text:00000001400808D8 algn_1400808D8:
                                                                ; DATA XREF: .pdata:00000001403
text:00000001400808D8
                                        align 40h
.text:0000000140080900 KiServiceTable dq offset NtMapUserPhysicalPagesScatter
.text:0000000140080900
                                                                ; DATA XREF: KiInitializeKerne
.text:0000000140080900
                                                                ; KiInitSystem+101↓o
.text:0000000140080908
                                       dq offset NtWaitForSingleObject
.text:0000000140080910
                                       dq offset NtCallbackReturn
                                       dq offset NtReadFile
.text:0000000140080918
                                       dq offset NtDeviceIoControlFile
.text:0000000140080920
.text:0000000140080928
                                       dq offset NtWriteFile
text:0000000140080930
                                       dq offset NtRemoveIoCompletion
.text:0000000140080938
                                       dq offset NtReleaseSemaphore
.text:0000000140080940
                                       dq offset NtReplyWaitReceivePort
                                       dq offset NtReplyPort
.text:0000000140080948
.text:0000000140080950
                                       dq offset NtSetInformationThread
.text:0000000140080958
                                       dq offset NtSetEvent
.text:0000000140080960
                                       dq offset NtClose
.text:0000000140080968
                                       dq offset NtQueryObject
.text:0000000140080970
                                       dq offset NtQueryInformationFile
.text:0000000140080978
                                       dq offset NtOpenKey
                                       dq offset NtEnumerateValueKey
.text:0000000140080980
.text:0000000140080988
                                       dq offset NtFindAtom
.text:0000000140080990
                                       dq offset NtQueryDefaultLocale
                                       dq offset NtQueryKey
.text:0000000140080998
```

Bueno ahí está la SSDT.

Veamos si coincide hay una pagina

https://github.com/j00ru/windows-syscalls

Que se puede listar todos los índices de cada función de user, también veo que hay dos tablas una correspondiente a ntoskrl y otra wink32 y para cada una de ellos la versión de 64 y 32 bits.

Windows System Call Tables

The repository contains system call tables collected from all modern and most older releases of Windows, starting with Windows NT

Both 32-bit and 64-bit builds were analyzed, and the tables were extracted from both the core kernel image (ntoskrnl.exe) and the graphical subsystem (win32k.sys).

Formats

The data is formatted in the CSV and JSON formats for programmatic use, and as an HTML table for manual inspection.

The HTML files are also hosted on my blog under the following links:

- ntoskrnl.exe , x86: http://j00ru.vexillium.org/syscalls/nt/32/
- ntoskrnl.exe , x64: http://j00ru.vexillium.org/syscalls/nt/64/
- win32k.sys , x86: http://j00ru.vexillium.org/syscalls/win32k/32/
- win32k.sys , x64: http://j00ru.vexillium.org/syscalls/win32k/64/

Vayamos por ahora a la de ntoskrnl.

Special thanks to: MeMek, Wandering Glitch

Layout by Metasploit Team



												Windows 8 (show)		Windows 1 (show)					
												1					Ш	Ш	Ш
																	Ш	Ш	Ш
												'					Ш	Ш	Ш
																	Ш	Ш	Ш
																	Ш	Ш	Ш
																	Ш	Ш	Ш
																	Ш	Ш	Ш
																	Ш	Ш	Ш
																	Ш	Ш	Ш
																	Ш	Ш	Ш
																	Ш	Ш	Ш
																	Ш	Ш	Ш
																	Ш	Ш	Ш
																	Ш	Ш	Ш
																	Ш	Ш	Ш
																	Ш	Ш	Ш
	Windows XP (show)										Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista (show) (show) (show) (show) (show)						(show) (show) (show) (show) (show) (show) (show) (show)	(show) (s	

Vemos que como todo array empieza con el índice cero

NtMapCMFModule							0x00e6	0x00e6	
NtMapUserPhysicalPages							0x00e7	0x00e7	
NtMapUserPhysicalPagesScatter							0x0000	0x0000	
NtMapViewOfSection							0x0025	0x0025	
NtMapViewOfSectionEx									
NAME AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPER									$\overline{}$

La primera entrada corresponde a la función de user NtMapUserPhysicalScatter y en IDA vemos la función correspondiente en kernel.



Bueno si veo en la ntdll de user veo la llamada en este caso la llama con ZW en vez de NT pero es la misma función y con el índice cero.

Vuelvo a arrancar el ejecutable en el target y cuando queda detenido en la consola hago break en el Windbg y switcheo el contexto. (no repetiré como nuevamente)

```
DirBase: 23387f000 ObjectTable: fffff8a013470870 HandleCount: 284.
   Image: postgres.exe
PROCESS fffffa8007ab0060
   SessionId: 1 Cid: 0a70 Peb: 7fffffdb000 ParentCid: 13c8
   DirBase: 8d4dd000 ObjectTable: fffff8a001e18590 HandleCount: 14.
   Image: ConsoleApplication4.exe
0: kd> .process /i fffffa8007ab0060
You need to continue execution (press 'g' <enter>) for the context
to be switched. When the debugger breaks in again, you will be in
the new process context.
0: kd> g
Break instruction exception - code 80000003 (first chance)
nt!DbgBreakPointWithStatus:
fffff800`028c0b50 cc
                                 int
                                         3
0: kd> !process -1 0
PROCESS fffffa8007ab0060
   SessionId: 1 Cid: 0a70 Peb: 7fffffdb000 ParentCid: 13c8
   DirBase: 8d4dd000 ObjectTable: fffff8a001e18590 HandleCount: 14.
   Image: ConsoleApplication4.exe
```

Puedo ver en windbg que hay dos SSDT una para ntoskrnl que acabamos de ver y otra para win32ksys.

Looking at the Windbg outputs above, we see that there is one clearly identified SST table in the case of nt! KeServiceDescriptorTable and two in the case of nt! KeServiceDescriptorTable Shadow.

Although we see more data in there, from available information, we can only state that from the possible 4 SST entries, the nt! KeServiceDescriptorTable uses only the first one - it describes the SSDT for the Windows Native APIs exported by ntoskrnl.exe The nt! KeServiceDescriptorTable Shadow uses 2 SST entries, the first is a copy of the nt! KiServiceTable from nt! KeServiceDescriptorTable, the second one, win32k!W32pServiceTable, describes the SSDT for the User and GDI routines exported by win32k.sys.

```
0: kd> dps ntlkese wicedescriptortable
fffff800 02af8940
fffff800 02af8940
fffff800 02af8940
fffff800 02af8950
fffff800 02af8950
fffff800 02af8950
fffff800 02af8960
fffff800 02af8960
ffff800 02af8960
ffff800 02af8960
ffff800 02af8970
december of the property of the prop
```

Allí están las 2 si abrimos una copia de win32ksys copiado de la maquina target en IDA veremos esta segunda SSDT.

```
text:FFFFF97FFF0D5F4A algn_FFFFF97FFF0D5F4A:
                                                                ; DATA XREF: .pdata:FFFFF97FFF3002FC↓o
.text:FFFFF97FFF0D5F4A
                                       align 100h
.text:FFFFF97FFF0D6000 ; Exported entry 224. W32pServiceTable
text:FFFFF97FFF0D6000
                                       public W32pServiceTable
.text:FFFFF97FFF0D6000 W32pServiceTable dq offset NtUserGetThreadState
                                                                ; DATA XREF: DriverEntry+290↓o
text:FFFFF97FF9D6000
.text:FFFFF97FF0D6008
                                       dq offset NtUserPeekMessage
.text:FFFFF97FFF0D6010
                                       dq offset NtUserCallOneParam
.text:FFFFF97FF6D6018
                                       dq offset NtUserGetKeyState
                                       dq offset NtUserInvalidateRect
text:FFFFF97FFF0D6020
.text:FFFFF97FF0D6028
                                       dq offset NtUserCallNoParam
.text:FFFFF97FFF0D6030
                                       dq offset NtUserGetMessage
.text:FFFFF97FFF0D6038
                                       dq offset NtUserMessageCall
.text:FFFFF97FF6D6040
                                       dq offset NtGdiBitBlt
.text:FFFFF97FF0D6048
                                       dq offset NtGdiGetCharSet
text:FFFFF97FFF0D6050
                                       dq offset NtUserGetDC
.text:FFFFF97FFF0D6058
                                       dq offset NtGdiSelectBitmap
text:FFFFF97FF0D6060
                                       dq offset NtUserWaitMessage
.text:FFFFF97FF0D6068
                                       dq offset NtUserTranslateMessage
.text:FFFFF97FF0D6070
                                       dq offset NtUserGetProp
.text:FFFFF97FFF0D6078
                                       dq offset NtUserPostMessage
.text:FFFFF97FF0D6080
                                       dq offset NtUserQueryWindow
.text:FFFFF97FFF0D6088
                                       dq offset NtUserTranslateAccelerator
text:FFFFF97FF0D6090
                                       dq offset NtGdiFlush
.text:FFFFF97FF0D6098
                                       dq offset NtUserRedrawWindow
text:FFFFF97FF0D60A0
                                       dq offset NtUserWindowFromPoint
text:FFFFF97FF0D60A8
                                       dq offset NtUserCallMsgFilter
text:FFFFF97FF0D60B0
                                       dq offset NtUserValidateTimerCallback
.text:FFFFF97FF0D60B8
                                       dq offset NtUserBeginPaint
text:FFFFF97FF0D60C0
                                       dq offset NtUserSetTimer
.text:FFFFF97FF0D60C8
                                       dq offset NtUserEndPaint
000D5400 FFFFF97FFF0D6000: .text:W32pServiceTable (Synchronized with Hex View-1)
```

También vimos que la pagina donde lista tiene otra página separada para esta otra SDDT.

the data is formatted in the CDV and DDON formats for programmatic use, and as an fir

The HTML files are also hosted on my blog under the following links:

- ntoskrnl.exe , x86: http://j00ru.vexillium.org/syscalls/nt/32/
- ntoskrnl.exe , x64: http://j00ru.vexillium.org/syscalls/nt/64/
- win32k.sys , x86: http://j00ru.vexillium.org/syscalls/win32k/32/
- win32k.sys , x64: http://j00ru.vexillium.org/syscalls/win32k/64/

Vemos que el índice mas bajo de esta tabla segunda tabla es 0x1000, ahora como podemos convertir la información que nos lista Windbg para obtener la dirección donde saltaría en cualquiera de ambas tablas, ya sabemos que índices menores que 0x1000 corresponden a la tabla de ntoskrnl y mayores a la de win32k.

En 64 bits la cosa es un poco mas compleja (en 32 bits es mucho más sencillo luego compararemos)

Veamos como podemos hallar en la primera tabla de ntoskrnl la dirección de la primera función, el método se aplica a cualquier función de cualquiera de las dos tablas.

```
.text:00000001400808D7 : -----
                                                              ; DATA XREF: .pdata:0000000140286200↓o
 text:00000001400808D8 algn_1400808D8:
 text:00000001400808D8
                                      align 40h
.text:0000000140080900 KiServiceTable dq offset NtMapUserPhysicalPagesScatter
 text:0000000140080900
                                                              ; DATA XREF: KiInitializeKernel+344↓o
text:0000000140080900
                                                                KiInitSystem+101↓o
 text:0000000140080908
                                      dq offset NtWaitForSingleObject
text:0000000140080910
                                      dq offset NtCallbackReturn
text:0000000140080918
                                      dq offset NtReadFile
text:0000000140080920
                                      dq offset NtDeviceIoControlFile
 +ex+.0000000110080978
                                      do offset NtWriteFile
```

Bueno esa es la primera entrada de esta SSDT correspondiente al índice 0, si hago doble click en IDA me muestra la función donde saltaría.

```
☐ Hex View-2 ☐ Names window ☐ ☐ Hex View-1 ☐ ☐ Structures ☐ ☐
             📕 🚄 🖼
            PAGE: 000000014048DA80
            PAGE: 000000014048DA80
            PAGE: 000000014048DA80
            PAGE:00000014048DA80 ; NTSTATUS __stdcall NtMapUserPhysicalPagesSc
            PAGE:000000014048DA80 NtMapUserPhysicalPagesScatter proc near
            PAGE:000000014048DA80
            PAGE:000000014048DA80 var_2168= dword ptr -2168h
            PAGE:000000014048DA80 var_2148= qword ptr -2148h
            PAGE:000000014048DA80 var_2140= qword ptr -2140h
            PAGE:000000014048DA80 var_2138= qword ptr -2138h
            PAGE:000000014048DA80 var_2130= qword ptr -2130h
            PAGE:000000014048DA80 var_2128= qword ptr -2128h
            PAGE:000000014048DA80 var_2120= qword ptr -2120h
            PAGE:000000014048DA80 var_2118= qword ptr -2118h
            PAGE:000000014048DA80 var_2110= qword ptr -2110h
            PAGE:000000014048DA80 var_2108= qword ptr -2108h
            PAGE:000000014048DA80 var_2100= qword ptr -2100h
            PAGE:000000014048DA80 var_20F8= qword ptr -20F8h
            PAGE:000000014048DA80 var_20E8= dword ptr -20E8h
            PAGE:000000014048DA80 var 20E4= dword ptr -20E4h
            PAGE:000000014048DA80 var_20E0= qword ptr -20E0h
            PAGE:000000014048DA80 var_2038= byte ptr -2038h
            PAGE:000000014048DA80 var_1038= byte ptr -1038h
            PAGE:000000014048DA80 arg_0= qword ptr 8
            PAGE:000000014048DA80 arg_8= dword ptr 10h
            PAGE: 000000014048DA80 arg 10= qword ptr 18h
            PAGE:000000014048DA80 P= qword ptr 20h
```

Obviamente sabiendo el nombre, podríamos ver en Windbg la dirección, lo haremos para chequear si nuestras cuentas dan bien, pero lo hallaremos calculando.

```
fffff800`02af89b8 fffff960`00173c1c win32k!W32pArgumentTable
0: kd> x nt*!NtMapUserPhysicalPagesScatter
00000000`77a51340 ntdll!NtMapUserPhysicalPagesScatter (NtMapUserPhysicalPagesScatter)
ffffff800`02cd6a80 nt!NtMapUserPhysicalPagesScatter (NtMapUserPhysicalPagesScatter)
```

Esa es la dirección veamos lo que muestra Windbg en la tabla en el primer campo.

Como calculamos desde allí la dirección de la función, veamos.

Debemos user la parte baja o sea en este caso 0x40d1800

Veamos como se hace:

Bits 4-31 correspond to the relative address to the base of the nt!KiServiceTable. Bits 0-3 are related to the number of arguments and will not be used here.

To obtain the function address, we shift the value 4 bits to the right and add the result to the table base linear address:

```
>>> hex(0xfffff800028c9900 + (0x40d1800 >> 4))
'0xfffff80002cd6a80L'
```

Así que con la parte baja de la entrada haciendo shift con 4 y sumándole la base de la tabla llegamos a obtener la dirección de la función.

hex(0xfffff800028c9900 + (0x40d1800 >> 4))

'0xfffff80002cd6a80L'

```
0: kd> u 0xffffff80002cd6a80
nt!NtMapUserPhysicalPagesScatter:
fffff800`02cd6a80 48895c2408
                                         qword ptr [rsp+8],rbx
                                 mov
fffff800`02cd6a85 4c89442418
                                         qword ptr [rsp+18h],r8
                                 mov
fffff800`02cd6a8a 55
                                 push
                                         rbp
fffff800`02cd6a8b 56
                                         rsi
                                 push
fffff800`02cd6a8c 57
                                         rdi
                                 push
fffff800`02cd6a8d 4154
                                 push
                                         r12
fffff800`02cd6a8f 4155
                                  push
                                         r13
fffff800`02cd6a91 4156
                                 push
                                         r14
```

Coincide

```
PAGE: 000000014048DA80
PAGE:00000014048DA80; NTSTATUS stdcall NtMapUserPhysicalPagesSca
PAGE:00000014048DA80 NtMapUserPhysicalPagesScatter proc near
PAGE: 000000014048DA80
PAGE:000000014048DA80 var 2168= dword ptr -2168h
PAGE: 000000014048DA80 var 2148= gword ptr -2148h
PAGE:000000014048DA80 var_2140= qword ptr -2140h
PAGE:00000014048DA80 var 2138= gword ptr -2138h
PAGE:00000014048DA80 var 2130= gword ptr -2130h
PAGE:000000014048DA80 var_2128= qword ptr -2128h
PAGE:000000014048DA80 var 2120= gword ptr -2120h
PAGE:000000014048DA80 var 2118= gword ptr -2118h
PAGE: 000000014048DA80 var 2110= gword ptr -2110h
PAGE:000000014048DA80 var_2108= qword ptr -2108h
PAGE:000000014048DA80 var 2100= gword ptr -2100h
PAGE: 000000014048DA80 var 20F8= gword ptr -20F8h
PAGE:000000014048DA80 var 20E8= dword ptr -20E8h
PAGE:000000014048DA80 var 20E4= dword ptr -20E4h
PAGE:000000014048DA80 var 20E0= gword ptr -20E0h
PAGE:000000014048DA80 var 2038= byte ptr -2038h
PAGE:000000014048DA80 var 1038= byte ptr -1038h
PAGE:000000014048DA80 arg 0= gword ptr 8
PAGE:00000014048DA80 arg_8= dword ptr 10h
PAGE:000000014048DA80 arg_10= qword ptr 18h
PAGE:00000014048DA80 P= gword ptr 20h
PAGE:000000014048DA80
PAGE:000000014048DA80 mov
                              [rsp+arg 0], rbx
PAGE:000000014048DA85 mov
                              [rsp+arg 10], r8
PAGE:000000014048DA8A push
                              rbp
                              rsi
PAGE:000000014048DA8B push
PAGE:000000014048DA8C push
                              rdi
PAGE:000000014048DA8D push
                              r12
```

Ahora esto parece fácil porque es la primera entrada veamos si lo podemos propagar para cualquier entrada.

Tomemos un numero arbitrario de índice digamos el 0x40.

Con este comando obtendremos a partir del incide directamente la parte baja que necesitamos

```
dd /c 1 nt!KiServiceTable L(INDICE +1)
```


Ese comando listará las entradas y la última que muestre será la buscada, hay que sumarles uno al índice porque eso le dice a Windbg cuantas entradas listar y para listar la primera no le podemos pasar cero, siempre hay que sumarle uno, en el caso que vimos anteriormente, para el índice 0.

```
0: kd> dd /c 1 nt!KiServiceTable L(0+1)
ffffff800`028c9900 040d1800
```

Para el caso 0x40.

```
Command
fffff800`028c99a8 0411e600
fffff800`028c99ac 02663e05
fffff800`028c99b0 02d26101
fffff800`028c99b4 02da4b00
fffff800`028c99b8 02af8e00
fffff800`028c99bc 02b6f102
fffff800`028c99c0 02e794c2
fffff800`028c99c4 02f52640
fffff800`028c99c8 02e80207
fffff800`028c99cc 030918c0
fffff800`028c99d0 03186000
fffff800`028c99d4 0411a001
fffff800`028c99d8 02d90e06
fffff800`028c99dc 02a56101
fffff800`028c99e0 02d54a40
fffff800`028c99e4 02d84803
fffff800`028c99e8 02da6900
fffff800`028c99ec 02e8df80
fffff800`028c99f0 02a57801
fffff800`028c99f4 02e06a40
fffff800`028c99f8 02b3ae02
fffff800`028c99fc 02a48d82
fffff800`028c9a00 0000e400
      dd /c 1 nt!KiServiceTable L(0x40+1)
0: kd>
```

Veamos a que función corresponde.



```
text:0000000140080AF8
                                                                      da offset NtOpenEvent
                           text:0000000140080AF0
                                                                      dg offset NtAdjustPrivilegesToken
                           text:0000000140080AF8
                                                                      dq offset NtDuplicateToken
                                                                    dq offset NtContinue
dq offset NtQueryDefaultUILanguage
                          text:0000000140080B00
                           text:0000000140080B08
                           text:0000000140080B10
                                                                      da offset NtOueueApcThread
                                                                      dq offset NtYieldExecution
                           text:0000000140080B18
                           text:0000000140080B20
                                                                      dq offset NtAddAtom
                           text:0000000140080B28
                                                                      dq offset NtCreateEvent
                           text:0000000140080B30
                                                                      {\tt dq\ offset\ NtQueryVolumeInformationFile}
                                                                      dq offset NtCreateSection
                           text:0000000140080B38
                           text:0000000140080B40
                                                                      dq offset NtFlushBuffersFile
                           text:0000000140080B48
                                                                      dq offset NtApphelpCacheControl
                           text:0000000140080B50
                                                                      dq offset NtCreateProcessEx
                           text:0000000140080B58
                                                                      dq offset NtCreateThread
                           text:0000000140080B60
                                                                      da offset NtIsProcessInJob
                           text:0000000140080B68
                                                                      dq offset NtProtectVirtualMemory
                           text:0000000140080B70
                                                                      dq offset NtQuerySection
                           text:0000000140080B78
                                                                      dq offset NtResumeThread
                                                                      da offset NtTerminateThread
                           text:0000000140080B80
                           text:0000000140080B88
                                                                      da offset NtReadRequestData
                           text:0000000140080B90
                                                                      dq offset NtCreateFile
                           text:0000000140080B98
                                                                      dq offset NtQueryEvent
                           text:0000000140080BA0
                                                                      dq offset NtWriteRequestData
Line 1 of 1
                          00080100 0000000140080B00: .text:0000000140080B00 (Synchronized with Hex View-1)
Output window

Function argument information has been propagated
The initial autoanalysis has been finished.
Caching 'Functions window'... ok
Caching 'Names window'... ok
Caching 'Functions window'... ok
Pytho >0x0000000140080900+ 0x40*8
```

En ida yendo a la entrada 0x40 ya que es un array de punteros de 8 bytes hay que multiplicar por 8 y sumar la base, vemos que corresponde a NtContinue.

En la tabla correspondiente a ntoskrnl vemos que coincide.



Veamos en windbg.

```
>>> hex(0xfffff800028c9900 + (0x0000e400 >> 4))
'0xfffff800028ca740L'
```

```
fffff800`028c99fc 02a48d82
fffff800`028c9a00 0000e400
0: kd> u 0xffffff800028ca740
nt!NtContinue:
fffff800`028ca740 488b9dc0000000
                                  mov
                                          rbx, qword ptr [rbp+0C0h]
fffff800`028ca747 488bbdc8000000
                                          rdi,qword ptr [rbp+0C8h]
                                  mov
fffff800`028ca74e 488bb5d0000000
                                         rsi,qword ptr [rbp+0D0h]
                                  mov
fffff800`028ca755 4833c0
                                  xor
                                          rax, rax
fffff800`028ca758 488945b0
                                          qword ptr [rbp-50h],rax
                                  mov
fffff800`028ca75c 4881ec38010000 sub
                                          rsp,138h
fffff800`028ca763 488d842400010000 lea
                                          rax,[rsp+100h]
fffff800`028ca76b 0f29742430
                                  movaps xmmword ptr [rsp+30h],xmm6
```

Coincide perfectamente.

En 32 bits no es tan problemático porque no hay que realizar ninguna cuenta.

A 32-bit Example

To clarify a bit the ideas, let's use **Windbg** once again and imagine a User Mode call to **ntdll!NtCreateFile** (ntdll.dll is a User Mode DLL containing, among other things, dispatch stubs to Kernel Mode system services):

```
Hide Copy Code
kd> u ntdll!NtCreateFile
ntdll!NtCreateFile:
77ab3250 b875010000
                               eax,175h
77ab3255 e803000000
                              ntdll!NtCreateFile+0xd (77ab325d)
                     call
77ab325a c22c00
                      ret
                               2Ch
77ab325d 8bd4
                       mov
                              edx,esp
77ab325f 0f34
                       sysenter
```

As you see, the Dispatch ID is 0x175. It will be resolved in the **nt!KiServiceTable** SSDT to the item in the 0x176th position (the list is zero based), which is **nt!NtCreateFile**.


```
kdx dps nt!KiServiceTable L176
8190f20c 818c573a nt!NtAccessCheck
8190f210 818cbfd8 nt!NtWorkerFactoryWorkerReady
8190f214 81b033b8 nt!NtAcceptConnectPort
....
190f7d8 81ad7b18 nt!NtCreateTimer2
8190f7dc 81af323a nt!NtCreateIoCompletion
8190f7e0 81a66958 nt!NtCreateFile
```

Vemos que se accede en la tabla directamente sin hacer cuentas a la dirección de la función buscada.


Ahora tratemos de aplicar lo mismo a la otra tabla, la de win32k.sys que esta en la otra pagina y con nuestro ejemplo, en el que aún estamos detenidos.


```
.text:000007FF7FD75320
.text:000007FF7FD75320
.text:000007FF7FD75320
.text:000007FF7FD75320 NtGdiCreatePaletteInternal proc near
.text:000007FF7FD75320 mov r10, rcx
.text:000007FF7FD75323 mov eax, 10ACh
.text:000007FF7FD75328 syscall ; Low latency system call
.text:000007FF7FD7532A retn
.text:000007FF7FD7532A NtGdiCreatePaletteInternal endp
.text:000007FF7FD7532A
```

Recordemos que en esta otra tabla el mínimo índice era 0x1000 tenemos que tener en cuenta eso, listemos la tabla en windbg.



En IDA multiplicamos por 8 sin olvidar de restarle los 0x1000 al índice.





En windbg buscamos la tabla.

```
0: kd> x win32k*!W32pServiceTable*
ffffff960`00171f00 win32k!W32pServiceTable (W32pServiceTable)
```

Como esta pertenece a win32k buscamos allí.

```
0: kd> dd win32k!W32pServiceTable

fffff960`00171f00 fff3a740 fff0b501 000206c0 001021c0

fffff960`00171f10 00096000 00022640 fff9a900 ffde0b03

fffff960`00171f20 ffb7a7c7 00fc5200 ffed2e80 ffe50e00

fffff960`00171f30 000c58c0 000af600 000e8bc0 fffeb300

fffff960`00171f40 ffb1b480 0004ec80 ffa53180 000b9480

fffff960`00171f50 000b2500 000fc200 00037cc0 000b3e40

fffff960`00171f70 ffb1f2c0 000b58c0 000a1440 ffb28600

fffff960`00171f70 ffa27303 ffa80500 0012b300 00094080
```

Veamos si podemos aplicar la formula y ahora hay que sumarle la base de esta tabla.

```
>>> hex(0xfffff96000171f00 + (0xffa261c0 >> 4))
'0xfffff9601011451cL'
```

Me da esa dirección que puedo comprobar en Windbg.

Vemos que, aunque no pueda listarla como la vez anterior, dicha dirección corresponde a la función encontrada.

Le pondré un breakpoint.

```
1: kd> bp win32k!NtGdiCreatePaletteInternal
WARNING: Software breakpoints on session addresses can cause bugchecks.
Use hardware execution breakpoints (ba e) if possible.

1: kd> bc*
1: kd> ba e1 win32k!NtGdiCreatePaletteInternal
```

Le doy G y corro el ejecutable en el target y parara.

```
Breakpoint 0 hit
win32k!NtGdiCreatePaletteInternal:
fffff960`0011451c 89542410 mov dword ptr [rsp+10h],edx
1: kd>!process -1 0
PROCESS fffffa8008dccb30
SessionId: 1 Cid: 0dc0 Peb: 7fffffd8000 ParentCid: 13c8
DirBase: 1e7e67000 ObjectTable: fffff8a0100db720 HandleCount: 14.
Image: ConsoleApplication4.exe
```

Podría haber usado el eprocess para filtrar, pero no es tan común que se llame a esta función de kernel muy seguido, así que igual paro siendo llamada por mi proceso ahí vemos que estamos en el mismo.

Este era nuestro objetivo y lo logramos obtener la función donde saltaría desde user, usando el índice para calcularla.


Chusmeemos un poco mas.

Allí vemos el call stack como se origino en la llamada de user CreatePallete, luego entra en user a NtGdiCreatePaletteInternal, veamos donde sigue cuando entra en el syscall en el IDA.

```
1: kd> k
# Child-SP
                     RetAddr
                                       Call Site
00 fffff880`0701fc18 fffff800`028c7f93 win32k!NtGdiCreatePaletteInternal
01 fffff880`0701fc20 000007fe`feab5a4a nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
02 00000000`0024f998 000007fe`feab5a36 GDI32!NtGdiCreatePaletteInternal+0xa
03 00000000 0024f9a0 00000001 3f1c1091 GDI32!CreatePalette+0x21
04 00000000 0024f9d0 00000001 3f1d7060 0x00000001 3f1c1091
05 00000000`0024f9d8 00000000`00378420 0x00000001`3f1d7060
<u>06</u> 00000000`0024f9e0 00000001`3f1ce2b0 0x378420
07 00000000`0024f9e8 00000001`3f1c14c5 0x00000001`3f1ce2b0
08 00000000`0024f9f0 000003d6`00000f5c 0x00000001`3f1c14c5
09 00000000 0024f9f8 00000088 00000fe8 0x000003d6 00000f5c
0a 00000000`0024fa00 00000000`00381120 0x00000088`00000fe8
0b 00000000`0024fa08 00000001`3f1ce2b8 0x381120
0c 00000000`0024fa10 00000000`00000000 0x00000001`3f1ce2b8
```

```
Dyce her fraylear
1: kd> u nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13:
fffff800`028c7f93 65ff042538220000 inc
                                     dword ptr gs:[2238h]
nt!KiSystemServiceExit:
fffff800`028c7f9b 488b9dc0000000 mov
                                      rbx, qword ptr [rbp+0C0h]
fffff800`028c7fa2 488bbdc8000000 mov
                                      rdi,qword ptr [rbp+0C8h]
fffff800`028c7fa9 488bb5d0000000 mov
                                      rsi,qword ptr [rbp+0D0h]
fffff800`028c7fb0 654c8b1c2588010000 mov r11,qword ptr gs:[188h]
fffff800`028c7fb9 f685f000000001 test
                                      byte ptr [rbp+0F0h],1
fffff800`028c7fc0 0f844f010000 je
                                      nt!KiSystemServiceExit+0x17a (fffff800`028c8115)
fffff800`028c7fc6 440f20c1 mov
                                      rcx,cr8
```

Buscando en los names lo encontramos en IDA



Allí esta la llamada en ese call r10 y retornaría al INC ese.

```
.text:000000014007EE32
                                                            .text:000000014007EE32 KiSystemServiceRepeat:
                                                                                             r10 KeServiceDescriptorTable
r11 KeServiceDescriptorTableShadow
                                                            .text:000000014007EE32 lea
                                                            text:000000014007FF39 lea
                                                            text:000000014007EE40 test
                                                                                              dword ptr [rbx+100h], 80h
                                                            text:000000014007EE4A cmovnz r10, r11
                                                                                              eax, [<mark>rdi</mark>+r10+10h]
                                                            text:000000014007EE4E cmp
                                                            text:000000014007EE53 inb
                                                                                              loc 14007F142
<u></u>
                                  r10, [<mark>rdi</mark>+r10]
.text:000000014007EE59 mov
text:000000014007EE5D movsxd r11, dword ptr [r10+rax*4]
 text:000000014007EE61 mov
                                  rax, r11
.text:000000014007EE64 sar
                                  r11, 4
.text:000000014007EE68 add
                                  r10, r11
                                  <mark>edi</mark>, 20h ; ' '
.text:000000014007EE6B cmp
 text:000000014007EE6E jnz
                                  short loc_14007EEC0
```

Un poco más arriba están las tablas, y realiza las operaciones que vimos hasta que resuelve la entrada y salta en el CALL R10.


Por supuesto esto pertenece a ntoskrl desde allí luego decide que tabla usar si su propia tabla o la de win32ksys.

```
1: kd> x nt*!KiSystemCall64
ffffff800`028c7d00 nt!KiSystemCall64 (KiSystemCall64)
```


¿Ese es el inicio de la función, podremos poner un breakpoint allí?

Arranco el proceso y switcheo el contexto cuando está detenido

```
PROCESS fffffa800c5cc360
    SessionId: 1 Cid: 17b0
                              Peb: 7fffffd6000 ParentCid: 13c8
    DirBase: 5686c000 ObjectTable: ffffff8a010c99f90 HandleCount: 14.
   Image: ConsoleApplication4.exe
1: kd> .process /i fffffa800c5cc360
You need to continue execution (press 'g' <enter>) for the context
to be switched. When the debugger breaks in again, you will be in
the new process context.
1: kd> g
Break instruction exception - code 80000003 (first chance)
nt!DbgBreakPointWithStatus:
fffff800`028c0b50 cc
0: kd> !process -1 0
PROCESS ffffffa800c5cc360
                            Peb: 7fffffd6000 ParentCid: 13c8
   SessionId: 1 Cid: 17b0
   DirBase: 5686c000 ObjectTable: fffff8a010c99f90 HandleCount: 14.
    Image: ConsoleApplication4.exe
```



Espero que no se rompa todo veamos.



Glup por eso no deja entrar traceando desde SYSENTER jeje porque se rompe todo el sistema y realiza un BSOD.

Bueno de cualquier manera ya sabemos como hallar la función adonde salta desde user a kernel, tanto calculándola como usando el IDA, así que bueno, cuando necesitemos ya vimos que podemos hallarla y poner un breakpoint en la función donde salta y seguir desde allí, evidentemente parar antes detiene muchos procesos importante que la maquina no puede manejar y BSOD.

Pero logramos nuestro objetivo entender las tablas y saber calcular adonde saltara.

Hasta la próxima

Ricardo Narvaja