
Convertir dirección virtual a física a mano en 64 bits.


La idea es a partir de una dirección virtual, hallar la dirección física correspondiente manualmente.

Esto lo tuve que hacer porque a veces el windbg falla al usar los comandos **!PTE** o **!VTOP** que son los que se necesitan para hallar la dirección física y hay que hacerlo a mano.

Como vemos una dirección en 64 bits si la pasamos a binario, se puede subdividir en grupos de bits de la siguiente forma.



Correspondiendo a offset de las tablas.



Spliteamos la dirección virtual, pasamos la dirección a binario.

Así que necesitamos splitear los bits de 0 a 11, luego de 12 a 20, luego de 21 a 29, luego de 30 a 38 y de 39 a 47.

Corresponderán a los siguientes offset.

```
PML4 entre 47 y 39
PDPTE entre 38 y 30
PDE entre 29 y 21
PTE entre 20 y 12
OFFSET entre 11 y 0
```

Podemos splitear en python solo que hay que poner los índices negativos para que cuente desde el último bit, y sumarle (-1) al primero

```
bin(a)[-48:-39]
bin(a)[-39:-30]
bin(a)[-30:-21]
bin(a)[-21:-12]
```

bin(a)[-12:]

```
>>> bin(a)[-39:-30]
'111111011'
>>> int(bin(a)[-39:-30],2)
507
```

Si a cada comando le aplicamos int(x, 2) nos da el valor decimal directamente de cada offset.

Así que los valores decimales se hallan con.

int(bin(a)[-48:-39],2)

int(bin(a)[-39:-30],2)

int(bin(a)[-30:-21],2)

int(bin(a)[-21:-12],2)

int(bin(a)[-12:],2)

Uso este script de python 3

https://drive.google.com/file/d/1daWTPrwUedneD7768becg8kBhFrj0k0K/view?usp=drivesdk

Por ejemplo tratare de pasar manualmente este dirección virtual **0xffffce0329620080**

PML4=0x19c PDPTE=0xc PDE=0x14b PTE=0x20 OFFSET=0x80

Haré un ejemplo para llevarlo a la práctica, por supuesto hay que estar debuggeando kernel, suponemos que tienen configurado el entorno para hacerlo, de esta forma podremos leer los valores necesarios y switchear al contexto del proceso al cual pertenece esa dirección virtual, no explicaremos en detalle eso solo pondremos los comandos.

Listamos los procesos

!process 0 0

.reload /f

Switchearemos al proceso al cual pertenece la dirección virtual a la cual queremos averiguar su dirección física correspondiente, puedo elegir cualquier proceso de la lista, para el ejemplo elijo SKYPE, pueden elegir cualquiera el método es similar.

```
PROCESS ffffc58df1c5f080
SessionId: 1 Cid: 1694 Peb: 58c052e000 ParentCid: 03d4
DirBase: 133c97002 ObjectTable: ffffb180ae26fd40 HandleCount: <Data Not Accessible>

PROCESS ffffc58df1cbf240
SessionId: 1 Cid: 16e8 Peb: cc420e000 ParentCid: 03d4
DirBase: 13b6d2002 ObjectTable: ffffb180ae26f840 HandleCount: <Data Not Accessible>
Image: YourPhone.exe

PROCESS ffffc58df1d0d340
SessionId: 1 Cid: 16f8 Peb: c332a49000 ParentCid: 03d4
DirBase: 139cf7002 ObjectTable: ffffb180ae270b00 HandleCount: <Data Not Accessible>
Image: browser_broker.exe

PROCESS ffffc58df1d932c0
SessionId: 1 Cid: 1794 Peb: b8718bc000 ParentCid: 03d4
DirBase: 131e30002 ObjectTable: ffffb180ae565540 HandleCount: <Data Not Accessible>
Image: RuntimeBroker.exe

kd> !process 0 0
```

Switcheo al contexto de ese proceso.

.process /i ffffc58df1c5f080

Cuando para, apreto G y ya estare en el contexto verifiquemos.

```
d) t
.t!RtlpBreakWithStatusInstruction+0x1:
ffff803`639cale1 c3 ret
.d>!process -1 0
'ROCESS ffffc58df1c5f080
SessionId: 1 Cid: 1694 Peb: 58c052e000 ParentCid: 03d4
DirBase: 133c97002 ObjectTable: ffffb180ae26fd40 HandleCount: <Data Not Accessible>
Image: SkypeApp.exe
```

Podemos hacerlo con cualquier dirección válida del proceso, trataremos de buscar la dirección física de la dirección del EPROCESS (podría ser cualquier otra dirección válida)

```
kd>!process -1 0
```

PROCESS ffffc58df1c5f080

SessionId: 1 Cid: 1694 Peb: 58c052e000 ParentCid: 03d4

DirBase: 133c97002 ObjectTable: ffffb180ae26fd40 HandleCount: <Data Not Accessible>

Image: SkypeApp.exe

Trataremos de pasar esa dirección virtual ffffc58df1c5f080 a física, veamos su contenido

```
kd> dd ffffc58df1c5f080

ffffc58d`f1c5f080 00b80003 00000000 f1717d30 ffffc58d

ffffc58d`f1c5f090 11717d30 ffffc58d f1c5f098 ffffc58d

ffffc58d`f1c5f0a0 f1c5f098 ffffc58d 33c97002 00000001

ffffc58d`f1c5f0b0 f1bf2378 ffffc58d f2019338 ffffc58d

ffffc58d`f1c5f0c0 00000000 00000000 00000000

ffffc58d`f1c5f0d0 00140001 00000000 00000000 00000000

ffffc58d`f1c5f0e0 00000000 00000000 00000000

ffffc58d`f1c5f0f0 00000000 00000000 00000000
```


Alli vemos el contenido, lo guardamos para verificar que la dirección física hallada sea la misma, ya que tendrá el mismo contenido.

Bueno empecemos usemos el script para obtener los offset.

```
:\Users\ricnar\Desktop\CHECKOUT\SOURCE\components\src\modules\exploits\modules\shippable\local>python VIRTUAL_ADDRESS_A
_FISICA.py ffffc58df1c5f080
Virtual Address to translate ffffc58df1c5f080
PML4=110001011
PDPTE=000110111
PDE=110001110
PTE=001011111
OFFSET=000010000000
PML4=110001011
PDPTE=000110111
PDE=110001110
PTE=1011111
OFFSET=000010000000
PML4=0x18b
PDPTE=0x37
PDE=0x18e
PTE=0x5f
OFFSET=0x80
```

PML4=0x18b PDPTE=0x37 PDE=0x18e PTE=0x5f OFFSET=0x80

Como vemos en la imagen de las tablas todo parte del CR3 que tiene la base de la tabla PML4 o PML4E es lo mismo.



```
ffffc58d`f1c5f0f0 00
kd> r cr3
cr3=0000000133c97002
```

Ese valor de CR3 es el mismo que nos muestra DirBase del proceso donde se encuentra esta dirección virtual (sirve para cualquier dirección virtual de ese proceso)

```
kd> |process -1 0 | PROCESS ffffc58df1c5f080 | SessionId: 1 Cid. 1694 | Peb: 58c052e000 | ParentCid: 03d4 | DirBase: 133c97002 | ObjectTable: ffffb180ae26fd40 | HandleCount: <Data Not Accessible> | Image: SkypeApp.exe | kd> t | n+1D+1pDpockHi+kStatusInotaustion:0x1.
```

Así que dicha dirección, es la dirección física de la base de la tabla PML4 (les pondre numeral adelante a las direcciones físicas, para diferenciarlas de las direcciones virtuales).

PML4=# 0x133c97002





Figure 4-8. Linear-Address Translation to a 4-KByte Page using IA-32e Paging

Como vemos estamos en la base de la tabla PML4E para hallar la dirección dentro de la tabla debo usar el offset que en realidad es el número de entrada dentro de la misma, y multiplicarla por 8 ya que cada entrada es un puntero de 8 bytes.



Estamos en la flecha de abajo, con la base de la tabla PML4, queremos llegar a la flecha de arriba que es la dirección cuyo contenido apunta a la siguiente tabla.

Según nos indicó el script sería:

PML4=**0x18b** PDPTE=0x37 PDE=0x18e PTE=0x5f OFFSET=0x80

Como dijimos para llegar a la dirección, debemos multiplicar por 8 y sumarlo a la base.

BASE + 8 * OFFSET= 0x133c97002 + (0x8 * 0x18b)

hex(0x133c97002 + (0x8 * 0x18b))
'0x133c97c5aL'

Esa es la dirección física dentro de la tabla **PML4** en cuyo contenido está el puntero a la otra tabla.

decided to use 4 paging table levels called: PML4, PDP1, PAGE DIRECTORY and PAGE TABLE.




Figure 4-8. Linear-Address Translation to a 4-KByte Page using IA-32e Paging


Veamos que hay en esa dirección (para mostrar el contenido de una dirección física en windbg debemos anteponer ! al comando)

El 0a superior se descarta y **#03a36863** es apunta a siguiente tabla, cada vez que hallamos la base de la siguiente tabla con este método debemos poner a 0 los 12 bits inferiores de la dirección que hallamos.

hex(0x03a36863 & 0xFFFFFF000)
'0x3a36000L'

Ahora si, hallamos la dirección física de la base de la siguiente tabla PDPTE.

PDPTE=#0x3a36000



Aplicamos el mismo mecanismo a esa base le sumamos el siguiente offset del script por 8.

PML4=0x18b PDPTE=**0x37** PDE=0x18e

PTE=0x5f OFFSET=0x80

Así que la dirección dentro de la tabla PDPTE en cuyo contenido está el puntero que apunta a la tabla siguiente sería :

```
hex(0x3a36000 + (8 * 0x37))
```

```
hex(0x3a36000 + (8 * 0x37))
'0x3a361b8'
```

Esa es la dirección dentro de la tabla PDPTE, veamos su contenido.

```
#133c97cc8 00000000`0000000 00000000`00000000
kd> !dq 0x3a361b8

# 3a361b8 0a000000`03a39863 00000000`00000000
# 3a361c8 00000000`0000000 00000000`00000000
# 3a361e8 00000000`0000000 00000000`00000000
# 3a361f8 0000000`0000000 00000000`00000000
# 3a36208 0000000`0000000 00000000`00000000
# 3a36228 0000000`0000000 00000000`00000000
# 3a36228 0000000`0000000 00000000`00000000
```

Como la vez anterior el 0a se descarta y le ponemos los 12 bits bajos a cero nos da.

hex(0x03a39863 & 0xFFFFFF000)
'0x3a39000L'




Figure 4-8. Linear-Address Translation to a 4-KByte Page using IA-32e Paging

Seguimos escalando ya llegamos a la PDE.

PDE= #0x3a39000

PML4=0x18b PDPTE=0x37 PDE=**0x18e** PTE=0x5f OFFSET=0x80

Otra vez a la base de la PDE le sumamos 8*0x18e.

hex(0x3a39000 + (8 * 0x18e)) '0x3a39c70'


Veamos el contenido.

Le quitamos el byte superior y al resto le ponemos a cero los 12 bits inferiores.

hex(0x12fa008e3 & 0xFFFFFF000)
'0x12fa00000L'

Esa es la base de la siguiente tabla PTE

PTE=#0x12fa00000



1

Una vez llegamos a la base de PTE, dicha dirección es la base de la página física de la dirección que busco, solo hay que reemplazar los últimos 5 bytes por los de la dirección original

Virtual address original = ffffc58df1c5f080

Dirección fisica =0x12fa5f080

Lo logramos recordemos los que nos mostraba vtop.

```
kd> !vtop 133c97002 fffffc58df1c5f080
Amd64VtoP: Virt ffffc58d`f1c5f080, pagedir 1`33c97002
Amd64VtoP: PML4E 1`33c97c5a
Amd64VtoP: PDPE 1b8
Amd64VtoP: zero PDPE
Virtual address ffffc58df1c5f080 translation fails, error 0xD0000147.
```


No ayuda mucho veamos !PTE

```
Virtual address ffffc58df1c5f080 translation falls, error UXDUUUU14/.
kd> !pte ffffc58df1c5f080 VA ffffc58df1c5f080
PXE at FFFFF6FB7DBEDC58 PPE at FFFFF6FB7DB8B1B8 PDE at FFFFF6FB71637C70 PTE at FFFFF6E2C6F8E2F8
Unable to get PXE FFFF6FB7DBEDC58
```

Tampoco

Por eso conocer el método de hallarlo a mano sirve.

Vemos que en realidad después de hallar la base de PTE



Virtual address original = ffffc58df1c5f080

Dirección fisica =0x12fa5f080

No hay que seguir pivoteando ya teniendo la base de PTE, el 0x5f y 0x80 que nos muestra el script en realidad son los últimos 5 bytes de la dirección que hay que sumarle a la base de PTE para hallar la dirección final.

Algunos compañeros me dijeron que a ellos le funciona con la última versión de WINDBG PREVIEW, pues a mi no.




image: cmu.exe

kd> !vtop 17c1e0002 fffff988f1ed5e080

Amd64VtoP: Virt ffff988f1ed5e080, pagedir 000000017c1e0002

Amd64VtoP: PML4E 000000017c1e098a Amd64VtoP: PDPE 00000a0000001e0 Amd64VtoP: PDPE read error 0x8007001E

Virtual address ffff988f1ed5e080 translation fails, error 0x8007001E.

kd> !pte ffff988f1ed5e080

Levels not implemented for this platform

Bueno espero que a alguien le sirva, a mi me sirve porque maniana me olvide de todo así queda escrito jeje y si a alguien le funcionan los comandos de WINDBG mejor, se evita el trabajo, pero igual saber como se hace no viene mal.

9/5/2020 Ricardo Narvaja