INTRODUCCION AL REVERSING CON IDA PRO DESDE CERO PARTE 55 KERNEL.

Contents

INTRODUCCION AL REVERSING CON IDA PRO DESDE CERO PARTE 55 KERNEL	1
OTRO EJERCICIO KERNEL	1
_EPROCESS	3
HIDING A PROCESS	10

OTRO EJERCICIO KERNEL

Vamos a ver el siguiente ejemplo, pero como en este caso vamos a modificar un valor desde kernel, debemos ver bien que hacemos sino provocaremos una pantalla azul.

Lo primero que haremos sera cargar el ejercicio anterior y debuggearlo con windbg para ver un valor que es necesario para este ejemplo.

Porque no digo el valor es tal, porque este offset cambia entre sistema y sistema, a pesar de que avise de que estoy usando Windows 7 de 32 bits como target por ahora, conviene chequearlo de paso aprendemos mas sobre las estructuras que se manejan.

Como vimos en la parte anterior arrancamos el target con el windbg debuggeando el kernel remoto como se explica alli, y cuando arranca el sistema, con el OSRLOADER arrancamos el driver, luego breakeamos en el windbg y como vimos cambiamos al proceso OSRLOADER con

.process /i xxxxxxx

, poniendo el numero al lado del nombre del proceso.

```
DirBuse Deckhold ObjectTable: 8fc70f00 RandleCount: 183

Inege: Leskhold new Leskho
```

En mi caso

.process /i 840f7d40

Y luego G.

Bueno ese famoso numerito que nunca dijimos el nombre, es la dirección de la estructura **_EPROCESS** en mi caso 840f7d40.

Si dumpeo la estructura en mi caso usare.

_EPROCESS

dt _EPROCESS 840f7d40

Veo que en mi caso en 0xB8 esta la estructura ActiveProcessLinks que es la que estoy buscando, este offset varia de sistema en sistema, en XP esta en 0x88 y en otros sistemas variara también de posición por lo cual esta bueno chequear su valor en nuestra maquina target.

La estructuras del tipo _LIST_ENTRY como esta, en 32 bits tienen 8 bytes de largo, y están compuestas de dos punteros.

Usando dd se puede ver también.

```
0x85c1dd20 LIST_ENTRY [ 0x85e4e368 - 0x840f7df8 ]
0x84119568 LIST_ENTRY [ 0x840f7df8 - 0x8411e0e8 ]
                                 000024a4 00031fbc
                                  00000638 85a6ad80
                                 069ac000 8aa08010
8593f4c8 96637008
            85ca1bfc 00000000
962f74a4 00033e7c
840f7e38
                                  00000000
                                            00000000
840f7e48
            00000000
                      00000000
                                 00000000
                                            00000000
            000002b6 00000000 ffb0e4a0 00000000
96336318 01000000 938daf58 00000000
840f7e58
840f7e68
```


Que alli en el offset 0xb8 esta el primer puntero que es Flink cuyo valor en mi caso 0x85c1dd20 y el Blink que vale en mi caso 0x84119568.

Esos son los dos campos de la misma estructura ActiveProcessLink y apuntan a la misma estructura en el siguiente y el anterior proceso, como sabemos que esa estructura en nuestro

sistema esta en el offset 0xb8, podemos hallar el EPROCESS del proceso anterior al mio y del siguiente al mio, restandole a ambos valores 0xb8.

```
? In[61]: hex(0x85c1dd20-0x0b8)
Out[61]: '0x85c1dc68L'
In[62]: hex(0x84119568-0x0b8)
Out[62]: '0x841194b0L'
```

Si vemos los EPROCESS de los otros procesos con !process 0 0



Vemos que nos da el EPROCESS del proceso siguiente y el anterior al OSRLOADER.

Por lo tanto FLINK que es FORWARD LINK apunta a la misma estructura ActiveProcessLink del siguiente proceso y BLINK que es BACKWARD LINK apunta a la misma estructura del anterior proceso de la lista y en mi sistema el OFFSET a ActiveProcessLink es 0xb8.

Bueno esto es por ahora lo que necesitamos saber para entender el funcionamiento del próximo driver que compilaremos.

Como siempre adjuntare el código fuente, pero esencialmente al driver anterior le agregamos una función que se llama HideCaller ya estudiaremos que hace, lo compilo en modo release y lo copio junto con los símbolos a una carpeta para abrirlo con IDA.

```
25
      }
26

□VOID HideCaller(VOID)

27
28
29
           ULONG eProcess;
           PLIST_ENTRY plist;
30
            int FLINKOFFSET = 0xb8;
31
32
           eProcess = (ULONG)PsGetCurrentProcess();
33
34
           plist = (PLIST_ENTRY)(eProcess + FLINKOFFSET);
35
           DbgPrint("plist->Blink %x\n", plist->Blink);
36
           DbgPrint("plist->Flink %x\n", plist->Flink);
37
38
           DbgPrint("plist->Flink + 1 %x\n", plist->Flink + 1)
39
           *((ULONG*)plist->Blink) = (ULONG)plist->Flink;
40
            *((ULONG*)plist->Flink + 1) = (ULONG)plist->Blink;
41
42
           plist->Flink = (PLIST_ENTRY) &(plist->Flink);
43
44
           plist->Blink = (PLIST_ENTRY) &(plist->Flink);
45
46
       NTSTATUS DriverDispatch(
47
            IN PDEVICE OBJECT DeviceObject,
48
           IN PIRP Irp)
49
       {
50
51
           PIO_STACK_LOCATION iosp;
           ULONG ioControlCode;
52
53
           NTSTATUS status;
           DbgPrint("DriverDispatch called\n");
54
55
            HideCaller();
56
```

Vemos que la agregamos una función llamada HideCaller, si lo abrimos en IDA con sus simbolos, vemos dentro del DriverDispatch una llamada a HideCaller.

Vemos que es una rutina sencilla

```
■ ▲ ■ 994913D6
004013D6
004013D6
             004013D6
004013D6
                                               ar ds: imp logetC edx, [eax+6BCh] eax, 6B8h ecx, [eax] [edx], ecx edx, [eax+4] ecx, [eax+4], ecx [eax], eax [eax+4], eax
                                    proc near
call d
004013D6
004013DC
                                                                        urrentProcess@0 ; IoGetCurrentProcess()
                                     mnu
 004013E2
                                     add
004013E7
                                     mov
004013E9
                                     mov
004013EB
                                     mov
 004013ED
                                     mov
004013F0
                                     mov
004013F3
                                     mov
004013F5
                                     mov
004013F8
                                     retn
              _HideCaller@0
004013F8
004013F8
```

La función loGetCurrentProcess devuelve un puntero al EPROCESS de nuestro proceso.

IoGetCurrentProcess Description

The IoGetCurrentProcess routine returns a pointer to the current process (i.e. the EPROCESS structure of the process).

Syntax

```
PEPROCESS IoGetCurrentProcess(void);
```

Parameters

This routine has no parameters.

Bueno la estructura eprocess no la tenemos en IDA hay que agregarla a mano pero con lo que ya vimos en el windbg podemos crear una estructura vacía de largo 0x300 que nos sobra.

Vemos que cree una estructura vacía con el método que mostramos anteriormente en el curso.

Sabíamos que en el offset 0xb8 empezaba la estructura de 8 bytes ActiveProcessLink asi que vamos allí en la pestaña estructuras y la agregamos.

```
DirBase: 3ec6e3a0 ObjectTable: 96300660 HandleCount: 117.
      Image: WmiApSrv.exe
kd> dt _EPROCESS 840f7d40
ntdll!_EPROCESS
    +0x000 Pcb
+0x000 ProcessLock
+0x000 CreateTime
+0x000 ExitTime
                                            _KPROCESS
                                          - KRROESS

- EX_PUSH_LOCK


: LARGE_INTEGER 0x01d362ae`25f7898c

: LARGE_INTEGER 0x0


: _EX_RUNDOWN_REF

: 0x00000cb0 Void
               RundownProtect
UniqueProcessId
    +0 \times 0 = 0
     +0x0b4
                                             +0x0c8 ActiveProcessLinks:
+0x0c0 ProcessQuotaUsage:
+0x0c8 ProcessQuotaPeak: [
+0x0d0 CommitCharge: 0
               QuotaBlock
CpuQuotaBlock
    +0x0d4
                                             0x85a6ad80 _EPROCESS_QUOTA_BLOCK
                                             (null)
     +0x0d8
                                             0x6bfc000
    +0x0dc PeakVirtualSize
+0x0e0 VirtualSize
                                            0x69ac000
s_:_LIST_ENTRY [ 0x8aa08010 - 0x85ca1bfc ]
    +0x0e4 <u>SessionProcessLinks</u>
+0x0ec DebugPort
                                 : (null)
```

Allí es un DWORD veremos de cambiarla ya que es del tipo _LIST_ENTRY.



Sincronizamos _LIST_ENTRY y entonces volvemos a la estructura y nos posicionamos en el campo y apretamos ALT más Q para cambiar ese campo al tipo estructura y elegimos la estructura LIST_ENTRY que es de 8 bytes.



Ahora quedo mas lindo jeje.

Ahora apretando T vemos que ese campo es el BLINK ya que esta en 0xBC.

El método es pisar el FLINK del proceso anterior para que deje de apuntar a mi proceso y lo saltee en la lista apuntando al próximo, y lo mismo el BLINK del próximo en vez de apuntar a mi proceso que lo haga al anterior al mío, de esa forma cuando vaya recorriendo la lista salteara el mío.

HIDING A PROCESS

Process A				
Memory Address		Value		
0x10000000	Flink	0x20000000		
0x10000004	Blink	0x30000000		


	Process B			
M	emory Address		Value	
Ox	20000000	Flink	0x30000000	
Ox	20000004	Blink	0x10000000	

Process C			
Memory Address		Value	
0x30000000	Flink	0x10000000	
0x30000004	Blink	0x20000000	

Example of Flink and Blink pointers.

Hiding a Process

To hide a process, one can modify the Flinks and Blinks of $_$ EPROCESS t process from the active process chain. Take the previous example, for in Process B.



Example of a hidden process using modified Flink/Blink

En este ejemplo vemos que al FLINK del proceso anterior que apuntaba a 0x20000000 lo pisamos con 0x30000000 y al BLINK del proceso siguiente que apuntaba a 0x20000000 lo pisare con 0x10000000.

De esta forma ni el anterior ni el siguiente al mío tendrán punteros a mi proceso, lo saltearan al recorrer la lista.

EAX apunta a la estructura ActiceProcessLink y es del tipo _LIST_ENTRY podemos donde hay EAX + XXX apretar T y elegir la estructura LIST_ENTRY para que muestre su campo.


```
■ ☎ ☞ 004013D6 004013D6
 004013D6
004013D6
                          ; _DWORD __stdcall HideCaller()
_HideCaller@O proc near
                                                                                           ar

ds: _imp__loGetCurrentProcess@0 ; loGetCurrentProcess()
edx, [eax+EPROCESS.ActiveProcessLink.Blink]
eax, EPROCESS.ActiveProcessLink
ecx, [eax+_LIST_ENTRY.Flink]
[edx], ecx ; [EDX]= [BLINK]= FLINK DEL PROCESO ANTERIOR
edx, [eax+_LIST_ENTRY.Flink]
ecx, [eax+_LIST_ENTRY.Flink]
[edx+4], ecx ; guarda ECX=BLINK en el contenido de FLINK mas 4
[eax+_LIST_ENTRY.Flink], eax
[eax+_LIST_ENTRY.Flink], eax
 004013D6
004013D6
                                                                      proc near
 00401300
                                                                      mnu
                                                                       add
 004013E7
                                                                       mov
 004013E9
004013EB
                                                                       mov
 004013ED
004013F0
                                                                       mov
                                                                      MOV
MOV
 004013F3
 004013F5
 004013F8
                                                                       retn
                          _HideCaller@0
                                                                       endp
 004013F8
```

A EAX que tenía el eprocess le suma 0xB8

```
🔟 🚄 👺
004013D6
004013D6
00401306
004013D6
004013D6
                    ; _DWORD __stdcall HideCaller()
_HideCaller@0 proc near
                                                     proc
call
                                                                                           IoGetCurrentProcess@0 ; IoGetCurrentProcess()
                                                                      ds:
004013D6
004013DC
                                                     mov
add
                                                                      edx, [eax+EPROCESS.ActiveProcessLink.Blink]
                                                                     eux, leax*errocess.HectoerrocessLink.Blink]
eax, geax*_LIST_ENTRY.Flink]
ecx, [eax*_LIST_ENTRY.Flink]
edx], ecx ; [EDX]= [BLINK]= FLINK DEL PROCESO ANTERIOR
edx, [eax*_LIST_ENTRY.Blink]
ecx, [eax*_LIST_ENTRY.Blink]
[edx*4], ecx ; guarda ECX=BLINK en el contenido de FLINK mas 4
[eax*_LIST_ENTRY.Flink], eax
[eax*_LIST_ENTRY.Blink], eax
004013E2
004013E7
                                                     mov
004013E9
004013EB
004013ED
                                                     mov
004013F0
004013F3
004013F5
                                                     mov
004013F8
004013F8
004013F8
                   _HideCaller@0
```

El contenido (mi FLINK) lo mueve a ECX luego lo guarda en el contenido de EDX que tenía mi BLINK, como apunta al proceso anterior, su contenido es el FLINK del proceso anterior así que hace lo que dice el método anterior, pisar el FLINK del proceso anterior con mi FLINK.



Luego viene el otro puntero que es escribir en FLINK +4 (ya que mi FLINK es 0x30000000 mas 4 da el BLINK del siguiente proceso 0x30000004 y al pisar su contenido machacaremos el valor que tenía con 0x10000000 que es mi BLINK.

```
09401306
09401306
09401306
09401306
09401306
09401306
09401306
09401306
09401306
09401306
09401306
09401306
09401306
09401306
09401302
09401312
09401312
09401312
09401312
09401312
09401312
09401312
09401312
09401312
09401312
09401312
09401312
09401312
09401312
09401312
09401312
09401312
09401312
09401312
09401312
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
09401313
094
```


Allí lo hace guarda BLINK de mi proceso en el contenido de FLINK más 4 o sea en el contenido de 0x30000004 machaca el valor que había allí en BLINK del siguiente con 0x10000000.


Lo último es que EAX que tiene la dirección de la estructura ActiveProcessLink, en su contenido esta mi FLINK lo pisa con esa misma dirección y lo mismo con mi BLINK, ahora lo debuggearemos para aclarar un poco.

Pongo un BREAKPOINT allí

```
### Indeption | ### Indeption
```

Reinicio la maquina copio el nuevo driver y atacheo el windbg, luego cuando ya arranca lo cierro y atacheo el IDA como hicimos las veces anteriores.






Cuando lo llamo desde el script de python user.py del ejercicio anterior va al Dispatch y llega al llamado de HideCaller.

```
938B020C
938B020C
938B020C
           ; Attributes: bp-based frame
938B020C
           ; int __stdcall DriverDispa
_DriverDispatch@8 proc near
                    _stdcall DriverDispatch(_DEVICE_OBJECT *DeviceObject, _IRP *Irp)
938B020C
938B020C
938B 02 0C
938B020C DeviceObject= dword ptr 8
938B020C Irp= dword ptr 0Ch
938B020C
938B020C push
                     ebp
938B020D mov
                     ebp, esp
938B020F push
                     ebx
938B0210 push
                     esi
938B0211 push
938B0212 push
938B0217 call
                     edi
                     offset Format
                                       ; "DriverDispatch called\n"
                     _DbgPrint
938B021C pop
                     ecx
                     _HideCaller@O ; HideCaller()
938B0222 mov
938B0225 xor
938B0227 mov
                     ebx, [ebp+Irp]
                    esi, esi
edi, [ebx+60h]
eax, byte ptr [edi]
eax, esi
938B022A movzx
938B022D sub
938B022F
                     short 1oc_938B0286
```

Al pasarla api en EAX queda la dirección del EPROCESS en mi caso 844C1D40



Verifiquemos con el Windbg en la barra del plugin.

```
2015\projects\helloworld\helloworld\helloworld.c
Expected data back.
WINDBG>tprocess = 1 0
PROCESS 844c1d40 SessionId: 1 Cid: 0e98 Peb: 7ffd3000 ParentCid: 09ac
DirBase: 3ec334a0 ObjectTable: 9ee520a8 HandleCount: 51.
Image: python.exe
```

En este caso el proceso que llamo al Driver es el python.exe y ahi se ve el EPROCESS 0x844c1d40.

Veamos la estructura ActiveProcessLinks

```
WINDBG>dt nt!_EPROCESS eax
Cannot find specified field members.
WINDBG>dt nt!_EPROCESS 0x844c1d40
    +0x000 Pcb
                                : _KPROCESS
                                 : _EX_PUSH_LOCK
: _LARGE_INTEGER 0x01d362de`8702dd50
    +0x098 ProcessLock
    +0x0a0 CreateTime
   +0x0a8 ExitTime : LARGE_INTEGER 0x0
+0x0b0 RundownProtect : _EX_RUNDOWN_REF
+0x0b4 UniqueProcessId : 0x00000e98 Void
   +0x0b8 ActiveProcessLinks: _LIST_ENTRY [ 0x82757e98 - 0x84a80828 ]
+0x0c0 ProcessQuotaUsage: [2] 0xf3c
    +0x0c8 ProcessQuotaPeak : [2] 0xfb4
                                 : 0x3c7
: 0x85aae040 _EPROCESS_QUOTA_BLOCK
    +0x0d0 CommitCharge
    +0x0d4 QuotaBlock
    +0x0d8 CpuQuotaBlock
                                  : (null)
    +0x0dc PeakVirtualSize : 0x3244000
+0x0e0 VirtualSize : 0x3244000
    +0x0e0 VirtualSize
    +0x0e4 SessionProcessLinks : _LIST_ENTRY [ 0x8ab61010 - 0x84a80854 ]
    +0x0ec DebugPort
                                 : (null)
    +0x0f0 ExceptionPortData : 0x857b44c8 Void
+0x0f0 ExceptionPortValue : 0x857b44c8
WINDBG
```

Allí vemos en la dirección de memoria EPROCESS + 0xb8 o sea 0x844c1df8

```
In[63]: hex(0x844c1d40 + 0xb8)
Out[63]: '0x844c1df8L'
In[64]:
```

Su contenido es el FLINK = 0x82757e98

Y el siguiente dword a continuación es el BLINK = 0x84a80828

Ambos son el FLINK y BLINK de mi proceso.


```
FLINK = 82757de0 y BLINK = 0x84a80828
```

```
938863D6
938863D7
938863D7
938863D7
938863D7
938863D8
```

Al tracear y apretar T veo que lee mi BLINK y lo pasa a EDX


En EAX queda la dirección de la estructura ActiveProcessLink, su contenido es FLINK lo mueve a ECX.

Luego va a copiar mi FLINK en el contenido de EDX que era mi BLINK el cual apuntara al ActiveProcessLink del proceso anterior.



Va a pisar ese el FLINK del proceso anterior con mi FLINK.

Luego levanta mi FLINK el cual por supuesto apunta al ActiveProcessLink del siguiente proceso y le suma 4 y halla el contenido, veamos el siguiente proceso.



Pisara el BLINK del siguiente proceso con mi BLINK.

```
938B93D6
938B93DC
938B93DC
938B93DC
938B93DC
938B93E2
938B93E2
938B93E3
938B93E7
938B93E7
938B93E9
938B93E9
938B93E9
938B93E9
938B93EB
93B93EB
```

Luego finaliza pisando mi FLINK Y BLINK de mi proceso con la dirección de la estructura ActiveProcessLink, veamos como lista los procesos.

Vemos mi propio proceso tanto FLINK Y BLINK apuntan a la misma dirección de la estructura ActiveProcessLink.

```
Output window
      DirBase: 3ec33460 Ubjectlable: YeHdd+c0 HandleCount: 86.
      Image: dllhost.exe
WINDBG>dt nt!_EPROCESS 0x844c1d40
                                : _KPROCESS
    +0x000 Pcb
    +0x098 ProcessLock : _EX_PUSH_LOCK
+0x0a0 CreateTime : _LARGE_INTEGER 0x01d362de`8702dd50
+0x0a8 ExitTime : _LARGE_INTEGER 0x0
+0x0b0 RundownProtect : _EX_RUNDOWN_REF
+0x0b4 UniqueProcessId : 0x00000e98 Void
    +0x0b8 ActiveProcessLinks : _LIST_ENTRY [ 0x844c1df8 - 0x844c1df8 ]
+0x0c0 ProcessQuotaUsage : [2] 0xf3c
+0x0c8 ProcessQuotaPeak : [2] 0xfb4
+0x0d0 CommitCharge : 0x3c7
    +0x0d4 QuotaBlock
                                     : 0x85aae040 _EPROCESS_QUOTA_BLOCK
    +0x0d8 CpuQuotaBlock
                                    : (null)
    +0x0dc PeakVirtualSize : 0x3244000
+0x0e0 VirtualSize : 0x3244000
    +0x0f0 ExceptionPortData : 0x857b44c8 Void
    +0x0f0 ExceptionPortValue : 0x857b44c8
+0x0f0 ExceptionPortState : 0y000
    +0x0f4 ObjectTable
                                     : 0x9ee520a8 _HANDLE_TABLE
    +0x0f8 Token
                                        _EX_FAST_REF
    +0x0fc WorkingSetPage
                                     : 0x24762
 WINDBG
```

Al hacer !process 0 0 lo mismo en la barra de tareas vemos que el proceso python desapareció de la lista a pesar de que esta corriendo y eso es porque al ir recorriendo la lista y llegar al proceso justo anterior el FLINK del mismo ya no apunta a mi proceso python.exe sino al siguiente, lo saltea, lo mismo que el BLINK del siguiente no apunta mas al proceso python.exe sino al anterior, por eso es como si no existiera mas.

Ahora lo tiro de nuevo los valores cambiaran.

PROCESS 844b0d00 SessionId: 1 Cid: 09ac Peb: 7ffd4000 ParentCid: 05f0

DirBase: 3ec33540 ObjectTable: 92850c90 HandleCount: 93.

Image: cmd.exe

PROCESS 85da2b48 SessionId: 1 Cid: 0ae8 Peb: 7ffdb000 ParentCid: 01a4

DirBase: 3ec33560 ObjectTable: 9e02eb90 HandleCount: 51.

Image: conhost.exe

PROCESS 84a76030 SessionId: 0 Cid: 0d88 Peb: 7ffdc000 ParentCid: 020c

DirBase: 3ec33580 ObjectTable: 9fe4a3d8 HandleCount: 230.

Image: taskhost.exe

PROCESS 84bfad40 SessionId: 1 Cid: 0e24 Peb: 7ffd7000 ParentCid: 05f0

DirBase: 3ec33460 ObjectTable: 9e37c198 HandleCount: 119.

Image: taskmgr.exe

PROCESS 844c1d40 SessionId: 1 Cid: Odec Peb: 7ffd9000 ParentCid: 09ac

DirBase: 3ec334a0 ObjectTable: 9a2ab3c0 HandleCount: 51.

Image: python.exe

WINDBG>dt nt! EPROCESS 844c1d40

+0x000 Pcb: KPROCESS

+0x098 ProcessLock : _EX_PUSH_LOCK

+0x0a0 CreateTime: LARGE_INTEGER 0x01d362e6`34e8bf28

+0x0a8 ExitTime: LARGE INTEGER 0x0

+0x0b0 RundownProtect : _EX_RUNDOWN_REF

+0x0b4 UniqueProcessId : 0x00000dec Void

+0x0b8 ActiveProcessLinks: LIST ENTRY [0x82757e98 - 0x84bfadf8]

Despues de correr el driver y que pase por el dispatcher y la función HideCaller.

PROCESS 844b0d00 SessionId: 1 Cid: 09ac Peb: 7ffd4000 ParentCid: 05f0

DirBase: 3ec33540 ObjectTable: 92850c90 HandleCount: 93.

Image: cmd.exe

PROCESS 85da2b48 SessionId: 1 Cid: 0ae8 Peb: 7ffdb000 ParentCid: 01a4

DirBase: 3ec33560 ObjectTable: 9e02eb90 HandleCount: 51.

Image: conhost.exe

PROCESS 84a76030 SessionId: 0 Cid: 0d88 Peb: 7ffdc000 ParentCid: 020c

DirBase: 3ec33580 ObjectTable: 9fe4a3d8 HandleCount: 230.

Image: taskhost.exe

PROCESS 84bfad40 SessionId: 1 Cid: 0e24 Peb: 7ffd7000 ParentCid: 05f0

DirBase: 3ec33460 ObjectTable: 9e37c198 HandleCount: 121.

Image: taskmgr.exe

La lista termina alli, no existe mas en la misma el proceso python.exe.

No es muy difícil, no hay que hacerse lío con la lista enlazada de ActiveProcessLink, una vez que se entiende eso es fácil.

Hasta la próxima parte 56

Ricardo Narvaja